

ORDIN Nr. 1142 din 3 octombrie 2013
privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști*)
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 669 bis din 31 octombrie 2013

*) [Ordinul nr. 1.142/2013](#) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 octombrie 2013 și este reprodus și în acest număr bis.

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 9.600/2013,
având în vedere prevederile [art. 40](#) alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
în temeiul prevederilor [art. 7](#) alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști prevăzute în [anexa](#) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști, aprobate prin prezentul ordin, se actualizează anual.

ART. 3

Direcția de asistență medicală și politici publice din cadrul Ministerului Sănătății, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 3 octombrie 2013.

Nr. 1.142.

ANEXA 1

PROCEDURI DE PRACTICĂ PENTRU ASISTENȚII MEDICALI GENERALIȘTI

Proiect propus de:

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Martie 2013

PROCEDURI DE PRACTICĂ PENTRU ASISTENȚII MEDICALI GENERALIȘTI

CUPRINS

PARTEA I PREVENIREA INFECȚIILOR NOZOCOMIALE

Capitolul 1 CONTROLUL INFECȚIILOR

- 1.1 Definiții, factori și surse de contaminare, căi de transmitere
- 1.2 Politici și programe de supraveghere și control a infecțiilor
- 1.3 Ghid de precauții universale
- 1.4 Spălarea mâinilor
- 1.5 Precauții de prevenire a infecțiilor transmise pe cale aeriană
- 1.6 Precauții de prevenire a infecțiilor transmise prin picăturile Pflugge
- 1.7 Precauții de prevenire a infecțiilor transmise prin contact direct cu secrețiile sau obiectele contaminate
- 1.8 Precauții de prevenire a infecțiilor la pacienți cu neutropenie
- 1.9 Utilizarea echipamentului de izolare

PARTEA II INTERVENȚII AUTONOME

Capitolul 2 IGIENA ȘI CONFORTUL PACIENTULUI

- 2.1 Schimbarea lenjeriei de pat fără pacient
- 2.2 Schimbarea lenjeriei de pat cu pacient imobilizat
- 2.3 Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat la pat
- 2.4 Toaleta pacientului imobilizat la pat

- 2.5 Schimbarea poziției pacientului imobilizat, dinamic
- 2.6 Mobilizarea pacientului
- 2.7 Captarea eliminărilor

Capitolul 3 ALIMENTAREA BOLNAVULUI

- 3.1 Alimentarea activă
- 3.2 Alimentarea pasivă

Capitolul 4 MĂSURAREA ȘI SUPRAVEGHEREA FUNCȚIILOR VITALE ȘI A ALTOR PARAMETRI

- 4.1 Măsurarea și notarea temperaturii
- 4.2 Măsurarea și notarea pulsului
- 4.3 Măsurarea și notarea presiunii sângelui
- 4.4 Măsurarea și notarea respirației
- 4.5 Măsurarea înălțimii și greutateii corporale

PARTEA III INTERVENȚII DELEGATE (efectuate sub prescripție medicală)

Capitolul 5 PRELEVĂRI (RECOLTĂRI) PENTRU EXAMENE DE LABORATOR

- 5.1 Recoltarea sângelui pentru examene de laborator
- 5.2 Recoltarea probelor de urină pentru examene de laborator
- 5.3 Recoltarea materiilor fecale pentru examene de laborator
- 5.4 Recoltarea exudatului faringian
- 5.5 Recoltarea sputei prin expectorație
- 5.6 Recoltarea secreției uretrale la bărbat
- 5.7 Recoltarea secreției purulente din leziuni
- 5.8 Recoltarea secrețiilor cervico-vaginale

Capitolul 6 ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR

- 6.1 Aspecte generale
- 6.2 Administrarea medicamentelor pe cale orală
- 6.3 Administrarea medicamentelor prin injecții parenterale
- 6.4 Administrarea medicamentelor prin injecții intramusculare
- 6.5 Administrarea medicamentelor prin injecții intramusculare, metoda "Z"
- 6.6 Administrarea medicamentelor prin injecții subcutanate
- 6.7 Administrarea medicamentelor prin injecții intradermice
- 6.8 Administrarea medicamentelor prin injecție intravenoasă directă
- 6.9 Administrarea medicamentelor pe mucoasa conjunctivală

- 6.10 Administrarea medicamentelor pe cale nazală prin instilație
- 6.11 Administrarea medicamentelor în conductul auditiv extern prin instilație
- 6.12 Administrarea medicamentelor pe tegumente
- 6.13 Administrarea medicamentelor pe cale rectală
- 6.14 Administrarea medicamentelor pe sonda nazogastrică și gastrostomă
- 6.15 Administrarea medicamentelor pe care vaginală

Capitolul 7 TERAPII VASCULARE

- 7.1 Montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii
- 7.2 Menținerea și îngrijirea unei linii venoase existente
- 7.3 Îndepărtarea dispozitivului intravenos periferic
- 7.4 Participarea la punerea și îndepărtarea cateterului venos central
- 7.5 Transfuzia sanguină
- 7.6 Protocol de investigare/înregistrare a unei reacții acute transfuzionale
- 7.7 Antotransfuzia (transfuzia autologă)

Capitolul 8 SONDAJE, SPĂLĂTURI, CLISME

- 8.1 Tubajul nazogastric
- 8.2 Spălătura gastrică
- 8.3 Tubajul duodenal
- 8.4 Sondajul vezical la femeie
- 8.5 Sondajul vezical la bărbat
- 8.6 Spălătura vezicală
- 8.7 Clisma evacuatorie
- 8.8 Introducerea tubului de gaze

PARTEA IV INTERVENȚII LA CARE ASISTENTUL MEDICAL PARTICIPĂ ALĂTURI DE MEDIC

Capitolul 9 PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA PUNCȚII

- 9.1 Aspecte generale
- 9.2 Participarea la toracocenteză
- 9.3 Participarea la efectuarea puncției peritoneale (paracenteza abdominală)
- 9.4 Participarea la puncția pericardică
- 9.5 Participarea la puncția rahidiană
- 9.6 Participarea la puncția articulară
- 9.7 Participarea la puncția osoasă (medulară). Biopsia medulară
- 9.8 Participarea la puncția vezicii urinare
- 9.9 Participarea la puncția biopsică
 - a) Puncția biopsică hepatică

- b) Puncția biopsică renală
- c) Puncția biopsică a unui nodul mamar

Capitolul 10 PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA EXAMINĂRI IMAGISTICE

10.1 Participarea la examene radiologice, aspecte generale

- a) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a sistemului osteoarticular
 - b) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a organelor toracice
 - c) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a tubului digestiv (tranzit baritat, examinarea colonului)
 - d) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea colecistului și căilor biliare
 - e) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a aparatului renal
 - f) Pregătirea și participarea la examinarea radiologică a sistemului nervos
- ### 10.2 Participarea la examene cu izotopi radioactivi (scintigrafie)
- ### 10.3 Participarea la examene cu ultrasunete echografice: echografii, echoendoscopii

Capitolul 11 PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA EXAMENE ENDOSCOPICE

- 11.1 Aspecte generale
- 11.2 Participarea la efectuarea esofagogastroduodenoscopie
- 11.3 Participarea la efectuarea colonoscopiei
- 11.4 Participarea la efectuarea rectosigmoidoscopiei
- 11.5 Participarea la bronhoscopie
- 11.6 Participarea la toracoscopie
- 11.7 Participarea la cistoscopie
- 11.8 Participarea la artroscopie
- 11.9 Participarea la laparoscopie

PARTEA V ÎNGRIJIRI SPECIALE

Capitolul 12 ÎNGRIJIRI ÎN BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

- 12.1 Radiografie pulmonară standard
- 12.2 Bronhofibroscopie
- 12.3 Toracocenteza (puncția pleurală)
- 12.4 I.D.R. la tuberculină

- 12.5 Spirometria
- 12.6 Aspirația traheo-bronșică
- 12.7 Drenajul pleural
- 12.8 Oxigenoterapie
- 12.9 Aerosoloterapie

Capitolul 13 ÎNGRIJIRI ÎN BOLI CARDIOVASCULARE

- 13.1 Examinarea radiologică a aparatului cardiovascular: angiocardiografia, aortografia, arteriografia, flebografia
- 13.2 Tomografia computerizată
- 13.3 Echografia transesofagiană
- 13.4 Puncția pericardică
- 13.5 Înregistrarea E.C.G. în repaus și în efort
- 13.6 Monitorizarea Holter
- 13.7 Supravegherea pacientului tratat cu diuretice în cardiologie
- 13.8 Supravegherea pacientului tratat cu digitalice

Capitolul 14 ÎNGRIJIRI ÎN GASTROENTEROLOGIE

- 14.1 Examinarea radiologică a aparatului digestiv
- 14.2 Examinarea endoscopică a organelor digestive
- 14.3 Examinarea echografică a organelor digestive
- 14.4 Examinarea cu izotopi radioactivi
- 14.5 Puncția abdominală
- 14.6 Puncția biopsică hepatică
- 14.7 Spălătura gastrică
- 14.8 Aspirația gastrică
- 14.9 Alimentația prin sonda nazo-gastrică
- 14.10 Alimentația prin gastrostomă
- 14.11 Îngrijirea pacientului colostomizat - schimbarea pungii
- 14.12 Efectuarea irigației colice (clisma pe colostomă)

Capitolul 15 ÎNGRIJIRI ÎN URONEFROLOGIE

- 15.1 Examinarea radiologică a aparatului renal
- 15.2 Examinarea endoscopică a vezicii urinare
- 15.3 Examinarea echografică
- 15.4 Examinarea cu izotopi radioactivi. Scintigrafia renală
- 15.5 Puncția biopsică renală
- 15.6 Sondajul vezical
- 15.7 Puncția vezicală
- 15.8 Spălătura vezicală

15.9 Supravegherea pacientului cu sondă permanentă

Capitolul 16 ÎNGRIJIRI ÎN BOLI METABOLICE

16.1 Glicemia capilară

16.2 Testul toleranței la glucoza orală (TTGO)

16.3 Determinarea hemoglobinei glicozilate (glicata)

16.4 Administrarea insulinei

16.5 Rolul asistentului medical în cetoacidoza diabetică

16.6 Rolul asistentului medical în hipoglicemie

Capitolul 17 ÎNGRIJIRI ÎN BOLI DERMATOLOGICE

17.1 Prelevarea bacteriologică din pustule

17.2 Prelevarea produselor micotice de la nivelul mucoaselor

17.3 Prelevarea cutanată în dermatofite

17.4 Biopsia cutanată

17.5 Îngrijiri în candidoza bucală

17.6 Îngrijiri în intertrigo micozic

17.7 Îngrijirea pacientului cu ulcer de gambă

17.8 Îngrijirea picioarelor la un pacient cu erizipel

Capitolul 18 ÎNGRIJIRI ÎN AFECȚIUNI NEUROLOGICE

18.1 Mielografia

18.2 Electroencefalografia

18.3 Electromiografia

18.4 Scorul Glasgow

Capitolul 19 ÎNGRIJIRI ÎN AFECȚIUNI OFTALMOLOGICE

19.1 Determinarea acuității vizuale

19.2 Tonometria oculară

19.3 Oftalmoscopia directă

19.4 Determinarea câmpului vizual

19.5 Determinarea simțului cromatic

19.6 Îngrijiri pre și post operatorii în afecțiuni oculare chirurgicale

Capitolul 20 ÎNGRIJIRI ÎN O.R.L.

20.1 Manevra Heimlich

20.2 Spălătura auriculară

20.3 Teste auditive (audiometria)

Capitolul 21 ÎNGRIJIRI ÎN AFECȚIUNI CHIRURGICALE

- 21.1 Îngrijiri preoperatorii
- 21.2 Îngrijiri postoperatorii
- 21.3 Prima mobilizare
- 21.4 Tehnica generală a pansamentului
- 21.5 Ablajia firelor de sutură sau a agrafelor
- 21.6 Drenajul

Capitolul 22 ÎNGRIJIRI ÎN AFECȚIUNI GINECOLOGICE

- 22.1 Recoltarea secrețiilor cervicovaginale pentru examene de laborator
- 22.2 Puncția fundului de sac Douglas
- 22.3 Examinarea endoscopică: histeroscopia și colposcopia
- 22.4 Examinarea radiologică - histerosalpingografia
- 22.5 Spălătura vaginală
- 22.6 Administrarea medicamentelor pe cale vaginală

Capitolul 23 ÎNGRIJIRI ÎN PEDIATRIE

- 23.1 Supravegherea funcțiilor vitale la copil, și a altor parametri
- 23.2 Prelevarea probelor pentru laborator la sugar și copilul mic
 - a) Prelevarea sângelui pentru examene de laborator
 - Recoltarea sângelui prin înțepătura călcâiului
 - Recoltarea sângelui prin puncție venoasă
 - b) Prelevarea probelor din urină
 - c) Prelevarea probelor din scaun
- 23.3 Îngrijirea plăgii ombilicale
- 23.4 Supravegherea nou-născutului în incubator
- 23.5 Supravegherea nou-născutului sub fototerapie
- 23.6 Efectuare injecției intramusculare la sugar
- 23.7 Administrarea medicamentelor pe cale orală la copil
- 23.8 Măsuri în cazul unor reacții apărute după administrarea medicamentelor la copil

Capitolul 24 ÎNGRIJIRI ÎN GERIATRIE

- 24.1 Noțiuni introductive
- 24.2 Evaluarea funcțională a vârstnicului
- 24.3 Îngrijirea persoanelor vârstnice. Particularități legate de patologia vârstnicului
- 24.4 Tulburări de somn
- 24.5 Demența
- 24.6 Căderile
- 24.7 Sindromul de imobilizare al vârstnicului

24.8 Incontinența urinară

PARTEA I

PREVENIREA INFECȚIILOR NOZOCOMIALE

CAPITOLUL 1

CONTROLUL INFECȚIILOR

1.1 Definiție, factori și surse de contaminare, ci de transmitere

Definiție

Infecția nosocomială (IN) este infecția contractată în unități sanitare cu paturi (de stat și private), care se referă la orice boală infecțioasă ce poate fi recunoscută clinic și/sau microbiologic și pentru care există dovada epidemiologică a contractării în timpul spitalizării/actului medical sau manevrelor medicale, care afectează fie bolnavul - datorită îngrijirilor medicale primite, fie personalul sanitar - datorită activității sale și este legată prin incubație de perioada asistării medicale în unitatea respectivă, indiferent dacă simptomele bolii apar sau nu apar pe perioada spitalizării.

Factori și surse de contaminare intraspitalicești

Agenții responsabili de contaminare sunt foarte numeroși. Ei determină infecții mai mult sau mai puțin grave. Adesea devin rezistenți la tratamente.

Agenții patogeni sau microbii (nume generic dat de Pasteur organismelor unicelulare invizibile cu ochiul liber) sunt:

- bacteriile aerobe și anaerobe din genul cocilor și bacililor;
- ciuperci sau levuri care determină micoze;
- paraziții responsabili de parazitoze;
- virusurile (hepatotrope, neurotrope etc.);
- prionii.

Sursele de contaminare în spital sunt reprezentate de:

- pacienți;
- personal de îngrijire;
- vizitatori;
- echipamente și suprafețe contaminate, ex. lenjerie de pat, saltele, toalete comune etc.;
- secreții, excreții, probe de laborator, răni/plăgi;
- materiale utilizate contaminate;
- alimentație.

Pacienții spitalelor sunt mai susceptibili la infecții datorită rezistenței naturale diminuate de boală sau de unele medicamente (imunodepresoare, chimioterapice).

Toaletele comune sau proximitatea altor pacienți măresc riscul infecțiilor încrucișate.

Căi de transmitere

Principalele căi de transmitere a infecțiilor sunt:

- transmiterea interumană, cea mai frecventă este prin intermediul mâinilor;
- calea aeriană, prin tuse, strănut, expectorație (picăturile Flugge), este responsabilă de apariția unui procent de 10% dintre infecțiile nosocomiale. Aerosolii din dispozitivele de curățare sau din seringi pot transporta particule microscopice ale organismelor care se găsesc în suspensie în aer și care pot fi inhalate cu ușurință;
- inoculare cu ace sau soluții contaminate;
- penetrarea organismului cu ocazia sondajelor urinare, intubației oro-traheale, inciziilor operatorii.

1.2 Politici și programe de supraveghere și control a infecțiilor

Pentru a îndruma instituțiile furnizoare de îngrijiri medicale în eforturile lor de a ține sub control infecțiile, în anul 1970 centrele pentru controlul bolilor au publicat un manual care detalia 7 categorii de proceduri de izolare. Recomandările au fost revizuite în anul 1983 cu următoarele scopuri:

- reducerea procedurilor inutile;
- utilizarea procedurilor invazive în unitățile de îngrijire intensivă;
- contracararea răspândirii agenților patogeni rezistenți la tratament.

În anul 1985 centrele pentru controlul bolilor și prevenție au introdus precauțiunile universale prin care se recomandă personalului medical să poarte echipamentul de protecție pentru a reduce posibilitatea contactului direct cu sângele și alte fluide provenite de la pacienți.

În 1996 centrele pentru controlul bolilor și prevenție au introdus precauțiunile standard ca bază a normelor de izolare. Au fost adăugate precizări privind alte 3 căi de contaminare și protocoalele standard, cu scopul prevenirii transmiterii în rândul pacienților, personalului și vizitatorilor.

În prezent în toate spitalele există Departamentul de Supraveghere și Control a Infecțiilor Intraspitalicești care colectează date privind episoadele infecțioase și sănătatea personalului care furnizează informații privind riscurile potențiale. Lunar sau trimestrial fiecare secție raportează, către acest departament, numărul și tipul de infecții intraspitalicești. În funcție de politica spitalului se propun măsuri de audit și de combatere a acestor infecții.

Politicile și procedurile de control a infecțiilor trebuie să fie clare și cunoscute de întregul personal medical. Pentru a ține sub control infecțiile sunt disponibile patru mijloace: decontaminarea, curățenia, dezinfectia și antisepsia.

Decontaminarea, în practica medicală, se adresează exclusiv materialului murdar și se aplică materialelor inerte (suprafețe, instrumente). Are ca scop diminuarea numărului de microorganisme înainte de curățare, protejarea personalului de o contaminare (instrumente de la sala de pansamente sau sala de operații) și evitarea diseminării microorganismelor în mediul înconjurător.

Curățenia este acțiunea care constă în îndepărtarea murdăriei (spălarea podelelor, suprafețelor de lucru etc.) și precede celelalte operații cu excepția decontaminării (ex: instrumentele murdare se pun în soluție dezinfectantă înainte de a fi spălate/curățate de sânge, secreții etc.)

Dezinfectia este operația care se aplică pe medii inerte. Dezinfectia este treapta superioară a decontaminării și se aplică numai pe materiale sau suprafețe curate. Nu se dezinfectează decât ceea ce este curat.

Curățenia și dezinfectia pot fi realizate în aceeași operație pe o suprafață, datorită utilizării produselor de curățenie/dezinfectie. Cu toate acestea, dacă dezinfectia înlocuiește sterilizarea unui obiect, ea trebuie, în mod imperativ să se facă în 2 timpi separați (curățire apoi dezinfectie) utilizând produse diferite.

Antisepsia este o metodă de combatere a infecției care se aplică la nivelul țesuturilor vii, eliminând sau distrugând microorganismele prezente în momentul derulării procedurii.

Decontaminarea, curățenia, dezinfectia concură asepsia care reprezintă un ansamblu de măsuri preventive ce împiedică introducerea germenilor patogeni în organism.

Igiena este un ansamblu de principii și practici care vizează ameliorarea sănătății și presupune:

- o stare de spirit;
- luarea la cunoștință (informarea);
- un comportament individual și colectiv;
- o filozofie și o morală;
- un ansamblu de reguli de muncă.

1.3 Ghid de precauții universale

[Ordinul ministrului sănătății nr. 916/2006](#) privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare ([anexa nr. 4](#)) definește conceptul de "precauții universale" și stabilește modalitatea de aplicare a acestora.

Conceptul de precauții universale se referă la:

- măsurile care se aplică în vederea prevenirii transmiterii HIV, VHB, VHC și alți agenți microbieni cu cale de transmitere sanguină, în timpul actului medical;
- sânge, alte fluide biologice și țesuturile tuturor pacienților se consideră a fi potențial infectate cu HIV, VHB, VHC și alți agenți microbieni cu cale de transmitere parenterală (sanguină);
- toți pacienții se consideră potențial infectați cu HIV, VHB, VHC sau cu alți agenți microbieni cu cale de transmitere sanguină, deoarece cei mai mulți dintre purtătorii de HIV, VHB, VHC și alți agenți microbieni sunt asimptomatici și nu-și cunosc propria stare de portaj.

Scopul aplicării precauțiilor universale (PU)

Scopul aplicării precauțiilor universale este prevenirea transmiterii infecțiilor pe cale sanguină la locul de muncă al personalului.

Reguli de bază în aplicarea precauțiilor universale

1. Consideră toți pacienții potențial infectați;
2. Consideră că sângele, alte fluide biologice și țesuturile sunt contaminate cu HIV, HCV, HCV;
3. Consideră că acele și alte obiecte folosite în practica medicală sunt contaminate după utilizare;
Contactul tegumentelor și mucoaselor cu următoarele produse trebuie considerate la risc:
 - sânge;
 - lichid amniotic, lichid pericardic, lichid peritoneal, lichid pleural, lichid sinovial, lichid cefalorahidian;
 - sperma, secreții vaginale;
 - orice alte fluide organice vizibil contaminate cu sânge.

Implementarea precauțiilor universale

Se referă la:

1. Utilizarea echipamentului de protecție adecvat, complet, corect;
2. Spălarea mâinilor și a altor părți ale tegumentelor;
3. Prevenirea accidentelor și a altor tipuri de expunere profesională;
4. Personal infectat cu HIV;
5. Evaluarea riscului pe categorii de locuri de muncă și activități prestate de personalul medico-sanitar în funcție de contactul cu sânge și alte lichide biologice.

Recomandări privind utilizarea echipamentelor de protecție

COMPONENTE	RECOMANDĂRI
Halate obișnuite unitățile	- în timpul tuturor activităților din medicale
Șorțuri, bluze se impermeabile, ochelari, jecuri cu de protecție secții cu laboratoare	- completează portul halatelor atunci când anticipează producerea de stropi, picături, produse biologice potențial contaminate, în profil chirurgical, servicii de urgență,
Mănuși de unică regiuni ale folosință prezintă contaminate - respiratorii	- intervenții care implică contactul cu corpului în mod normal sterile - abord vascular prin puncție - contactul cu tegumentul pacientului care soluții de continuitate (plăgi) - manipularea unor materiale potențial nesterile, curate - dezobstruări de urgență ale căilor
Mănuși reutilizabile biologice	- manipularea de materiale contaminate - curățenie, îndepărtarea de produse contaminate
Mănuși de uz general	- colectare materiale contaminate

suprafețe	- curățire și decontaminare instrumentar, contaminate
spălarea	Mănușile nu sunt un substitut pentru
spălate după	mâinilor, prin urmare mâinile trebuie îndepărtarea acestora
<hr/>	
Bonete/calote stropire	- activități care presupun contaminare sau cu diferite fluide organice
Ochelari de protecție	- săli de operație, în timpul manipulării instrumentarului și a materialului textil
steril	
<hr/>	
Măști faciale sau pozitivi	- contactul cu pacienți cu meningită virală bacteriană, cu TBC pulmonară care sunt BK
canula	- contactul cu pacienți care tușesc - aspirarea secrețiilor traheo-bronșice pe traheală
administrare	- îngrijirea plăgilor supurate - pregătirea perfuziilor cu chimioterapice - pregătirea vaccinurilor pentru - dizolvarea pulberilor liofilizate
fie bine	Măștile trebuie să fie de tip filtru și să fixate pe față
<hr/>	

1.4 Spălarea mâinilor

Scop

Spălarea mâinilor asigură igiena, protecția și securitatea persoanei și a mediului său, prevenind transmiterea germenilor purtați pe mâini, responsabili de o mare parte dintre infecțiile nosocomiale. Este o sarcină autonomă, asistentul medical este responsabil direct pentru asigurarea ei.

Tipuri de spălare a mâinilor

Lavajul simplu elimină flora tranzitorie formată din enterobacterii, virusuri, levuri, ciuperci mai mult sau mai puțin patogene și care nu se multiplică. Ea se elimină în totalitate după o spălare meticuloasă și contactul cu un antiseptic.

Lavajul igienic sau antiseptic elimină în totalitate flora tranzitorie și diminuează flora comensală sau rezidentă, adică germenii oportuniști care se găsesc în mod natural pe piele (stafilococul auriu de exemplu) care se multiplică anormal, în absența măsurilor de igienă și duc la scăderea rezistenței organismului.

Fricțiunea igienică cu un produs hidro-alcoolic elimină flora tranzitorie și diminuează flora comensală.

Lavajul chirurgical se practică în sălile de operații, sălile de naștere, sălile de pansamente serviciile de urgență.

Indicațiile spălării mâinilor

Lavajul simplu:

- la intrarea și la ieșirea din serviciu;
- înainte și după înlăturarea mănușilor sau a oricărui tip de echipament de protecție;
- după orice gest contaminant;
- după acordarea îngrijirilor igienice de confort sau hoteliere;
- cu ocazia îngrijirilor neinvazive (injecții, recoltare de sânge, punerea unei sonde gastrice, realizarea pansamentului, sondajului urinar etc.);
- înainte de prepararea și distribuirea alimentelor și a medicamentelor per os;
- după folosirea toaletei.

Lavajul antiseptic

- după îngrijirea unui pacient imunodepresiv sau purtător al unei infecții;
- cu ocazia realizării unei proceduri invazive;
- cu ocazia aplicării măsurilor de izolare septică sau aseptică;
- după două secvențe de îngrijire cu risc de contaminare la același pacient sau între doi pacienți.

Fricțiunea igienică

Soluția hidroalcoolică, sau gelul, sunt utilizate pentru a substitui lavajul antiseptic în cazul mâinilor curate din punct de vedere macroscopic.

Fricțiunea cu soluție hidroalcoolică sau cu gel se aplică pe mâinile care nu prezintă urme vizibile de murdărie sau pulberi. În caz contrar se recurge la spălarea cu apă și săpun.

Lavajul chirurgical

- cu ocazia unor proceduri cu risc înalt de infecții (cateterismul central, puncția lombară, drenajul pleural etc.);
- pentru intervențiile chirurgicale la blocul operator sau în serviciul de radiologie intervențională;
- în alte servicii de investigare;
- pentru asistarea nașterilor.

Pregătirea materialelor

Lavaj simplu

- chiuvetă/lavabou;
- săpun lichid cu distribuitor;
- prosoape de unică folosință în distribuitor;
- sac pentru deșeuri.

Lavaj antiseptic

- chiuvetă/lavabou;
- săpun lichid antiseptic sau soluție spumoasă antiseptică cu distribuitor;
- prosoape de unică folosință în distribuitor;
- sac pentru deșeuri.

Fricțiunea igienică

- soluție sau gel în distribuitor sau în ambalajul de prezentare.

Lavajul chirurgical

- chiuvetă cu robinete cu senzori;
- apă controlată bacteriologic;
- soluție spumantă antiseptică cu spectru larg (clorhexidină de exemplu);
- periuță sterilă de unică folosință impregnată cu soluție antiseptică spumantă;
- soluție sau gel hidroalcoolic în distribuitor;
- șervețele sterile;
- saci pentru deșeuri;
- pubele cu senzori (neacționate manual).

Realizarea procedurii

Realizarea procedurii Lavajul simplu

- se descoperă mâinile și antebrățele;
- se îndepărtează bijuteriile, ceasurile, se taie scurt unghiile;
- se udă mâinile și articulațiile mâinilor;
- se aplică o doză de săpun;
- se spală fiecare mână prin fricționare;
- se insistă în spațiile interdigitale, în jurul unghiilor, la extremitatea degetelor, la police și la manșetele mâinilor; pentru fiecare din aceste regiuni se execută câte 5 mișcări;
 - se spală din abundență fără să lăsăm să curgă săpun pe o zonă deja clătită;
 - se usucă prin tamponare cu șervețele de unică folosință fără a reveni asupra unei zone deja uscată;
 - se închide robinetul (dacă nu este automatic) cu ultimul șervețel de mâini utilizat;
 - se aruncă șervețelele la pubelă fără să atingem pubela cu mâna.

Observații

Nu se șterge chiuveta după spălarea mâinilor, manevra va murdări din nou mâinile.

Se spală mâinile înainte de a îmbrăca mănușile de unică folosință.

Realizarea procedurii Lavajul igienic sau aseptice

- se udă bine mâinile și articulațiile;
- se aplică o doză de săpun antiseptic;
- se spală fiecare mână masând;
- se insistă în spațiile interdigitale, în jurul unghiilor, la extremitatea degetelor de la fiecare mână care se freacă, pe rând în podul palmei opuse executând 5 mișcări;
- se spală pe rând, respectând "regula 5" (cinci mișcări circulare) policele și apoi articulațiile mâinilor;
 - se clătește din abundență dinspre vârful degetelor spre articulațiile mâinilor;
 - se perie unghiile;
 - se mențin palmele orientate în sus pentru a evita orice contaminare;
 - se usucă cu grijă, prin tamponare cu șervețele de unică folosință;
 - se închide robinetul (dacă nu e automatic) cu ultimul șervețel de mâini utilizat;
 - se aruncă șervețelele în pubela cu pedală fără să atingem pubela cu mâna.

Observații

Timpul de spălare: 2 - 3 minute, fără periere.

Lavajul antiseptic trebuie efectuat corect înainte de realizarea îngrijirii, utilizând sursa de apă cea mai apropiată (unghiile trebuie tăiate scurt, iar pe degete să nu existe inele)

Se execută spălarea antiseptică a mâinilor înainte de a îmbrăca mănușile de unică folosință.

Realizarea procedurii Spălarea igienică a mâinilor prin fricțiune

- se pun aproximativ 2 ml de soluție în scobitura mâinii uscate și se efectuează fricțiunea timp de 30 secunde frecând palmele până la degete apoi insistând în spațiile interdigitale interne și externe;

- se freacă fiecare police în interiorul mâinii închise, apoi extremitățile degetelor împreunate de la fiecare mână în podul palmei opuse.

Realizarea procedurii Lavajul chirurgical

Necesită purtarea unei măști, calote și utilizarea de șervețele sterile pentru uscarea mâinilor.

Se pun în prealabil masca și calota.

Se prepară/pregătește peria impregnată cu soluția spumantă antiseptică.

Se efectuează în 3 timpi:

Timpul 1: prespălarea

- se udă mâinile, articulațiile, antebrățele până la coate;
- se aplică o doză de săpun antiseptic și se face spumă din abundență prin masajul efectuat de la extremitatea degetelor până la coate timp de 1 minut;
- se mențin mâinile deasupra coatelor în timpul acestei operații;
- se clătesc din abundență mâinile, articulațiile, antebrățele;

Timpul 2

- se perie unghiile tăiate scurt cu peria sterilă impregnată cu soluție spumantă antiseptică timp de 1 minut;
- se clătesc din abundență mâinile, încheieturile, antebrățele;

Timpul 3

- se ia încă o doză de săpun antiseptic și se masează timp de 1 minut mâinile, încheieturile, antebrățele, apoi se clătesc;
- se usucă, prin tamponare cu șervețele sterile fiecare membru, începând de la degete spre coate și menținând mâinile ridicate.

Observații

După 2 ore este necesară refacerea igienei mâinilor.

Lavajul chirurgical poate fi completat cu fricțiuni chirurgicale cu soluții hidroalcoolice sau iodate.

Complicații și riscuri

- Dermatite determinate de utilizarea produselor antiseptice: săpun lichid blând (doux), săpun lichid antiseptic, soluție spumantă antiseptică; în acest caz, este recomandat să se reducă sau să se întrerupă utilizarea produsului respectiv și să se aplice o cremă hidratantă după fiecare spălare a mâinilor.

- Formarea unei pelicule uleioase, lipicioase prin utilizarea repetată a soluțiilor/gelurilor hidroalcoolice; se recomandă spălarea cu apă din abundență a mâinilor.

- Uscarea și iritarea pielii prin îndepărtarea grăsimii naturale a tegumentului; se recomandă clătirea cu apă din abundență și aplicarea, după uscare, a unei creme emoliente de mâini care să nu deterioreze mănușile de cauciuc în cazul în care acestea trebuie purtate.

1.5 Precauții de prevenire a infecțiilor transmise pe cale aeriană

Indicații

Afecțiunile care necesită astfel de precauții sunt:

- varicela;
- zona zooster diseminat;
- zona zooster localizat la pacienții imunodepresivi;
- rubeolă;
- tuberculoză;
- pacienți traheostomizați.

Linii directoare

Aceste precauții, alături de precauțiile standard, previn răspândirea agenților patogeni ce se transmit pe calea aerului, prin stănut, tuse, vorbit, respirație.

Aceste precauții necesită, efectiv, o cameră cu presiune negativă, cu ușă închisă, pentru a menține o presiune adecvată a aerului între camera de izolare și hol.

Presiunea negativă a aerului din camera de izolare trebuie monitorizată iar aerul trebuie dirijat în exteriorul clădirii sau filtrat înainte de reciclare.

Protecția respiratorie trebuie utilizată de către toate persoanele care intră în cameră (sunt ideale aparatele care folosesc filtru de aer).

Pacientul va purta în afara camerei (atunci când va trebui s-o părăsească pentru efectuarea unor proceduri) mască chirurgicală așezată peste gură și nas.

Pregătirea materialelor

Se vor pregăti toate materialele necesare respectării precauțiilor de prevenire a infecțiilor transmise pe cale aeriană pe un cărucior, în anticameră.

Aceste materiale sunt:

- cartelă pentru ușa camerei de izolare;
- măști chirurgicale;
- halate, mănuși de unică folosință;
- materiale pentru igiena mâinilor.

Efectuarea procedurii

- se plasează pacientul/pacienții (maxim 2 pacienți) într-o cameră cu presiune negativă, cu ușa închisă prevăzută cu anticameră sau hol;
- se vor explica precauțiile de izolare pacientului și familiei acestuia;
- se vor menține închise tot timpul atât ușa camerei cât și ușa antecamerei pentru a menține presiunea negativă a aerului și pentru a nu răspândi agenții patogeni din aer;
- se vor afișa pe ușa camerei precauțiile specifice prevenirii transmiterii infecțiilor pe cale aeriană pentru a fi citite de orice persoană care intră în camera de izolare;
- se instruește pacientul să-și acopere nasul și gura cu șervețel de hârtie atunci când tușește sau strănută;
- se plasează un recipient (sac) pe una din lateralele patului pentru ca pacientul să colecteze materialele folosite (șervețele, comprese);
- se limitează mobilizarea pacientului în afara camerei;
- dacă trebuie să părăsească camera pentru diverse proceduri, pacientul va purta o mască chirurgicală iar serviciul de investigații/tratament va fi anunțat despre precauțiile de izolare stabilite pentru ca acestea să fie menținute și acolo și pentru ca pacientul să fie adus în camera de izolare cât mai repede posibil.

1.6 Precauții de prevenire a infecțiilor transmise prin picăturile Flugge

Indicații

Bolile care necesită astfel de precauții sunt:

- Pneumonia cu hemophilus influenzae de tip b;
- Difteria;
- Faringita streptococică;
- Pneumoniile bacteriene;
- Scarlatina la copiii mici;
- Parotidita epidemică;
- Infecția cu adenovirusuri la copii.

Linii directoare

- precauțiile, în aceste cazuri, nu necesită în mod obligatoriu camere de izolare cu presiune negativă și cu sistem de închidere automată a ușii;
- respectarea acestor precauții previne răspândirea infecțiilor ce se transmit prin picăturile lui Pflugge (stropi de salivă răspândiți în aer prin tuse, strănut, vorbit); aceste picături, încărcate cu germeni patogeni, cad pe podea și se usucă, transformându-se în praful bacterian care este apoi inhalat;
- materialele necesare aplicării acestor precauții vor fi păstrate pe un cărucior în afara camerei de izolare.

Efectuarea procedurii

- pacientul va fi plasat într-o cameră prevăzută cu toaletă complet utilată;
- pacientul poate împărți camera cu un alt bolnav care are aceeași afecțiune;
- se vor explica pacientului/familiei procedurile de izolare;
- se vor afișa precauțiile de izolare pe ușa camerei pentru a informa, în prealabil, pe oricine intră în cameră;
- se vor spăla mâinile înainte și după ieșirea din camera de izolare cât și pe parcursul intervențiilor asupra pacientului;
- se va fixa masca pe față, prinzând-o numai de șireturi în timpul manipulării;
- se instruieste pacientul să utilizeze șervețele de hârtie, comprese pentru a-și acoperi gura și nasul atunci când tușește, strănută și să le colecteze în recipientul de la pat;
- vizitatorii vor fi instruiți să poarte halate și măști pe care le vor procura din automatul cu echipamente de protecție și să păstreze distanța de cel puțin un metru față de pacient;
- dacă pacientul trebuie să părăsească camera pentru investigații, va purta o mască facială bine fixată pe gură și nas iar serviciul respectiv va fi înștiințat despre precauțiunile de izolare stabilite.

1.7 Precauții de prevenire a infecțiilor transmise prin contact direct cu secrețiile sau obiectele contaminate

Pregătirea materialelor

Se vor pregăti materialele necesare aplicării precauțiilor de contact pe un cărucior în afara camerei de izolare.

Aceste materiale sunt:

- halate, măști chirurgicale;
- mănuși de unică folosință;
- afișaj pentru camera de izolare;
- etichete;
- saci sau pungi de plastic.

Efectuarea procedurii

- se vor explica pacientului/familiei procedurile de izolare;
- se vor afișa pe ușă aceste precauții pentru informare;
- se vor spăla mâinile înainte și după ieșirea din cameră, și după îndepărtarea mănușilor;
 - probele biologice recoltate vor fi plasate în cutii impermeabile, etichetate corect și se vor trimite imediat la laborator;
 - se vor atașa pe partea externă a cutiilor instrucțiuni de manevrare prudentă;
 - vizitatorii vor fi instruiți să poarte mănuși și halate pe tot parcursul vizitei și să-și spele mâinile după îndepărtarea echipamentului de protecție;
 - toate obiectele care au venit în contact cu pacientul vor fi plasate într-o singură pungă impermeabilă și se vor lua măsurile necesare pentru îndepărtarea sau pentru dezinfectarea și sterilizarea lor;
 - se vor utiliza materiale separate pentru fiecare pacient în parte (termometre, tensiometre, stetoscoape) pentru a reduce riscul transmiterii infecției încrucișate;
 - se limitează mobilizarea pacientului în afara camerei;
 - în cazul deplasării pacientului la diferite servicii de investigații și tratament, se vor acoperi steril rănile dacă există, iar serviciile respective vor fi informate despre precauțiile de prevenire stabilite;
 - se vor schimba mănușile după fiecare procedură efectuată pacientului și se vor spăla mâinile după îndepărtarea fiecărui rând de mănuși.

1.8 Precauții de prevenire a infecțiilor la pacienți cu neutropenie

Indicații

Aceste precauții sunt indicate pentru protecția pacienților cu:

- Sindromul Imunodeficienței Dobândite;
- arsuri întinse;
- dermatite;
- boli infecțioase cu erupție veziculară;
- leucemii, limfoame;
- boala Hodgkin;
- tratamente imunosupresoare.

Linii directoare

Aplicarea acestor precauții variază de la un spital la altul, fiind influențate și de gradul de rezistență a organismului pacientului;

Aceste precauții particularizate în funcție de patologia pacientului sunt:

- plasarea pacientului singur într-o cameră de izolare cu presiune pozitivă pentru a forța particulele aflate în suspensie să se depună sau să fie scoase afară din cameră;
- limitarea traficului în camera de izolare;
- purtarea halatelor de protecție, măștilor și mănușilor de către personalul de îngrijire și de către toți vizitatorii;
- utilizarea de lenjerie sterilă și de echipament complet de protecție în cazul îngrijirii pacientului care a suferit un transplant de organ;
- spălarea mâinilor în mai multe etape pentru decontaminare;
- triarea epidemiologică prin controale riguroase (exudat rinofaringian, examen coproparazitologic, radiografie pulmonară) a persoanelor care îngrijesc pacientul, pentru a fi identificați purtătorii sănătoși;
- evitarea procedurilor invazive la pacienții cu neutropenie întrucât acestea prezintă un risc crescut pentru pacientul cu imunitate scăzută;
- personalul de curățenie va fi instruit să-și pună halate, măști și mănuși înainte să intre în camera de izolare.

Pregătirea materialelor

Materialele necesare vor fi păstrate în anticameră pe un cărucior special.

Aceste materiale sunt:

- halate protectoare;
- mănuși de unică folosință;
- măști faciale;
- acoperitori pentru încălțăminte;
- bonete.

Efectuarea procedurii

- se plasează pacientul singur într-o cameră;
- se explică pacientului/familiei precauțiunile de izolare pentru a-i diminua anxietatea și a-i stimula cooperarea cu echipa de îngrijire;
- se vor afișa instrucțiunile pe ușa camerei;
- se vor spăla mâinile cu un agent antiseptic înainte și după îndepărtarea mănușilor precum și pe parcursul acordării îngrijirilor;
- se vor purta halatele de protecție și mănușile conform precauțiunilor standard;
- vor fi interzise vizitele persoanelor cunoscute ca fiind bolnave sau infectate;
- deoarece pacientul nu are o boală contagioasă, materialele sau obiectele care părăsesc camera de izolare nu necesită precauțiuni speciale în afara celor standard.

1.9 Utilizarea echipamentului de izolare

Scop

- prevenirea transmiterii infecțiilor de la persoana infectată la alți pacienți sau de la membrii personalului de îngrijire la pacienți;
- reducerea riscului infectării pacienților cu imunitate scăzută.

Pregătirea materialelor

- se alege echipamentul izolator în funcție de scop;
- toate componentele echipamentului de protecție (halat lung cu mâneci lungi, cu șireturi sau fermoar, mănuși, măști, ochelari de protecție, bonete) se selectează de pe căruciorul cu materiale în funcție de procedura care urmează;
- se pregătește zona de lucru cu etichete, benzi izolatoare, saci de lucru special marcați, saci de plastic pentru depozitarea materialelor folosite.

Efectuarea procedurii de îmbrăcare

- se spală mâinile cu un agent de curățare antiseptic pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor în interiorul mănușilor;
- se îmbracă halatul și se înfășoară de jurul împrejurul corpului peste uniforma obișnuită pe care trebuie să o acopere complet;
- se leagă bine șireturile sau se trage fermoarul și apoi se leagă bridele halatului în jurul gâtului;
- se așează masca confortabil peste nas și gură și se leagă șireturile măștii în regiunea occipitală, suficient de sus ca să nu alunece;
- dacă sunt necesari ochelari de protecție, masca se va așeza sub marginea de jos a ochelarilor;
- mănușile se vor pune astfel încât să acopere marginile mâneșilor halatului de protecție.

Îndepărtarea echipamentului de protecție

- se ține seama de faptul că părțile externe ale echipamentului de protecție sunt contaminate;
- cu mâna dominantă înmănușată se îndepărtează mănușa de pe mâna nedominantă rulând în exterior manșeta acesteia;
- se îndepărtează și mănușa de pe mâna dominantă introducând unul sau două degete prin interiorul mănușii și îndepărtând-o cu partea internă în afară;
- în timpul îndepărtării mănușilor nu se va atinge pielea cu partea externă a acestora;
- se aruncă mănușile în sacul special pentru echipamente contaminate;
- se dezleagă masca ținând-o numai de șireturi și se depozitează, de asemenea, în sacul pentru echipamente contaminate;

- dacă pacientul are o boală ce se răspândește pe calea aerului, masca se va îndepărta ultima;
- se dezleagă halatul din jurul gâtului;
- se prinde halatul de partea externă dintre umeri și se trage de pe mâneci întorcându-l pe dos pe măsură ce este scos de pe corp, pentru a evita contaminarea;
- se ține halatul protector cât mai departe de uniformă, se împătorește pe dos și se depozitează în recipientul pentru echipamente contaminate;
- se spală mâinile și antebrățele cu săpun și agent antiseptic înainte de a ieși din cameră (dacă chiuveta se află în camera pacientului);
- se închide robinetul (dacă nu este automatic) folosind un prosop de hârtie ce se aruncă în sacul pentru deșeuri;
- se acționează clanța ușii, pentru a o deschide, folosind un alt prosop de hârtie curat;
- se va închide ușa camerei, pe dinafară, cu mâna neprotejată;
- dacă chiuveta este în antecameră, se vor spăla mâinile și antebrățele cu săpun și agent antiseptic după părăsirea camerei de izolare;
- după fiecare procedură, căruciorul de lucru va fi curățat, dezinfectat și dotat cu materialele necesare unei alte proceduri;
- camera de izolare va fi complet curățată și dezinfectată după externarea pacientului.

PARTEA II INTERVENȚII AUTONOME

CAPITOLUL 2 IGIENA ȘI CONFORTUL PACIENTULUI

2.1 Schimbarea lenjeriei de pat fără pacient

Scop

- asigurarea igienei și confortului pacientului;
- îndepărtarea lenjeriei murdare/folosite sau pătată cu sânge, secreții, dejecții.

Material necesar

- lenjerie curată;
- sac pentru colectarea lenjeriei murdare;
- mănuși de cauciuc (pentru lenjeria pătată cu dejecții).

Efectuarea procedurii

- se strânge lenjeria murdară în sacul de colectare;

- se spală mâinile, se pun mănuși;
- se întinde cearceaful de pat foarte bine pentru a nu rămâne cute și se fixează la colțurile saltei în formă de plic. Dacă cearceaful nu are dimensiuni corespunzătoare fixarea se face la partea dinspre picioarele pacientului;
- se schimbă fața de pernă și cearceaful plic.

Încheierea procedurii

- se îndepărtează lenjeria murdară, se depozitează în saci speciali;
- se îndepărtează mănușile de cauciuc;
- se spală mâinile.

2.2 Schimbarea lenjeriei de pat cu pacientul imobilizat

Schimbarea lenjeriei se va efectua întotdeauna după toaleta pacientului. La schimbarea lenjeriei trebuie să participe două persoane iar alegerea metodei de schimbare a lenjeriei de pat se face în funcție de poziția în care poate fi așezat pacientul (limitele sale de mobilizare).

Scop

- asigurarea igienei și confortului pacientului;
- evitarea complicațiilor la pacientul imobilizat.

Material necesar

- lenjerie curată;
- sac pentru colectarea lenjeriei murdare;
- mănuși de unică folosință.

Efectuarea procedurii:

Este în funcție de starea pacientului și de posibilitatea de a fi mișcat.

Asistentul medical stabilește metoda după culegerea datelor referitoare la capacitatea pacientului de a se ridica sau nu în poziția șezând.

Pentru realizarea schimbării lenjeriei este nevoie de ajutor.

a) La pacientul care se poate ridica:

Cearceaful de pat se rulează pe dimensiunea mică.

- se spală mâinile, se îmbracă mănuși;
- pacientul rămâne acoperit cu cearceaful folosit sau cu alt pled;
- se degajă cearceaful murdar de sub saltea;
- se ridică pacientul în poziția șezând fiind susținut cu câte o mână de cele două persoane care realizează procedura următoare:

- cu cealaltă mână se rulează cearceaful murdar și se derulează cu grijă cel curat până aproape de pacient;
- se schimbă fața de pernă, se așează perna pe pat;
- pacientul este culcat în decubit dorsal și este rugat dacă poate, sau este ajutat să-și ridice regiunea fesieră;
- se continuă rularea cearceafului murdar spre picioarele pacientului și derularea celui curat;
- se ridică apoi membrele inferioare continuând rularea și derularea;
- cearceaful murdar se introduce în sac, cearceaful curat se întinde bine și se fixează la colțuri.

b) La pacientul care rămâne în decubit

Cearceaful de pat se rulează pe dimensiunea mare.

- se spală mâinile, se îmbracă mănuși;
- cearceaful plic se schimbă și împreună cu pledul se împachetează în armonică;
- se degajă cearceaful murdar de sub saltea;
- se întoarce pacientul în decubit lateral și se trage perna spre marginea patului;
- cearceaful murdar se rulează până lângă pacient;
- cearceaful curat așezat de-a lungul patului se derulează până aproape de cel murdar;
- pacientul de întoarce în decubit dorsal apoi în decubit lateral pe partea opusă;
- se continuă derularea cearceafului murdar și derularea celui curat;
- cearceaful murdar se pune în sacul colector;
- pacientul este readus în decubit dorsal;
- cearceaful curat se întinde și se fixează.

Schimbarea cearceafului plic (cu pătura în interior)

- este nevoie de participarea a două persoane;
- se așează cearceaful cu pătura (împăturit în armonică) deasupra pacientului astfel încât marginea liberă de dedesubt să fie sub bărbia pacientului, iar cea de deasupra spre picioarele pacientului;
- cele două persoane se poziționează de o parte și de alta a patului, prind colțul cearceafului curat cu mâna dinspre capul pacientului, și cu cealaltă mână colțul cearceafului murdar;
- cu o mișcare rapidă se întinde cearceaful curat și se îndepărtează cel murdar.

Încheierea procedurii

- lenjeria murdară se colectează în saci;
- se îndepărtează mănușile, se spală mâinile.

Observații

Aleza și mușamaua pot fi schimbate după aceleași metode ținând cont de posibilitatea de schimbare a poziției pacientului.

2.3 Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizat la pat

Scop

- menținerea stării de igienă și confort;
- menținerea/creșterea demnității pacientului;
- prevenirea escarelor de decubit.

Procedura ține seamă de tipul de îmbrăcăminte (pijama, cămașă de noapte) și de starea pacientului. Se obțin informații despre posibilitățile de imobilizare.

Schimbarea pijamalei

- se explică pacientului cum poate colabora și se apreciază în același timp resursele acestuia;
- se spală mâinile, se îmbracă mănuși.

Dezbrăcarea bluzei murdare și îmbrăcarea celei curate

- se descheie nasturii;
- se ridică pacientul în poziția șezând și se îndepărtează bluza murdară;
- se rulează pe rând fiecare mânecă a bluzei curate și se îmbracă fiecare membru superior;
- pacientul este așezat în decubit, se întinde bluza și se încheie nasturii;
- dacă pacientul nu se poate ridica, se întoarce în decubit lateral, se dezbracă și se îmbracă partea accesibilă după care pacientul se întoarce pe cealaltă parte și se procedează la fel rulând pe rând mânecile bluzei;
- la sfârșit, pacientul este adus în decubit dorsal, se întinde bluza și se încheie nasturii.

Îmbrăcarea și dezbrăcarea pantalonilor

- se menajează pudora pacientului;
- se ridică regiunea lombosacrală, se trag pantalonii jos;
- se ridică membrele inferioare și se continuă dezbrăcarea;
- se rulează pantalonii curați și se îmbracă pe rând fiecare membru inferior, după care se ridică regiunea fesieră și se trag în sus spre mijloc.

Observații

În toate cazurile descrise

- se verifică punctele de sprijin și se anunță orice modificare premergătoare escarelor;
- se pudrează cu talc punctele de sprijin;
- se verifică dacă la terminarea procedurii, lenjeria este bine întinsă și dacă pacientul exprimă stare de confort.

Schimbarea cămășii de noapte

Se apreciază capacitatea pacientei de a participa la efectuarea procedurii.

Dacă pacienta se poate ridica în poziție șezând se procedează astfel:

- se ridică întâi regiunea fesieră și se trage ușor cămașa murdară;
- se strânge (rulează) cămașa murdară de la spate și se trece peste cap dezbrăcând membrele superioare;
- se rulează fiecare mânecă a cămășii curate și se îmbracă fiecare membru superior după care cămașa este trecută peste cap și întinsă până aproape de șezutul pacientei;
- se așează în decubit, se ridică regiunea fesieră și se întinde bine cămașa.

Dacă pacienta nu se poate ridica:

Pentru dezbrăcare

- se întoarce pacienta pe o parte și pe alta, strângând de fiecare dată cămașa până aproape de axilă;
- pacienta în decubit dorsal se ridică ușor și se trage cămașa peste cap;

Pentru îmbrăcare

- se rulează cămașa de la poale, se ridică ușor capul se și trece cămașa peste cap;
- se rulează fiecare mânecă și se îmbracă pe rând membrele superioare;
- se întoarce apoi pacienta pe o parte și pe alta întinzând cu grijă cămașa;
- se întinde bine cămașa;
- se întinde și se fixează cearceaful.

Observații

La schimbarea lenjeriei de corp și pat se ține cont de constrângerile fizice: leziuni ale membrelor, aparate gipsate, perfuzii montate.

Partea vătămată se dezbracă ultima și se îmbracă prima.

Asistentul medical trebuie să fie prezent la schimbarea lenjeriei pacientului cu perfuzii sau la care prin planul terapeutic mișcarea este limitată/interzisă.

La pacientul inconștient este de preferat ca partea inferioară a corpului să nu fie îmbrăcată.

Dacă pacientul prezintă dureri la mobilizare sau după proceduri se poate administra calmant.

2.4 Toaleta pacientului imobilizat la pat

Se realizează intervenții pentru igiena zilnică și după caz baia pe regiuni corporale.

Scop

- menținerea igienei tegumentului;
- menținerea stării de confort a pacientului;
- prevenirea leziunilor cutanate;
- activarea circulației.

Principii generale

- se apreciază prin culegerea datelor starea pacientului pentru a evalua resursele, de ce/cât/ce fel de ajutor are nevoie, limitele în care poate fi mobilizat;
- se asigură intimitatea, se respectă pudora pacientului;
- se asigură temperatura corespunzătoare mediului ambiant pentru a nu crea disconfort;
- materialele se pregătesc și se aleg în funcție de procedură și sunt așezate în apropiere;
- se respectă o anumită ordine a spălării regiunilor astfel încât să permită descoperirea, spălarea și acoperirea zonei fără să creeze disconfort;
- după efectuarea îngrijirilor igienice corporale și schimbarea lenjeriei, pacientul va fi așezat într-o poziție cât mai comodă;
- fiecare zonă se umezește, se săpunește, se clătește și se șterge, după care se învelește;
- se lucrează cu blândețe și atenție dacă pacientul are constrângeri fizice (aparatură gipsată, pansament, perfuzie).

Materiale necesare

Materialele se pregătesc în funcție de scop de tipul de îngrijire: baia la pat, toaleta și îngrijirea unei regiuni.

Pentru toaleta completă la pat se pregătesc:

- materiale pentru protecție: mușama, aleză, cearșaf, prosop de baie;
- materiale pentru spălat: cană cu apă caldă și rece, lighean, trei mănuși de toaleta de culori diferite, 3 prosoape de culori diferite, forfecuță și pilă pentru unghii, pieptăn, alcool, săpun neutru, mănuși de unică folosință, alcool mentolat, talc;
- materiale pentru toaleta cavității bucale: periuță, pastă, pahar;
- materiale pentru toaleta organelor genitale: ploscă, pense, post-tampon, tampoane;
- lenjerie curată de corp și pat;
- sac pentru lenjerie murdară.

Ordinea spălării

- fața și gâtul;
 - partea anterioară a toracelui, membrele superioare, abdomenul, partea posterioară a toracelui și regiunea fesieră, membrele inferioare organele genitale;
- Mănușile de baie și cele 3 prosoape de culori diferite, se schimbă astfel: primul pentru față și gât, al doilea pentru trunchi și membre, al treilea pentru organele genitale.

Pregătirea pacientului

- se discută cu pacientul și se "împart sarcinile" stabilind contribuția acestuia;
- se stabilește orarul efectuării toaletei în funcție de activitatea din secție (servirea mesei, investigații, orarul tratamentului).

Efectuarea procedurii

Se dezbracă pe rând fiecare regiune și se insistă în anumite zone după cum urmează:

- la față și gât: se începe cu ochii, se insistă cu mișcări circulare în zona periorală și perinazală, se insistă la ureche în cute și regiunea retroauriculară;
- se schimbă mânușa;
- pe partea anterioară a toracelui se insistă în axile, la femei în pliurile submamare;
- la membrele superioare, spălarea se face cu mișcări lungi și circulare începând de la articulația pumnului spre umăr pentru a stimula circulația de întoarcere. Se insistă la spațiile interdigitale și se taie unghiile;
- la nivelul abdomenului se insistă la nivelul pliurilor inghinale unde apar ușor iritații, la nivelul ombilicului care poate fi murdar;
- pe partea posterioară, cu pacientul așezat în decubit lateral, se insistă în plica interfesieră;
- se controlează punctele de sprijin, se fricționează ușor cu alcool mentolat și se pudrează cu talc;
- se readuce pacientul în decubit dorsal și se continuă cu spălarea membrelor inferioare insistând la nivelul genunchiului, plicii poplitee, în regiunea plicii inghinale, în regiunea tendonului lui Ahile și călcâiului; picioarele se introduc într-un lighean cu apă pentru a tăia mai ușor unghiile;
- toaleta organelor genitale se face cu pacientul în poziție ginecologică folosind pense porttampon sau mănuși de unică folosință. Direcția de spălare este dinspre partea anterioară spre cea posterioară. Pacientul se poate spăla singur dacă starea îi permite fiind instruit cum să procedeze corect. La sfârșit pacientul este ridicat în poziție șezând (dacă se poate) sau întors în decubit lateral pentru igiena gurii. Îngrijirea se încheie cu pieptănarea părului.

Îngrijirea ochilor

Scop

- prevenirea infecțiilor și îndepărtarea secrețiilor;
- menținerea ochiului umed la pacientul cu paralizie, în exoftalmie.

Materiale necesare

- ser fiziologic, soluție de acid boric;
- soluție de vitamina A;
- sticlură cu picurător;
- lacrimi artificiale, unguent oftalmic recomandat de medic;
- comprese sterile;
- mănuși sterile;
- tăviță renală;
- prosop, material impermeabil.

Pregătirea pacientului

Pacientul poate fi colaborant, conștient sau comatos.

Pacientul conștient se informează și i se explică derularea procedurii.

Îngrijirea se poate realiza în cadrul toaletei zilnice sau, după caz, independent.

Pacientul se așează în decubit cu capul ușor întors spre ochiul care va fi primul spălat.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși sterile;
- se îndepărtează secrețiile sau crustele ștergând ușor de la comisura externă spre cea internă folosind un tampon steril îmbibat în ser fiziologic;
- pentru fiecare ștergere se folosește un tampon nou;
- manevrele se repetă pentru celălalt ochi;
- se instilează lacrimi artificiale sau se aplică unguent oftalmic.

În cazul pacientului comatos

- se urmează aceiași pași, asistentul medical deschizând pleoapele și aplicând pe fiecare ochi câte o compresă sterilă;
- se instilează în sacul conjunctival câte o picătură de vitamina A de două ori pe zi;
- lipsa clipirii impune instilarea lacrimilor artificiale.

În cazul pacientului cu boala BASEDOW se recomandă:

- purtarea ochelarilor fumurii pentru reducerea intensității luminii, protecția împotriva vântului și a curenților, permite camuflarea exoftalmiei;
- pacientul este sfătuit să doarmă cu capul mai sus (două perne) ceea ce permite reducerea edemului palpebral;
- pentru menținerea umidității corneei se aplică comprese îmbibate în ser fiziologic.

Îngrijirea mucoasei nazale

Scop/indicații

- menținerea permeabilității căilor respiratorii superioare;
- prevenirea leziunilor în infecții nazale, leziuni de presiune determinate de sondă pentru oxigen, pentru evacuarea sucului gastric sau pentru alimentație.

Materiale necesare

- tampoane sterile;
- ser fiziologic;
- vaselină;
- apă oxigenată diluată;
- tăviță renală;
- mănuși de cauciuc.

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul;
- se explică modul de derulare a procedurii;
- este așezat în decubit sau pe scaun, cu capul deflecat și ușor întors într-o parte.

Efectuarea procedurii

- se curăță fosele nazale cu tampoane umezite cu ser fiziologic, se îndepărtează crustele;
- pentru fiecare nară se folosește de fiecare dată alt tampon;
- crustele se pot îndepărta prin lubrefiere cu vaselină;
- dacă sonda este montată se procedează astfel:
 - se dezlipește plasturele de pe nas și față;
 - se retrage sonda 5 - 6 cm și se curăță urmele de bandă adezivă;
 - se schimbă poziția sondei și se fixează din nou;
 - când sonda se schimbă, se repune după o pauză de 6 - 8 ore.

Îngrijirea urechilor

Scop

- menținerea stării de igienă a conductului auditiv extern;
- îndepărtarea depozitelor de cerumen sau a celor patologice;
- aplicarea unor tratamente.

Materiale necesare

- tampoane cu vată;
- tăviță renală;
- soluție de bicarbonat de sodiu;
- mănuși de baie;
- prosop.

Pregătirea pacientului

- se informează și este rugat să colaboreze;
- se culeg date în legătură cu eventualele tratamente locale care trebuie aplicate.

Efectuarea procedurii

- se curăță conductul auditiv extern cu un tampon uscat, efectuând cu blândețe mișcări de rotație;
- se observă eventualele iritații sau secreții;
- se curăță pavilionul urechii cu mănușa de bumbac;
- la sfârșit dacă pacientul agreează, se pune un tampon de vată;
- dacă pacientul are indicație de tratament acesta se efectuează conform recomandărilor.

Îngrijirea cavității bucale

La pacientul conștient

Scop

- evaluarea stării de sănătate orală;
- îndepărtarea gustului și mirosului neplăcut al cavității bucale;
- promovarea confortului.

Materiale necesare

- periuță de dinți personală;
- pastă de dinți;
- pahar cu apă pentru spălare;
- pahar de apă pentru proteză;
- tăviță renală pentru colectare apă;

- ață dentară;
- șervețele de hârtie, prosop, mușama;
- apă de gură;
- tampoane, prosoape;
- tavă pentru materiale.

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul;
- se apreciază resursele fizice pentru a stabili modul de colaborare;
- se așează într-o poziție adecvată stării generale:
 - șezând cu un prosop în jurul gâtului;
 - decubit lateral cu capul ușor ridicat sprijinit pe o pernă protejată cu prosop.

Efectuarea procedurii

- se dă pacientului periuța, pasta și paharul cu apă;
- se susține tăvița renală sub bărbia pacientului sau aproape de fața acestuia;
- se sfătuiește pacientul să perie suprafața externă a dinților începând din partea stângă apoi la centru și apoi partea dreaptă;
- se perie apoi suprafața coroanelor și suprafața internă a dinților;
- perierea se face în sens vertical 2 - 3 minute;
- se invită pacientul să-și clătească cu multă apă și la sfârșit cu apă de gură;
- dacă pacientul este în decubit se oferă o cană cu cioc sau un tub de sucțiune.

La pacientul comatos

Se evaluează starea acestuia, se apreciază dacă are reflex de deglutiție.

Materiale necesare

- periuță personală;
- pastă de dinți;
- prosop;
- tampoane pe porttampon;
- deschizător de gură;
- comprese de tifon sterile;
- apă de gură, glicerină boraxată 2%, glicerină cu stamicin;
- spatulă linguală;
- tăviță renală;
- mănuși de unică folosință;
- vaselină pentru buze;
- seringi pentru aspirarea lichidului.

Pregătirea pacientului

- se așează pacientul în decubit lateral, toracele ușor ridicat; dacă nu este posibil se întoarce capul într-o parte.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile, se îmbracă mănuși;
- se protejează perna cu un prosop și se așează alături tăvița renală și siringa pentru aspirație;
- se fixează maxilarele cu ajutorul deschizătorului de gură;
- se perie suprafața externă dinților folosind o cantitate mică de pastă;
- se aspiră lichidul cu siringa;
- se folosește o spatulă linguală și tamponane pentru îndepărtarea obrajilor și buzelor în vederea curățării mucoase bucale;
- se curăță suprafața internă a dinților folosind tamponane cu glicerină boraxată sau cu glicerină cu stamicin dacă există candida;
- se observă foarte bine aspectul gingiilor, dinților și limbii;
- se stabilesc îngrijiri ulterioare în funcție de constatări.

Observații

Dacă pacientul nu are reflex de deglutiție se renunță la pastă și periută existând risc de aspirație pe căile respiratorii.

Îngrijirea protezei

Scop

- Menținerea igienei protezei și a cavității bucale.

Materiale necesare

- pahar mat;
- periută;
- pastă de dinți;
- mănuși de unică folosință.

Efectuarea procedurii

- pacientul conștient este rugat să-și scoată proteza să o curețe și să o pună într-un pahar propriu, mat, netransparent;
- la pacientul inconștient îngrijirea se face de către altă persoană:
 - se îmbracă mănușile de unică folosință;
 - se prinde proteza cu o compresă de tifon și se îndepărtează;
 - se spală proteza cu periută și pasta pacientului;

- se pune proteza într-un pahar curat, mat;
- se redă proteza pacientului când își recapătă starea de conștiență;
- înainte de montarea protezei se clătește gura cu apă curată.

Îngrijirea părului

Scop

- menținerea igienei
- menținerea stării de bine a pacientului
- păstrarea demnității pacientului

a) Îngrijirea zilnică prin pieptănare

Materiale necesare:

- pieptene/perie;
- pânză sau prosop pentru protecție.

Efectuarea procedurii

- se face de către pacient, dacă poate sau de către altă persoană;
- părul se împarte în şuvițe și se piaptănă de la vârf spre rădăcină;
- părul lung se împletește (recomandare).

b) Spălarea părului

Se poate face în mai multe moduri:

- în pat - spatele pacientului fiind sprijinit de salteaua rulată, ligheanul sprijinit pe somieră;
- în pat - pacientul fiind orientat spre marginea patului, în decubit dorsal orientat oblic;
- pe scaun - două scaune cu spătar puse cu spătarele apropiate, pe unul stă pacientul pe celălalt se sprijină ligheanul;
- pe scaun lângă lavoar - cu fața sau cu spatele în funcție de starea generală a pacientului.

Materiale necesare

- lighean, găleată pentru colectarea apei folosite;
- vas cu apă caldă;
- termometru de baie;
- săpun lichid șampon;
- mușama și aleză;
- prosoape;

- uscător de păr;
- perie, pieptăn;
- paravan;
- mănuși de unică folosință.

Pregătirea pacientului

- se evaluează starea pacientului pentru a se stabili modul potrivit;
- se informează pacientul privind manevrele ce se vor face.

Efectuarea procedurii

Cu pacientul în poziție șezând, pe scaun sau la lavoar

- se protejează lenjeria pacientului cu material impermeabil;
- părul se umezește, se șamponează;
- se masează ușor pielea capului cu pulpa degetelor;
- părul se clătește/limpezește până la îndepărtarea totală a șamponului;
- se acoperă capul cu un prosop uscat, cald;
- părul se usucă cu uscătorul.

Cu pacientul în pat

- se protejează patul cu material impermeabil;
- capătul liber al mușamalei se rulează din ambele părți și se introduce în lighean sau găleată;
- mușamaua se acoperă cu aleză;
- părul se umezește, se șamponează;
- se masează ușor pielea capului cu pulpa degetelor;
- părul se clătește/limpezește până la îndepărtarea totală a șamponului;
- se acoperă capul cu un prosop uscat, cald;
- părul se usucă cu uscătorul

2.5 Schimbarea poziției pacientului imobilizat, dinamic

Scop

- asigurarea confortului pacientului;
- prevenirea complicațiilor favorizate de imobilizare (escare, tromboze, încetinirea tranzitului).

Materiale necesare

- perne;
- suluri din pătură, din alte materiale textile;
- sprijinitor pentru picioare, saci de nisip.

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul;
- se evaluează resursele pacientului și capacitatea acestuia de a participa la procedură.

Efectuarea procedurii

Se realizează de 1 - 2 persoane, una având rol de coordonator.

a) Schimbarea poziției din decubit dorsal în decubit lateral

- persoana care face schimbarea se așează de partea patului spre care se întoarce pacientul;
- se pliază pătura spre partea opusă pentru a realiza un sul de sprijinire;
- se prinde umărul pacientului, se ridică și se sprijină cu pătura;
- se sprijină apoi toracele pacientului cu o mână, și cu mâna dinspre picioarele acestuia se rotează bazinul și membrele inferioare;
- membrul inferior de deasupra se flectează, cel de dedesubt rămâne întins;
- se pune o pernă sub genunchiul superior;
- se sprijină spatele cu pătura făcută sul;
- se reșează patul, se întinde lenjeria;
- se acoperă pacientul.

b) Schimbarea poziției din decubit lateral în decubit dorsal

- persoana care face schimbarea se așează de partea patului spre care este întors pacientul;
- se îndepărtează perna de sub genunchi și sulul din pătură;
- se așează pacientul cu mișcări blânde în decubit dorsal;
- se introduc sub regiunea lombară și sub genunchi pernițe mici sau materiale textile împăturite pentru a respecta curbura fiziologică a coloanei și pentru a evita hiperextensia membrelor;
- se reșează patul, se întinde lenjeria;
- se acoperă pacientul.

c) Schimbarea poziției din decubit dorsal în poziție șezând

De către o singură persoană

- se dezvește pacientul până la mijloc;
- persoana se așează în fața pacientului, acesta fiind rugat să întoarcă privirea într-o parte;
- se prinde pacientul de sub axile și se sprijină capul de antebraț;
- pacientul este rugat să se sprijine pe tălpi și să se ridice ușor la comandă;
- se trage spre capul patului;

- se sprijină spatele cu perne;
- se fixează genunchii cu un sul și tălpile cu un sprijinitor.

De către două persoane

- cele două persoane se așează de o parte și de alta a patului față în față;
- brațele dinspre capul pacientului se încrucișează pe spatele acestuia, cealaltă mână se introduce în axilă;
- una dintre persoane comandă mișcarea;
- pacientul este tras spre capul patului și se fixează poziția.

d) Schimbarea poziției din poziție șezând în decubit dorsal

Reașezarea pacientului în decubit dorsal din poziția șezând se face de către două persoane.

- cele două persoane se așează de o parte și de alta a patului față în față;
- una dintre persoane comandă mișcarea;
- se îndepărtează obiectele de sprijin de sub genunchi și din dreptul tălpile;
- brațele dinspre capul pacientului se încrucișează pe spatele acestuia, cealaltă mână se introduce în axilă;
- cu o mișcare atentă pacientul este tras până ajunge în decubit dorsal, cu capul sprijinit pe pernă;
- se fixează sulurile de sprijin sub regiunea lombară și genunchi;
- se reașează patul, se întinde lenjeria;
- se acoperă pacientul.

e) Readucerea pacienților alunecați din poziție semișezând sau șezând

- pacientul este rugat să se sprijine pe tălpi;
- se prinde de sub axile și se trage ușor spre capul patului;
- dacă activează două persoane se prinde cu o mână de sub axilă, iar cealaltă de introduce sub regiune fesieră și se acționează la comandă;
- se fixează poziția.

2.6. Mobilizarea pacientului

Scop

- prevenirea complicațiilor;
- stimularea tonusului muscular, fizic și psihic.

Materiale necesare

- cadru mobil;
- agitator;
- baston;

- cârje.

Pregătirea pacientului

Se anunță pacientul și se explică importanța mobilizării precoce.

Pentru anumiți pacienți se cere acordul medicului privind tipul și durata mobilizării (paralizați, operați, cu infarct miocardic).

Mobilizarea pasivă

- se fac mișcări de flexie, extensie, rotație, abducție, aducție, supinație, pronație;
- se masează membrele în sensul circulației de întoarcere;
- se comunică permanent cu pacientul pentru a afla dacă are dureri;
- se controlează pulsul.

Ridicarea în poziția șezând

a) În pat

- se ridică după tehnica schimbării poziției;
- se sprijină cu perne;
- se poate ridica singur cu ajutorul unei agățători.

b) La marginea patului

Executarea de către o singură persoană

- se introduce o mână sub axile și una sub regiunea poplitee;
- pacientul se poate prinde de gâtul persoanei care face manevra;
- se rotează picioarele pacientului într-un unghi de 90° și sunt lăsate să atârne ușor la marginea patului;
- se sprijină dacă pacientul nu își poate menține poziția.

Executarea de către două persoane

- se introduce câte o mână sub omoplați, iar cealaltă sub regiunea poplitee;
- se ridică pacientul în poziție șezând și se rotește cu un unghi de 90°, fiind adus la marginea patului;
- reșezarea în pat se face executând mișcările în ordine inversă.

c) Așezarea pacientului în fotoliu

- se așează pacientul la marginea patului;
- se aduce fotoliul cu rezemătoarea laterală la marginea patului;
- persoana se așează în fața pacientului, introduce mâinile sub axilă;
- pacientul se ridică ușor în picioare (ajutat de către una sau două persoane);
- se întoarce pacientul cu spatele spre fotoliu și se așează cu grijă;
- se acoperă cu un pled;

- readucerea în pat se face executând mișcările în sens invers.

d) Ridicarea pacientului în poziție ortostatică

- se aduce pacientul la marginea patului;
- se susține și se ridică în picioare fiind susținut;
- se observă pacientul, se așează în pat dacă are amețeli;
- reșezarea în pat se face executând mișcările în sens invers.

e) Efectuarea primilor pași

- se întreabă medicul dacă pacientul poate fi mobilizat;
- se ridică întâi în poziție șezând, apoi este adus la marginea patului;
- se ridică în picioare și se observă comportamentul;
- se sprijină de braț sau se oferă un cadru mobil și se parcurge distanța recomandată de medic;
- se crește distanța progresiv;
- pacientul este încurajat să se deplaseze și singur pe măsură ce starea sa permite.

2.7. Captarea eliminărilor

a) Captarea urinei

- se protejează patul cu aleză și mușama;
- se dezbracă partea inferioară a corpului;
- se încălzește plosca sau urinarul cu apă caldă, se șterge cu hârtie igienică;
- la bărbați penisul se introduce în urinar sau se orientează spre ploscă;
- pacientul se izolează și se lasă câteva minute singur;
- se ajută pacientul să-și spele mâinile.

b) Captarea materiilor fecale

- se spală mâinile, se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se protejează patul cu aleză și mușama;
- se izolează pacientul cu un paravan;
- se dezbracă partea inferioară a corpului;
- se încălzește plosca/bazinetul cu apă caldă, se șterge cu hârtie igienică;
- se introduce o mână sub regiunea sacrală a pacientului, se ridică ușor;
- cu cealaltă mână se introduce plosca sub pacient;
- se acoperă pacientul și se lasă singur;
- se oferă după defecație hârtie igienică, dacă starea pacientului îi permite să o folosească;
- se îndepărtează plosca acoperită;

- dacă este necesar se face toaleta regiunii pe un alt bazinet;
- se oferă pacientului apă, săpun, prosop pentru a-și spăla mâinile;
- se reaşează patul;
- se aeriseşte camera.

Observații

Se observă dacă scaunul este modificat (culoare, consistență, formă, cantitate).

c) Captarea sputei

- urmărește prevenirea răspândirii infecției, observarea aspectului sau obținerea unor mostre pentru examene de laborator;
- captarea se face în cutii petri sau pahare conice gradate cu soluție dezinfectantă (cu excepția situației în care se recoltează pentru laborator);
- pacientul este instruit cum să colecteze sau să recolteze sputa pentru examenul de laborator, eliminând numai în colectoarele oferite;
- scuipătoarea se schimbă cel puțin de două ori pe zi;
- se ajută pacientul să-și clătească gura cu apă;
- se sfătuiește pacientul să stea într-o poziție care să favorizeze eliminarea;
- se golesc cutiile sau paharele folosite și se sterilizează corect în vederea refolosirii;
- se notează cantitatea, aspectul, compoziția;
- se respectă cu strictețe precauțiile universale.

d) Captarea vărsăturilor

- la pacientul care varsă se îndepărtează proteza dentară;
- se susține cu o mână fruntea pacientului, iar cu cealaltă se ține tăvița renală sub bărbie;
- dacă pacientul este în decubit, se rotește capul într-o parte și tăvița se așează lângă fața acestuia;
- se îndepărtează imediat tăvița cu vomă, după care se observă conținutul;
- se oferă pacientului un pahar cu apă pentru a-și clăti gura, și un șervețel;
- pacientul în decubit trebuie atent supravegheat să nu aspire voma;
- dacă pacientul are din nou senzația de vomă:
 - este sfătuit să respire adânc;
 - se aerisește încăperea;
- pacientul în decubit trebuie atent supravegheat să nu aspire voma;
- dacă pacientul are din nou senzația de vomă:
 - este sfătuit să respire adânc;
 - se aerisește încăperea;
 - se servește o tăviță curată (vederea vomei poate declanșa reflexul de vomă).

Observații

În cazul ingestiei accidentale de alimente alterate sau toxice, sau de medicamente, recoltarea se face din vărsătura pentru examenul de laborator.

CAPITOLUL 3

ALIMENTAREA PACIENTULUI

Aspecte generale

- se culeg date despre regim, orarul meselor, repartizarea pe mese, posibilitățile de mobilizare, capacitatea pacientului de a-și folosi membrele superioare;
- se obțin informații despre restricții legate de efectuarea unor examene, administrarea unor medicamente în funcție de orarul meselor;
- se obțin informații despre preferințele alimentare ale pacientului.

3.1. Alimentarea activă

Masa poate fi servită la sala de mese, în salon la masă, în salon la pat în poziție șezând, sau în decubit lateral.

Dacă este cazul, se protejează lenjeria cu un prosop.

Alimentele sunt servite în condiții igienice pe o tavă, masă portabilă, acoperite. Pacientul este ajutat să își porționeze alimentele.

Se observă consumul de alimente de către pacient, respingerea unor alimente.

În decubit lateral:

- se ridică ușor capul pacientului, se protejează patul;
- alimentele se așează lângă pacient;
- pacientul este așezat cu partea sănătoasă accesibilă;
- se asigură administrarea lichidelor cu paiul sau din căni cu cioc.

3.2 Alimentarea pasivă

Se practică pentru pacienții care nu se pot alimenta singuri.

- în funcție de starea generală, pacientul este așezat în poziție șezând, sau cu capul ridicat;

- se protejează lenjeria de pat și cea de corp;
- se plasează tava lângă pacient în așa fel încât să vadă alimentele;
- se verifică temperatura alimentelor;
- se administrează cantități mici, verificându-se dacă a înghițit cantitatea de alimente dată anterior;
- alimentele se taie bucăți mici, nu se ating cu mâna;
- resturile de alimente se îndepărtează din salon, mirosul sau vederea lor poate declanșa reflex de vomă.

Observații

- dacă masa se servește în salon, acesta trebuie aerisit înainte;
- se îndepărtează ploștile urinare;
- nu se asociază ora mesei cu ora de tratament;
- pacienții arși, cu boli de piele, cu aspect neplăcut, sunt acoperiți și izolați;
- se identifică motivele pentru care pacientul refuză alimentația sau anumite alimente;
- se consemnează toate acuzele din timpul mesei;
- pacientul inapetent trebuie stimulat cu tact să accepte hrana;
- pacienții cu tulburări de deglutiție sunt atent observați;
- se folosesc alimente semisolide dacă pacientul are tulburări de deglutiție.

CAPITOLUL 4

MĂSURAREA ȘI SUPRAVEGHEREA FUNCȚIILOR VITALE ȘI A ALTOR PARAMETRI

4.1 Măsurarea și notarea temperaturii corporale

Măsurarea temperaturii corporale se efectuează, la ora actuală, cu termometrul electronic.

Aparatul permite măsurarea temperaturii cutanate (în axilă), rectale și timpanice. Această măsurare a temperaturii este rapidă și fiabilă.

Indicații

- supravegherea sistematică în cursul spitalizării;
- supravegherea unui sindrom infecțios sau inflamator.

Pregătirea Materialelor

Se vor pregăti pe o tavă medicală:

- termometru electronic cutanat sau timpanic cu sondă disponibilă;
- comprese curate și soluție dezinfectantă;
- lubrifianț pentru termometrul rectal.

Se vor folosi racorduri de unică folosință pentru termometrele timpanice.

Termometrul va fi dezinfectat după fiecare pacient.

Pregătirea Pacientului

- se explică pacientului procedura;
- se cere pacientului să rămână culcat în pat.

Pentru supravegherea sistematică este important de considerat faptul că temperatura este mai mică dimineața înainte ca pacientul să se ridice din pat.

Efectuarea procedurii de măsurare a temperaturii

Cu termometrul electronic timpanic

- se introduce captatorul adaptat la un capișon de unică folosință în urechea pacientului;
- se rotește termometrul cu 30° în spate pentru a fi în fața timpanului;
- aparatul afișează temperatura în 1 - 3 secunde.

Cu termometrul electronic cutanat

- se descoperă axila pacientului;
- se tamponează pentru a îndepărta transpirația;
- se introduce sonda/captatorul termometrului în mijlocul axilei și se apropie brațul de torace;
- se așteaptă 30 sec. până se aude semnalul sonor;
- se ajustează temperatura afișată cu 0,5 °C pentru a obține temperatura corporală;
- se spală mâinile.

Același termometru poate fi folosit și pentru măsurarea temperaturii rectale.

Cu termometrul electronic oral

- se introduce sonda/captatorul electronic într-un capișon din material plastic;
- se plasează în cavitatea bucală, sublingual;
- se menține termometrul pe loc până la semnalul sonor;
- se scoate termometrul și se citește valoarea;
- se aruncă capișonul din plastic în recipientul pentru deșeuri;
- se spală mâinile.

Cu termometrul electronic rectal

- se așează pacientul în poziția SIMS;
- se introduce sonda termometrului protejată de capișonul lubrifiat (aproximativ 4 cm);
- se menține termometrul până la semnalul sonor;
- se scoate termometrul, se citește valoarea;
- se aruncă capișonul în recipientul pentru deșeuri;
- se spală mâinile.

Observații

- măsurarea temperaturii rectal poate să antreneze leziuni dacă este practică cotidian;

- măsurarea temperaturii rectal poate provoca sângerări la copii, rupturi ale venelor hemoroidale, escare sau rectite (necesitând intervenții chirurgicale).

Reprezentarea grafică a temperaturii

- se socotesc pentru fiecare linie orizontală din foaia de temperatură câte 2 diviziuni de grad;

- se notează grafic valoarea înregistrată, printr-un punct de culoare albastră așezat direct pe linia orizontală din rubrica corespunzătoare pentru dimineața (D) sau seara (S) pentru cifrele cu soț (pare); exemplu 36,2; 37,4; 38,6; etc.

- se unește primul punct cu rubrica pentru temperatură aflată în partea dreaptă a sistemului de coordonate din foaia de temperatură;

- se obține curba termică prin unirea punctelor care indică valorile temperaturii măsurate bicondian pe parcursul zilelor de supraveghere și îngrijire.

Educarea pacientului

- se informează pacientul că termometrul este un instrument indispensabil pentru aprecierea stării generale la domiciliu;

- se explică pacientului cum să întrețină și să utilizeze termometrul;

- se oferă pacientului un tabel cu valori termice orientative, în funcție de calea de măsurare folosită, ca în exemplul de mai jos.

Calea de măsurare	Scala Celsius	Scala Fahrenheit
Orală	37 °C ± 0,3 - 0,6	98,6 °F ± 0,5 - 1,0
Rectală	37,5 °C ± 0,3 - 0,6	99,6 °F ± 0,5 - 1,0
Axilară	36,5 °C ± 0,3 - 0,6	97,6 °F ± 0,5 - 1,0

4.2 Măsurarea și notarea pulsului

Indicații

- determinarea numărului de bătăi cardiace pe minut;
- obținerea de informații despre activitatea inimii și despre starea arterelor;
- aprecierea răspunsului inimii la medicația cardiacă, activitate sau stres.

Pregătirea materialelor

Se pregătesc pe o tavă medicală:

- Ceas de mână cu secundar sau cronometru
- Culoare roșie (creion, pix sau cariocă)
- Carnet de adnotări personale

Pregătirea pacientului

Pregătirea psihică

- se explică pacientului procedura pentru a reduce emoțiile, teama și a obține colaborarea;

- se asigură un repaus psihic de cel puțin 5 minute înainte de măsurare;

Pregătirea fizică

- se asigură un repaus fizic de cel puțin 5 minute înainte de măsurare;

- se așează pacientul în poziție confortabilă în funcție de starea generală:

- în decubit dorsal cu membrul superior întins pe lângă corp, articulația mâinii în extensie, mâna în supinație (palma orientată în sus);

- în poziție semișezândă (în pat sau în fotoliu) antebrațul în unghi drept sprijinit pe suprafața patului, mâna în supinație și extensie.

Efectuarea procedurilor

- se spală mâinile;

- se reperează artera radială la extremitatea distală a antebrațului, pe fața anterioară (internă), în șanțul radial aflat în prelungirea policelui;

- se plasează degetele index, mediu și inelar (2, 3, 4) deasupra arterei radiale reperate;

- se exercită o presiune ușoară asupra arterei pe osul radius, astfel încât să se perceapă sub degete pulsațiile sângelui;

- se fixează un punct de reper pe cadranul ceasului de mână;

- se numără timp de 1 minut pulsațiile percepute sub degete, sau 30 secunde și înmulțite cu doi numărul pentru a obține rata pulsului pe minut;

- se apreciază ritmul, amplitudinea și elasticitatea peretelui arterial în timp ce se măsoară frecvența;

- se înregistrează frecvența pulsului în carnetul personal notând: numele pacientului, salonul, data înregistrării, rata;

- se spală mâinile.

Reprezentarea grafică a pulsului în foaia de temperatură

- se socotesc pentru fiecare linie orizontală a foii de temperatură câte 4 pulsații;

- se notează grafic valoarea înregistrată printr-un punct de culoare roșie, așezat direct pe linia orizontală din rubrica corespunzătoare pentru D (dimineața) sau S (seara), pentru valorile care cresc din 4 în 4 (ex. 64, 68, 76, 80);

- se notează grafic valoarea înregistrată printr-un punct de culoare roșie așezat în mijlocul pătratului din rubrica corespunzătoare (D sau S) pentru valorile care cresc din 2 în 2 (ex.: 62, 66, 70);

- se unește primul punct, printr-o linie cu săgeată, cu rubrica pulsului aflată în partea dreaptă a sistemului de coordonate din foaia de temperatură;
- se obține curba pulsului prin unirea punctelor care indică valorile ratei cardiace măsurate bicotidian, pe parcursul zilelor de supraveghere și îngrijire.

Evaluarea eficacității procedurii

Rezultate așteptate/dorite:

- pulsul este bine bătut, regulat, iar frecvența să înscrie în limitele normale corespunzătoare vârstei;
- tegumentele și mucoasele sunt normal colorate;
- pacientul este liniștit.

Rezultate nedorite

- rata pulsului este mai mare sau sub normalul caracteristic vârstei;
- pulsul radial nu este perceptibil;
- pulsul este aritmic;
- amplitudinea este mică sau crescută;
- pacientul este palid, anxios, acuză palpitații, extrasistole;
- pacientul are una sau mai multe dintre problemele de dependență următoare:
 - intoleranță la activitate;
 - alterarea confortului;
 - deficit de volum lichidian;
 - exces de volum lichidian;
 - alterarea perfuziei tisulare.

Modificări în situațiile selectate

- dacă pulsul radial nu este palpabil se caută alte artere accesibile pentru măsurare:
 - artera temporală: la un lat de deget deasupra și lateral de stânca temporalului, în dreptul pavilionului auricular;
 - artera carotidă externă (dreaptă sau stângă): pe fața anterioară a gâtului, în șanțul delimitat de laringe (anterior) și mușchiul sternocleidomastoidian (lateral);
 - artera pedioasă - pe fața dorsală a piciorului, în dreptul primului șanț intermetatarsian;
 - artera femurală - în regiunea inghinală, la nivelul triunghiului lui Scarpa;
 - apex (vârful inimii) - pulsul apical, în spațiul 5 intercostal (i.c.) pe linia medioclaviculară stângă;
- la copiii sub 2 ani se evită măsurarea pulsului radial întrucât rata crescută și aria mică de palpate pot determina valori inexacte;

- la copiii peste 2 ani rata pulsului radial se obține atunci când sunt liniștiți sau dorm, întrucât este dificil să obții colaborarea copilului de a rămâne cu mâna nemișcată;

- la copil, pentru o acuratețe maximă, rata pulsului se numără timp de 1 minut.

Educarea pacientului

- se învață pacientul să-și măsoare singur pulsul periferic la arterele carotidă sau temporală întrucât sunt mai accesibile pentru autopalparea la domiciliu;

- se instruieste pacientul să exercite o presiune ușoară folosind 3 degete pentru palpare;

- se informează pacientul/familia care sunt valorile normale ale pulsului, caracteristice vârstei;

- se instruieste pacientul/familia să ia legătura cu medicul curant ori de câte ori valorile ratei pulsului sunt deviate de la normal și starea generală a pacientului se modifică;

- se oferă pacientului un tabel cu valori orientative ca în exemplul de mai jos:

Vârsta	Rata aproximativă	Rata medie
Nou-născut	120 - 160	140
1 - 2 luni (sugar)	100 - 140	120
12 luni - 2 ani	80 - 130	110
2 ani - 6 ani	75 - 120	100
6 ani - 12 ani	75 - 110	95
Adolescent	60 - 100	80
Adult	60 - 100	80

4.3 Măsurarea și notarea presiunii sângelui (tensiunea arterială - T.A.)

Scop

- determinarea presiunii sistolice și diastolice la internare pentru a compara starea curentă cu valorile normale;

- evaluarea stării pacientului în ce privește volumul de sânge, randamentul inimii și sistemul vascular;

- aprecierea răspunsului pacientului la tratamentul cu fluide sau/și medicamente.

Pregătirea materialelor

Se pregătesc pe o tavă medicală:

- stetoscop biauricular;
- tensiometru cu manșetă adaptată vârstei;
- comprese cu alcool medicinal;
- culoare albastră (pix, creion);
- foaie de temperatură;
- carnet de adnotări personale.

Pregătirea pacientului

Psihică:

- se explică pacientului procedura pentru a reduce teama și a obține colaborarea;
- se asigură un repaus psihic de cel puțin 5 minute înainte de măsurare întrucât emoțiile influențează presiunea sângelui;

Fizică

- se asigură un repaus de cel puțin 5 minute înainte de măsurare;
- se așează pacientul în poziție confortabilă de decubit dorsal ori semișezând sau în ortostatism conform indicației medicale.

Efectuarea procedurii

- se utilizează comprese cu alcool pentru a șterge olivele și părțile metalice ale stetoscopului dacă este necesar;

- se selectează un tensiometru cu manșetă potrivită vârstei și stării constituționale a pacientului;

- se amână măsurarea T.A. dacă pacientul este tulburat emoțional, are dureri, dacă a făcut exerciții de mișcare sau dacă măsurarea presiunii arteriale nu este o urgență;

- se alege brațul potrivit pentru aplicarea manșetei (fără perfuzie intravenoasă, intervenție chirurgicală la nivelul sânelui sau axilei, fără arsuri, șunt arterio-venos sau răni ale mâinii);

- se permite pacientului să adopte poziția culcat sau așezat cu brațul susținut la nivelul inimii și palma îndreptată în sus;

- se descoperă brațul pacientului fie prin ridicarea mânecii fie prin dezbrăcare dacă mâneca este prea strâmtă, pentru a nu crește presiunea deasupra locului de aplicare a manșetei;

- se verifică dacă manșeta conține aer;

- se scoate aerul din manșetă, la nevoie, deschizând ventilul de siguranță și comprimând manșeta în palme sau pe suprafață dură;

- se închide ventilul de siguranță înainte de a umfla manșeta;

- se aplică manșeta, circular, în jurul brațului, bine întinsă, la 2,5 - 5 cm deasupra plicii cotului și se fixează;

- se palpează artera brahială sau radială exercitând o presiune ușoară cu degetele;
- se așează membrana stetoscopului deasupra arterei reperate și se introduc olivele în urechi;
- se umflă manșeta tensiometrului pompând aer cu para de cauciuc în timp ce se privește acul manometrului;
- se continuă pomparea de aer până când presiunea se ridică cu 30 cm deasupra punctului în care pulsul a dispărut (nu se mai aud bătăi în urechi);
- se decomprimă manșeta, deschizând ușor ventilul de siguranță pentru restabilirea circulației sângelui prin artere;
- se înregistrează mental cifra indicată de acul manometrului în oscilație în momentul în care, în urechi, se aude prima bătaie clară (lup-dup); această cifră reprezintă presiunea (tensiunea) sistolică sau maximă;
- se înregistrează numărul care corespunde bătăii de final în timp ce se continuă decomprimarea manșetei; acesta reprezintă T.A. diastolică sau minimă;
- se îndepărtează manșeta, se curăță și se dezinfectează olivele stetoscopului;
- se înregistrează valorile măsurate în carnetul personal, notând: numele pacientului, data înregistrării, valorile obținute (T.A. = 130/70 mmHg sau T.A. = 13/7 cmHg).

Reprezentarea grafică a T.A.

- se socotesc pentru fiecare linie orizontală din foaia de temperatură, 10 mmHg sau 1 cm Hg;
- se reprezintă grafic valorile înregistrate printr-un dreptunghi de culoare albastră, așezat pe verticala timpului (D sau S); latura de sus a dreptunghiului reprezintă T.S. (tensiunea sistolică) iar latura de jos a dreptunghiului reprezintă T.D. (tensiunea diastolică).

Evaluarea eficacității procedurii

Rezultate așteptate/dorite:

- T.A. a pacientului este, în limitele normale corespunzătoare vârstei;
- pacientul nu acuză cefalee, tulburări de echilibru.

Rezultate nedorite:

- presiunea sistolică sau diastolică este mai mare sau mai mică față de rata normală a persoanelor de aceeași vârstă;
- sunetele obținute prin metoda KOROTKOFF nu sunt audibile sau suficient de distincte pentru a facilita o apreciere exactă a T.A.;
- pacientul poate avea una sau mai multe din problemele de dependență:
 - intoleranța la activitate;

- alterarea randamentului inimii;
- exces de volum lichidian;
- deficit de cunoștințe;
- alterarea nutriției;
- alterarea menținerii sănătății.

Modificări în situațiile selectate

- se ridică brațul pacientului deasupra inimii pentru 15 secunde înainte de reverificarea presiunii dacă se aud cu dificultate sunetele (bătăile cardiace) în urechi;
- se măsoară T.A. la coapsă dacă accesul la arterele brațului nu este posibil;
- se alege o manșetă lată și se așează pacientul pe abdomen pentru palparea adecvată a arterei poplitee;
- se ajustează evaluarea presiunii arteriale înregistrate, dacă se folosește coapsa, întrucât există tendința ca T.A. să fie mai mare la extremitatea distală față de extremitatea proximală (superioară);
- se măsoară presiunea arterială prin metoda palpatorie, în lipsa stetoscopului auricular; prin această metodă întotdeauna se obține exact numai tensiunea sistolică.

Educarea pacientului

- se sfătuiește pacientul adult să-și măsoare T.A. cel puțin o dată pe an;
- se informează pacientul despre utilitatea automăsurării T.A. la domiciliu, prin echipament digital; deși este costisitor este mult mai ușor de citit valorile;
- se instruieste pacientul să se prezinte cu promptitudine la medic dacă valorile T.A. sunt oscilante;
- se instruieste pacientul cu hipertensiune arterială (HTA) să-și ia medicamentele în mod regulat, să reducă consumul de sare, să-și verifice greutatea și să învețe tehnici de management al stresului;
- se informează pacientul/familia care sunt valorile normale în funcție de vârstă; se oferă, eventual, un tabel cu valori orientative ca în exemplul de mai jos:

Vârsta	Valori normale ale T.A.	Limite superioare ale normalului
1 an	95/65 mmHg	Nedeterminate
6 - 9 ani	100/65 mmHg	119/79 mmHg
10 - 13 ani	110/65 mmHg	124/84 mmHg
14 - 17 ani	120/80 mmHg	134/89 mmHg

18 - adult	120/80 mmHg	139/89 mmHg
------------	-------------	-------------

4.4 Măsurarea și notarea respirației

Obiectivele procedurii

- determinarea ratei respiratorii la internare pentru a servi ca bază de comparare cu măsurătorile ulterioare;
- monitorizarea efectelor bolii, traumatismului, sau stresului asupra sistemului respirator;
- evaluarea răspunsului pacientului la medicația sau tratamentele care afectează sistemul respirator.

Pregătirea materialelor

Se pregătesc pe o tavă medicală:

- ceas cu secundar, de mână, sau cronometru;
- culoare albastră (creion, pix);
- foaie de temperatură;
- carnet de adnotări personale.

Pregătirea pacientului

- se evită pregătirea psihică a pacientului întrucât acesta își poate modifica ritmul obișnuit în momentul în care conștientizează propria respirație;
- se măsoară respirația concomitent cu celelalte semne vitale dacă apar schimbări în starea pacientului, dacă pacientul are o afecțiune cardio-pulmonară sau primește oxigen ori medicamente ce afectează fiziologia respirației.

Efectuarea procedurii

- se observă mișcările de ridicare sau de coborâre ale toracelui cu fiecare inspirație sau expirație;
- se mențin, în continuare, degetele pe locul de măsurare a pulsului în timp ce se observă toracele pacientului;
- se numără mișcările de ridicare a toracelui (inspirațiile) timp de minimum 30 de secunde și se înmulțește cu 2 numărul obținut pentru a afla rata pe minut;
- se numără timp de 1 minut inspirațiile dacă respirația este neregulată;
- se înregistrează rata respiratorie în carnetul personal notând: numele pacientului, data înregistrării, rata respiratorie;
- se spală mâinile dacă s-a atins pacientul sau patul acestuia pe durata măsurării.

Reprezentarea grafică a T.A.

- se socotește câte o respirație pentru fiecare linie orizontală din foaia de temperatură;
- se notează grafic valoarea înregistrată printr-un punct de culoare albastră așezat direct pe linia orizontală din rubrica corespunzătoare pentru dimineața (D) sau seara (S);
- se unește primul punct, printr-o linie cu săgeată, de rubrica respirației aflată în partea dreaptă a sistemului de coordonate din foaia de temperatură;
- se obține curba respirației prin unirea punctului inițial cu celelalte valori ale măsurătorilor efectuate ulterior.

Evaluarea eficacității procedurii

Rezultate așteptate/dorite:

- rata respirației, în repaus, este în limitele normale caracteristice vârstei;
- respirația se face pe nas, este liniștită, fără zgomote, fără efort;
- tegumentele și mucoasele sunt normal colorate, pacientul este conștient, orientat în timp și spațiu.

Rezultate nedorite:

- rata respiratorie este mai mică sau mai mare față de valorile normale caracteristice vârstei;
- pacientul trece printr-o detresă respiratorie manifestată prin: zgomote respiratorii anormale, efort respirator, utilizarea mușchilor respiratorii accesorii, ortopnee, piele palidă sau cianotică, pierdere de cunoștință;
- pacientul poate avea una sau mai multe din următoarele probleme de dependență:
 - intoleranță la activitate;
 - anxietate;
 - alterarea confortului;
 - clearance inefficient al căilor respiratorii;
 - posibilă insuficiență respiratorie;
 - alterarea schimburilor gazoase.

Modificări în situațiile selectate

- se prevăd 5 - 10 minute de repaus înainte de numărarea respirațiilor dacă a apărut o activitate recentă ce poate altera rata respiratorie a pacientului;
- se descoperă toracele pacientului dacă respirația este superficială pentru a obține cea mai corectă rată respiratorie;
- se evită măsurarea respirației la sugar sau copil în timpul plânsului;

- se aplică podul palmei pe toracele copilului atunci când doarme pentru a număra exact mișcările respiratorii.

Educarea pacientului

- se învață procedura de măsurare și înregistrare a ratei respiratorii de către membrii familiei ca și acordarea de îngrijiri atunci când este nevoie;
- se ajută/instruiește pacientul privind modul în care trebuie să se îngrijească la domiciliu în funcție de caracteristicile respirației și de statusul respirator;
- se explică părinților/apartinătorilor că trebuie să se prezinte cu copiii la medic dacă apar dificultăți în respirație sau respirație superficială;
- se sfătuiește pacientul să umidifice, să încălzească sau să răcească aerul din spațiul ambiental pentru a reduce incidența infecțiilor respiratorii;
- se sfătuiește/instruiește pacientul să respecte indicațiile medicului legate de administrarea medicamentelor, de dietă și evitarea factorilor de risc în scopul ameliorării sau dispariției problemelor respiratorii;
- se informează pacientul/familia despre valorile normale caracteristice vârstei (ex. în tabelul de mai jos).

Vârsta	Rata medie/minut
Nou-născut	30 - 80
Copil mic	20 - 40
Copil mare	15 - 25
Adult	14 - 20
Bărbat	14 - 18
Femeie	16 - 20

4.5 Măsurarea înălțimii și greutateii corporale

Obiectivele procedurii

- măsurarea greutateii pacientului pentru stabilirea stării de nutriție și a reținerii apei în organism;
- aprecierea raportului dintre înălțime și greutate.

Pregătirea materialelor

- cântar pentru adulți;
- antropometru (sau cântar antropometru);

- carnet pentru notarea valorilor.

Pregătirea pacientului

Psihică:

- se explică pacientului măsurătorile și se stabilește împreună ora potrivită (în cursul zilei);
- se asigură pacientul, dacă este cazul, că se respectă intimitatea.

Fizică

- se ajută pacientul să se dezbrace de halat;
- se instruește pacientul să nu mănânce, să urineze și să elimine scaunul.

Efectuarea procedurii

Măsurarea înălțimii

- se așează pacientul în picioare cu spatele la tija și la cursorul taliometrului;
- se roagă pacientul să stea cu spatele drept și călcâiele lipite de tija taliometrului;
- se coboară cursorul până la capul pacientului și se citește pe tija gradația înălțimii.

Măsurarea greutății

- se aduce balanța în echilibru și se imobilizează tija indicatoare;
- se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile:
 - pacient nemâncat;
 - vezica urinară golită;
 - scaun eliminat;
- se asigură că poartă aceleași haine la fiecare cântărire;
- se folosește același cântar;
- se adaugă cursoarele pe kilograme și grame, sau cursorul aproape de greutatea estimată a pacientului;
- se cere pacientului să urce pe cântar;
- se deschide brațul (tija) și se mișcă cele două cursoare (cursorul) până acul se stabilește din nou la zero;
- se fixează scara cursorului și se cere pacientului să coboare.

Finalizarea procedurii

- se conduce pacientul la pat (dacă este nevoie);
- se ajută să se așeze în pat.

Notarea procedurii

- se notează valorile înălțimii și greutateii;
- se precizează dacă din diverse motive nu pot fi îndeplinite toate condițiile impuse pentru realizarea de măsurători exacte.

Evaluarea eficacității procedurii

Rezultate așteptate

- cântărirea s-a făcut corect;
- rezultatul atestă o evoluție bună.

Rezultate nedorite

- valorile obținute arată scăderea greutateii la pacienții slăbiți, denutriți, creșterea greutateii și reținerea apei în organism;
- se verifică respectarea regimului alimentar.

PARTEA III

INTERVENȚII DELEGATE (efectuate sub prescripție medicală)

CAPITOLUL 5

PRELEVĂRI (RECOLTĂRI) PENTRU EXAMENE DE LABORATOR

5.1 Recoltarea sângelui pentru examene de laborator

Se respectă protocolul laboratorului!

Scopul/Indicații

- screening;
- stabilirea diagnosticului și monitorizarea răspunsului terapeutic;
- stabilirea diagnosticului și diferențierea tipului de anemie;
- identificarea tulburărilor de coagulare, monitorizarea hemostazei, a statusului trombolitic;
- evaluarea preoperatorie;
- identificarea tulburărilor metabolice și endocrine.

Modalități de recoltare

- puncția capilară;
- puncția venoasă;
- puncția arterială (este de competența medicului);
- alte metode pentru făt și nou-născut din cordonul ombilical sau din scalp.

Tipuri de examene

- examene hematologice, coagulare;
- examene biochimice;
- examene imunologice;
- examene bacteriologice;
- examene virusologice;
- examene parazitologice.

Pregătirea pacientului - Reguli generale

- se oferă pacientului instrucțiuni simple, precise, adaptate nivelului de înțelegere, evitând termeni medicali;
 - se explică necesitatea examenului;
 - se obține consimțământul;
 - se informează pacientul cu privire la orarul recoltărilor în raport cu celelalte activități din secție (servirea mesei, administrarea medicamentelor, efectuarea altor investigații);
 - se instruiște pacientul cu privire la restricțiile alimentare, perioada de post (ore), eventuala întrerupere a unor medicamente la recomandarea medicului.
- Majoritatea testelor se recoltează în condiții bazale (pe nemâncate, dimineața devreme, după trezire și la minim 8 ore de la ultima masă în condiții de repaus fizic și psihic);
- se identifică eventuale alergii la substanțe dezinfectante, latex;
 - se combate anxietatea;
 - se oferă informații cu privire la timpul necesar până la obținerea rezultatelor.

Erori de recoltare

- pacientul nu este instruit corespunzător privind procedura;
- pacientul nu este pregătit corect sau nu se respectă recomandările privind dieta, consumul de medicamente, postură incorectă;
- manevrare, etichetare incorectă;
- recipient inadecvat, cantitate de produs insuficientă;
- transport și conservare necorespunzătoare;
- neetanșezarea recipientelor, contaminarea probelor;
- întârzierea expedierii produselor la laborator, păstrarea în condiții necorespunzătoare;
- nerespectarea ordinii de recoltare (de umplere a flacoanelor);
- neomogenizarea corectă a sângelui cu anticoagulantul/aditivul din flacon;
- menținerea garoului mai mult de 1 minut poate modifica o serie de rezultate (produce hemoconcentrație, modificarea proteinelor plasmatică, activarea plachetelor).

Observații

Medicul identifică medicamente cunoscute a interacționa cu metodele de testare (anticoagulante, anticonvulsivante, antihipertensive, antibiotice, antivirale, hipoglicemiante orale, hormoni, medicamente psihotrope) și hotărăște dacă trebuie întrerupte și cu cât timp înainte!

Materiale necesare

Material pentru puncție

- seringi, ace sterile adaptate, ace cu fluturași (butterfly);
- vacuumuri adecvate cu sau fără anticoagulant/aditivi în funcție de probă;
- pansament adeziv;

Material de dezinfecție

- tampoane (vată, tifon);
- alcool, betadină;
- mănuși de unică folosință;
- garou;
- material de protecție: material impermeabil, aleză/câmp;
- container pentru materiale folosite;

Alte materiale

- etichete, cod de bare;
- tavă pentru materiale.

Pregătirea materialelor

- se pregătesc mai multe vacuumuri pentru a evita unele greșeli;
- se aleg tipurile de vacuumuri în funcție de tipul de examene:

Tip de vacuum	Conținut/anticoagulant	Tip de examene
capac roșu serologice, sanguin	fără aditivi, fără anticoagulant	examene biochimice, determinare de grup
capac mov	EDTA	hematologice, HLG
capac negru	citrat de Na	VSH

_____	_____	_____
capac albastru	citrat de Na	Hematologie, timp de
protrombină,		factori ai coagulării
_____	_____	_____
capac verde	heparină	biochimie, electroliți,
hormoni,		gaze arteriale
_____	_____	_____
capac galben	citrat de dextroză	hemocultură pentru germeni
anaerobi		_____
_____	_____	_____
capac gri		hemocultură pentru germeni
aerobi		_____
_____	_____	_____

- pentru alcoolemie, determinarea zincului în sânge, a nivelului seric al unor medicamente se preferă recipiente din sticlă;
- se respectă următoarele instrucțiuni de folosire a vacuumurilor cu aditivi (anticoagulanți, activatori ai coagulării):
 - înaintea folosirii se lovește ușor vacuumul sub capac pentru a desprinde orice rest de aditiv de pe pereții eprubetei;
 - pentru a asigura raportul adecvat sânge/aditiv, eprubeta se umple complet lăsându-se un mic spațiu liber la polul superior. Dacă această condiție nu a fost îndeplinită nu se umple cu seringă deoarece există risc de hemoliză. Se înlocuiește cu alt vacuum;
 - pentru a evita formarea microcheagurilor se amestecă sângele cu anticoagulantul, efectuând 5 - 6 mișcări de rotație asigurând astfel dizolvarea completă a aditivului;
 - dacă se recoltează mai multe probe, se amestecă fiecare probă imediat după recoltare;
 - eprubetele se așează în stativ în poziție vertical.
- în cazul vacuumurilor fără anticoagulanți:
 - eprubeta se umple complet;
 - între momentul recoltării și efectuarea probei în laborator trebuie să treacă 30 - 60 minute;
- se respectă ordinea de recoltare:
 - flacoane pentru hemoculturi;

- eprubete fără anticoagulant (roșii);
- eprubete cu anticoagulant (albastre);
- eprubete separatoare de ser;
- eprubete cu heparină (verzi);
- eprubete cu EDTA (mov);
- eprubete cu citrat de dextroză (galbene).

Alegerea locului

- pentru puncția capilară: vârful degetelor medius sau inelar (de la mâna nedominantă), lobul urechii;
- pentru puncția venoasă: vena de la plica cotului (vena medială, cubitală, cefalică și bazilică);

Nu se abordează brațul cu fistula arteriovenoasă pentru hemodializă și cel aflat de aceeași parte cu mastectomia!

Dacă pacientul are montat cateter venos cu perfuzie i.v. se procedează în unul din următoarele moduri:

- se puncționează altă venă. Nu se recoltează din locuri situate deasupra liniei venoase, există risc de dilatație;
- se oprește perfuzia și se așteaptă 5 minute;
- se dezinfectează atent capacul cateterului cu betadină și alcool 70%;
- folosind mănuși sterile se scoate capacul și se detașează perfuzorul, se atașează o seringă de 5 - 10 ml la conector;
- se aspiră;
- primii 5 ml de sânge colectați vor fi aruncați;
- se clampează cateterul, se atașează o altă seringă și se începe colectarea propriu-zisă;
- sângele se transferă în eprubete colectoare;
- se pregătește o seringă cu heparină pentru heparinizarea cateterului prin injectare lentă;
- se detașează seringă;
- se reconectează perfuzia.

Efectuarea procedurilor de recoltare

Puncția capilară

Scop: obținerea unei cantități mici de sânge pentru un număr limitat de analize (HLG, Hb, glicemie capilară).

Materiale necesare

- Pentru puncție:

- ace sterile sau lanțetă sterilă;
- tuburi, pipete, lame de sticlă pentru frotiu;
- hârtie de filtru;
- Pentru dezinfecție și protecție:
 - tavă pentru materiale;
 - mănuși de unică folosință;
 - soluții dezinfectante;
 - tamponi de vată, comprese de tifon;
 - container pentru ace, colector pentru celelalte materiale folosite.

Pregătirea pacientului

- se identifică pacientul;
- se informează și se explică procedura (înțepătura poate fi dureroasă);
- se obține consimțământul;
- se așează pacientul într-o poziție confortabilă în funcție de starea generală:
 - șezând cu mâna sprijinită;
 - decubit dorsal;
- se alege locul în funcție de vârstă și proba cerută:

adult - pulpa degetului inelar sau mijlociu;
 - lobul urechii;
 copil - fața plantară a halucelui;
 sugar - călcâi.

Efectuarea procedurii

- se verifică recomandarea medicală;
- se spală mâinile, se dezinfectează;
- se îmbracă mănuși de protecție;
- se masează ușor locul înțepăturii;
- se dezinfectează locul;
- se așteaptă evaporarea soluției;
- cu o mișcare rapidă, perpendiculară se înțeapă locul pătrunzând la 2 - 3 mm profunzime;
- se șterge prima picătură cu o compresă de tifon sau hârtie de filtru;
- se recoltează începând cu a doua picătură în funcție de examenul solicitat;
- dacă fluxul e redus nu se presează zona existând risc de diluare prin lichid tisular;
- tuburile colectoare trebuie ținute orizontal pentru a preveni introducerea bulelor de aer, iar microcontainerele înclinate în jos pentru a facilita curgerea sângelui din dispozitivul colector;

- pentru realizarea frotiurilor se lasă o picătură să cadă pe o lamă curată, degresată și se întinde cu o lamă înclinată la 45°, exercitând o forță moderată (efectuată corect, are o culoare uniformă);

- la terminarea recoltării se presează ușor locul înțepăturii cu o compresă de tifon steril până la oprirea sângerării;

- la nevoie se aplică un mic pansament adeziv;

- frotiurile și tuburile colectoare se trimit etichetate la laborator, unele rezultate (glicemia capilară) se citesc imediat;

- materialele folosite se colectează conform precauțiilor universale;

- se dezbracă mănușile;

- se spală mâinile.

Puncția venoasă

Reprezintă crearea accesului la o venă cu scopul recoltării sângelui pentru examenul de laborator, evacuarea unei cantități de sânge sau introducerea unor medicamente în circulația venoasă. Este metoda cea mai folosită pentru toate tipurile de examene putându-se recolta o cantitate suficientă de sânge.

Scop

- prelevarea venoasă vizează un eșantion de sânge dintr-o venă superficială cu ajutorul unui ac steril în vederea examinării în laborator.

Materiale necesare

- garou;

- mănuși de unică folosință;

- seringi;

- vacuumuri;

- ace pentru seringi;

- o canulă Butterfly;

- tampoane, comprese de bumbac;

- soluții dezinfectante: betadină sau alcool 70% (alcoolul nu este folosit pentru recoltarea alcoolemiei);

- etichete/cod de bare;

- mușama, aleză;

- pansament adeziv;

- recipiente pentru colectarea materialelor folosite conform precauțiilor universale.

Pregătirea pacientului

- se identifică pacientul;

- se informează pacientul asupra necesității procedurii;
- se atenționează pacientul că înțepătura este dureroasă și este necesar să colaboreze;
- persoana trebuie informată cât mai curând (la trezire dacă e posibil) pentru a evita/combate anxietatea;
- se întreabă pacientul dacă i s-a mai recoltat sânge, dacă a simțit leșin, transpirație, greață, vărsături;
- se verifică dacă a respectat condițiile impuse de recoltare: persoana nu a mâncat și n-a băut cel puțin 8 ore dacă examenul le necesită sau a întrerupt administrarea medicamentelor la recomandarea medicului;
- se obține consimțământul informat;
- se asigură poziția corespunzătoare în conformitate cu starea pacientului, scopul și locul puncției (decubit dorsal sau mai rar șezând) cu brațul întins, sprijinit;
- se examinează calitatea venelor și se alege locul.

Efectuarea puncției

- se spală mâinile și se pun mănușile;
- se pregătesc vacuumurile, se etichetează;
- se alege locul: venele de la plica cotului (vena mediană, cubitală, vena cefalică și bazilică); venele antebrațului și cele de pe fața dorsală a mâinii folosind ace mai mici;
- se selectează venele uzuale;
- dacă venele nu sunt vizibile, se procedează astfel:
 - se încălzesc aplicând o compresă caldă sau se masează brațele;
 - se balansează brațele în jos (sub nivelul inimii) câteva minute pentru a se umple venele;
 - se lovește ușor cu indexul fosa anterocubitală;
 - se pune materialul de protecție sub brațul pacientului pentru a nu păta patul cu sânge sau dezinfectant;
 - se palpează vena aleasă cu indexul (nu cu policele pentru a diferenția de arteră);
 - se pregătește vacuumul prin îndepărtarea capacului necolorat al acului dublu (care acoperă partea de ac în înveliș de cauciuc/prin răsucire ușoară);
 - se înșurubează bine în holder;
 - se verifică poziția brațului care trebuie să fie îndreptat în jos;
 - se aplică garoul la 5 - 8 cm deasupra locului puncției;
 - se face dezinfecția locului cu mișcări circulare de la centru spre periferie (evitând transportul germenilor spre locul înțepăturii);
 - se lasă să se usuce sau se șterge cu un tampon;
 - se îndepărtează capacul colorat al acului dublu;

- se fixează vena aplicând policele mâinii nedominante la 2 - 3 cm sub abord pentru a evita accidentele determinate de mișcarea bruscă a pacientului;
- se introduce acul în venă cu bizoul în sus, orientat oblic sub un unghi de 10 - 30° în funcție de calibrul și profunzimea venei;
- după intrarea în venă se constată scăderea rezistenței la înaintare și se pătrunde în lumenul vasului 1 - 2 cm;
- se alege primul tub și se împinge în holder apăsând cu degetele mijlociu și arătător pe marginea holderului până ce partea acului dublu dinspre tub străpunge diafragma de cauciuc a capacului tubului (acul trebuie să înțepe zona centrală a capacului);
- vacuumul din tub extrage din venă cantitatea de sânge prestabilită;
- se îndepărtează garoul (nu se lasă mai mult de 1 minut);
- când primul tub este plin și sângele nu mai curge, se scoate din holder și din ac (apăsând cu degetul mare bordura holderului);
- se umplu cu sânge celelalte tuburi conform recomandării și respectând schema de recoltare;
- tuburile cu anticoagulant se răstoarnă cu mișcări lente pentru a realiza un amestec omogen.

Observații:

În timpul recoltării, tuburile sunt menținute cu capacul în sus.

Conținutul tubului nu trebuie să atingă capacul sau capacul acului pe durata veno-puncției.

Brațul pacientului trebuie să fie plasat în jos.

După umplerea ultimului tub, acul se scoate din venă.

Puncția arterială - Rolul asistentului medical

Procedura este de competența medicului!

Scopul: recoltarea sângelui arterial pentru analiza gazelor în vederea evaluării funcției respiratorii și măsurarea echilibrului acido-bazic.

Locul puncției:

- arterele: radială, brahială sau femurală.

Pregătirea materialelor

- seringă specială care conține 0,2 ml heparină, fără aer;
- ac adaptat (culoare bleu, 0,6 mm diametru, 25 mm lungime);
- anestezic pomadă sau lidocaină 1 - 2% (seringă, ace pentru administrare);
- material de dezinfectie: tampoane, soluție dezinfectantă (conform protocolului din secție);
- comprese sterile;

- mănuși de unică folosință;
- tăviță renală;
- pansament adeziv;
- colector pentru ace folosite.

Pregătirea pacientului

- se anunță pacientul, se explică importanța, necesitatea și modul de realizare;
- se instalează confortabil, în decubit, cu brațul în extensie, mâna sprijinită pe pat cu palma în sus;
- este avertizat că va simți o durere mai mult decât la puncția venoasă;
- este rugat să colaboreze, să nu se miște;
- medicul realizează anestezia locală.

Efectuarea puncției de către medic

- medicul evaluează circulația prin testul Allen (comprimă arterele ulnară și radială în porțiunea inferioară a antebrațului aplicând 2 degete);
- se face anestezia cu lidocaină;
- se înmânează medicului seringă pentru recoltarea sângelui având grijă să nu conțină bule de aer;
- medicul efectuează puncția;
- se extrage cantitatea necesară de sânge;
- se retrage acul aplicând un tampon și comprimând locul 3 - 5 minute;
- se acoperă vârful seringii cu un capac și se balansează ușor pentru a mixa sângele cu heparina;
- sângele recoltat se trimite imediat la laborator în cel mult 30 minute.

Îngrijirea pacientului după puncție

- pe locul puncției se aplică un pansament adeziv având grijă să nu se realizeze un tur complet pentru a nu bloca circulația;
- se supraveghează să nu facă hematom;
- se întreabă pacientul dacă prezintă durere, furnicături, reducerea mobilității.

Recoltarea sângelui pentru examene hematologice și probe de coagulare

Nr. Observații	Examenul cerut	Tipul de	Precizări speciale
Crt.		vacuum	

1	Hemoleucograma venoasă traumatizantă rezultatele, hematocritul	Mov	- Puncție venoasă - se îndepărtează garoul după 1 minut - se balansează ușor eprubeta de câteva ori (3 - 4 zi)	Puncția modifică scade
2	Hemoglobina pentru fetală calcularea dozei imunoglobulină screening post	Roșu	Recoltarea se face înaintea transfuziilor	Se face de Rh-partum
3	Sideremia	Roșu	Pacientul nu mănâncă cu cel puțin 12 ore înaintea testului Nu ia nici un medicament pe bază de fier în ziua dinaintea testării	
4	Testul de agregare plachetară	Albastru	Recoltarea nu are legătură cu orarul meselor	

5	Testul Coombs direct	Roșu/mov	Testul folosește eritrocite	La nou născut se recoltează din cordonul ombilical
6	Testul Coombs indirect	Roșu	Se folosește serul	
7	Factorii coagulării	Albastru	Menținerea garoului mai mult de 1 minut modifică valorile	
8	Fibrinogen seric folosește pe (fact. I al monitorizarea coagulării) hemostazei	Albastru	Nu are legătură cu orarul meselor Poate fi influențat de contraceptive, estrogeni, transfuzii.	Se
9	Timpul parțial de Important pentru tromboplastină evaluarea (PTT) și timpul răspunsului la parțial de tromboplastină anticoagulante.	1 - 2 vacuumuri albastre	- Dacă pacientul primește heparină intermitent, recoltarea se face cu 30 - 60'	terapia

	activă		înaintea
			administrării dozei
			- Dacă
			administrarea
			heparinei este
			continuă,
			recoltarea se face
			în orice moment
<hr/>			
10	Timpul de	Albastru	- La pacientul
	protrombină (pt.		tratat cu
	INR = raport		anticoagulante,
	normalizat		recoltarea se face
	internațional)		înaintea
			administrării dozei
			- Puncția venoasă
			nu trebuie să
			traumatizeze vena
			deoarece modifică
			rezultatele
			- Mișcarea brutală
			a eprubetei produce
			hemoliză
			- Rezultatul e
			influențat de
			consumul de alcool,

				dieta bogată în	
				grăsimi și de	
				medicamente	
				- Umplerea	
				incompletă a	
				eprubetei determină	
				raport	
				necorespunzător	
				sânge-anticoagulant	
				și PT este fals	
				crescut	

11	V.S.H.	Mov		Mentținerea garoului	
				determină valori	
				false	

12	Grup sanguin	Roșu		Nu există	
				restricții	

Recoltarea sângelui pentru examene biochimice

Nr. Observații	Examenu cerut	Tipul de	Precizări speciale
Crt.		vacuum	

1	Acid uric	Roșu	
	Important în		

					gută,
					renală.
2	G.P.T./T.G.O.	Roșu	Se comprimă cu	Arată	
	citoliza		atenție vena,	hepatică	
			sângerarea poate fi		
			prelungită în		
			insuficiența		
			hepatică		
			Se evită efortul		
			fizic		
3	Albumina serică	Roșu			
	Evaluează				statusul
	nutrițional,				
					edemele
4	Alcoolemia	Roșu/gri	Nu se folosește	Uneori	
	sunt		alcool pentru	necesare	
			dezinfecția locului		
	semnăturile celui				
	recoltat				care a
					și ale
	martorului				
5	Amilaza serică	Roșu			Nivele
	crescute				în
	pancreatite				

6	Bilirubina serică	Roșu	Proba nu se expune	
			la lumină intensă	
			mai mult de 1 oră	
<hr/>				
7	Ca total ionizat	Roșu	Dimineața pe	
			nemâncate	
			Mentținerea garoului	
			mai mult de 1 minut	
			poate determina	
			creșterea valorilor	
<hr/>				
8	Clor seric	Roșu/verde		
<hr/>				
9	Colesterol seric schimba dieta ultimele 3 săptămâni	Roșu	Post 12 ore, nu se consumă alcool, nu se iau medicamente care influențează rezultatul. Se poate consuma apă	Nu în
<hr/>				
10	CPK (creatin fosfokinaza)	Roșu		
<hr/>				
11	Creatinina serică Evaluează funcția	Roșu	Pacientul nu consumă carne,	renală

			ceai, cafea,	
			medicamente.	
			Evită efort fizic	
			excesiv și stresul	
<hr/>				
12	Fosfataza alcalină serică	Roșu	- se evită consumul de grăsimi animale înaintea efectuării recoltării	
			- se recomandă post 12 ore	
<hr/>				
13	Glicemie Screening pentru Zaharat, calcularea necesarului de	Roșu/gri	- pacientul nu mănâncă cel puțin 8 ore. Se recoltează dimineața înainte de administrarea medicației antidiabetice orale sau insulinei	Diabet insulină
			- nu se prelungește postul mai mult de 16 ore	
<hr/>				
14	Hemoglobina Evaluează pe glicozilată lung,	Gri/mov	Nu are legătură cu mesele	termen

nivelurile serice				
ale				medii
				glucozei
<hr/>				
15 Trigliceride	Roșu		- pacientul nu	În
formular se			mănâncă cel puțin	notează
sexul și			12 ore, nu consumă	vârsta
			alcool 24 ore	
pacientului			înainte	Nu
schimbă dieta			- consumul	în
ultimele 3			grăsimilor în	
săptămâni			ultimele 2	
			săptămâni poate	
			influența	
			rezultatele	
<hr/>				
16 Uree serică	Roșu		- nu are legătură	
			cu orarul meselor	
<hr/>				
17 T.T.G.O.			Se administrează	
			doză standard de	
			glucoză - la adulți	
			75 gr la 300 ml apă	
			și 1,75 gr/Kg corp	
			la copii	
<hr/>				

18	Magneziu seric	Roșu/verde	Nu are legătură cu	
	Sodiu seric		orarul meselor	
	Potasiu seric			
<hr/>				
19	Proteine totale	Roșu	Menținerea timp	
	serice		îndelungat a	
			garoului poate	
			crește valorile	
<hr/>				
20	Lipoproteine	Roșu	12 ore înainte se	
	serice (LDL, HDL,		evită postul fizic	
	VLDL)		intens, post 12	
			ore. Nu se consumă	
			alcool	
<hr/>				
21	Lacto	Roșu	Nu este necesar	Este
	importantă		post alimentar	pentru
	dehidrogenaza			
	evaluarea			
	(LDH)			
	extinderii IMA,			
	evaluarea			
	chimioterapiei și			
	hemolizei			a
<hr/>				

Recoltarea sângelui pentru examene imunologice

Pentru unele probe se respectă strict protocolul laboratorului!

Nr. Observații	Examenul cerut	Tipul de vacuum	Precizări speciale
1	Determinări de anticorpi	Roșu	Pentru anticorpi antimembrană bazală glomerulară se impune post 8 ore
2	Antigenul HLA B27 pentru spondiloză ankilozantă	Cel puțin 10 ml/Verde	Se trimite la laborator în curs de 24 ore de la recoltare
3	Antistreptolizina Importantă în streptococice O (ASLO)	Roșu	infecții
4	Crioglobuline serice	10 ml/Roșu	- Pacientul nu mănâncă 8 ore deoarece ingestia de alimente bogate în grăsimi modifică rezultatul
5	Electroforeza	Roșu	

6	Factorul folosește reumatoid	7 ml/Roșu	Nu are legătură cu orarul meselor	Se pentru
	diagnosticarea poliartritei reumatoide			
<hr/>				
7	Proteina C reactivă	Roșu	- valorile pot fi influențate de scăderea ponderală, suprasolicitare fizică, administrare de fibrati și statine	
			Nu se consumă alimente cel puțin 4 ore înainte testului	
<hr/>				

Recoltarea sângelui pentru examene bacteriologice

Nr. Observații 	Examenul cerut	Tipul de vacuum	Precizări speciale
<hr/>			
1	Hemocultura Materiale	Flacoane speciale	- se recoltează cel puțin 10 - 15 ml necesare

flacoane cu			pentru aceste	sânge	- 2
			probe	- se transportă la	medii de
				laborator în cel	cultură
(pentru				mult 30 minute	germeni
aerobi și				- recoltarea se	
anaerobi)				face înaintea	- ac
holder				începerii	-
materiale de				tratamentului cu	
dezinfecție:				antibiotice	soluții,
tampoane				- în recoltarea	-
comprese				setului de probe,	sterile,
mănuși				eprubetele pentru	sterile
				hemocultură se	- câmp
steril,				umplu primele	mască,
tavă				- probele nu se țin	medicală
				la frigider, pot fi	
				păstrate cel mult o	
Pregătirea				oră la temperatura	
pacientului				camerei	- se
explică				- se notează pe	
procedura				buletin germenii	- se
obține				suspectați pentru	
consimțământul				alegerea mediului	- se
spală locul				de cultură adecvat	puncției
cu apă				- recoltarea se	și săpun
				face în timpul	- se

Recoltarea sângelui pentru examene virusologice

Se recoltează 5 - 7 ml sânge venos în eprubeta cu capac albastru sau mov.

Se pot identifica:

- virusul citomegalic (recoltare vacuum roșu);
- virusul herpetic (vacuum roșu);
- virusul HIV - 7 ml sânge, vacuum roșu-mov;
- virusul Parvo B19 - conform protocolului laboratorului;
- virusul rabic - capac mov-albastru;
- virusul rubeolic - 7 ml, roșu;
- virusul rujeolic - 7 ml, roșu;
- virusul urlian - roșu/albastru;
- virusul varicelo zosterian - roșu/albastru;
- virusul variolei - 2 eprubete cu capac roșu;
- virusul West Nile - 2 ml/roșu;
- virusul Coxsakie - roșu/albastru;
- virusurile hepatitice - 5 - 7 ml/roșu;
- virusul poliomieltic - roșu.

Examene parazitologice

- în eprubete cu capac roșu: se colectează sânge venos pentru ascarizi, echinococcus, entamoeba histolitica, strangyloides stercocalis, toxocara, toxoplasma, trichinella;

- în eprubete cu capac albastru: examene în picătură groasă, se colectează 5 - 10 ml sânge.

5.2 Recoltarea probelor de urină pentru examene de laborator

Scopul/indicații

- screening;
- evaluarea balanței hidroelectrolitice și acidobazice;
- identificarea infecției de tract urinar;
- monitorizarea diverselor terapii.

Modalități de recoltare

- prelevarea din urină de dimineață prin emisia spontană din mijlocul jetului (urina de dimineață este mai concentrată și are un ph mai scăzut);

- sondaj urinar steril când pacientul nu poate urina;
- prin puncția suprapubiană (efectuată de către medic);
- o mostră din urina eliminată și colectată în 24 de ore pentru dozarea substanțelor a căror excreție variază de-a lungul zilei.

Tipuri de examene

- examen sumar de urină;
- examene biochimice (Ca, K, Na, uree, creatinină, acid uric etc.);
- examen bacteriologic (urocultură).

Pregătirea pacientului

- se anunță pacientul, se explică scopul și modul de derulare a procedurii;
- se apreciază capacitatea pacientului de a realiza singur recoltarea;
- dacă pacientul este capabil să recolteze corect se explică clar etapele care trebuie respectate;
 - la recomandarea medicului administrarea unor medicamente poate fi întreruptă pentru 48 - 72 ore;
 - unele teste necesită restricții alimentare pentru care pacientul va fi informat (pentru unele examene biochimice);
 - pentru urina recoltată în 24 de ore, aportul de lichide este normal exceptând situațiile când examenul o cere (conform recomandărilor medicului);
 - pacientul este instruit cum să colecteze urina în 24 de ore: prima urină de dimineață se aruncă, se recoltează începând cu a doua micțiune inclusiv prima micțiune din dimineața următoare. Se păstrează la rece.

Erori de colectare

- pacientul nu este corect informat;
- colectoarele nu sunt sterile;
- nu se colectează corect urina pe 24 ore;
- cantitatea recoltată nu este suficientă.

Materiale necesare

- colectoare sterile;
- mănuși de cauciuc (dacă pacientul nu poate recolta singur);
- material pentru toaleta locală;
- etichete/cod de bare;
- material pentru dezinfecția mâinilor;
- comprese de tifon;
- material pentru dezinfecția meatului urinar.

Observații

Materialele diferă în funcție de situația clinică a pacientului: cooperant sau nu, continent sau nu, cu sondă sau nu.

La pacientul cu sondă se folosește o seringă de 10 ml și un ac hipodermic.

Efectuarea procedurii de recoltare a urinei

a) Recoltarea de către pacient din micțiune spontană

- se face toaleta perineală;
- se spală mâinile;
- se declanșează micțiunea și primul jet se elimină în toaletă;
- se oprește voluntar micțiunea (dacă este posibil) și se recoltează eșantionul pentru examinare;
- se continuă micțiunea;
- se închide colectorul fără a atinge interiorul;
- se etichetează, se trimite la laborator.

b) Recoltarea de către altă persoană din micțiune spontană (când pacientul nu are capacitatea de a recolta singur)

- se face toaleta perineală;
- se spală mâinile, se dezinfectează;
- se îmbracă mănuși de cauciuc;
- se invită pacientul să declanșeze micțiunea, se recoltează din mijlocul jetului;
- se închide colectorul fără a atinge interiorul;
- se etichetează, se expediază la laborator.

c) Recoltarea urinei la pacientul cu sondă

- se clampează sonda urinară la câțiva cm deasupra locului prelevării;
- se așteaptă 15 - 20 minute;
- se dezinfectează mâinile;
- se dezinfectează sonda la locul de prelevare, folosind alcool 70% sau un alt dezinfectant adaptat;
- se înțepă sonda cu un ac hipodermic și se aspiră cantitatea necesară cu o seringă de 20 ml.

d) Recoltarea urinei pentru urocultură

Proba se recoltează din urina de dimineață sau la cel puțin 3 ore de la micțiunea anterioară.

Volumul probei trebuie să fie aproximativ de 10 ml.

Recoltarea la femei

- se îndepărtează lenjeria intimă;
- se spală mâinile cu apă și săpun;
- se pun mănuși de unică folosință;
- se usucă zona cu hârtie de toaletă;

- se încăleacă vasul wc-ului (sau un alt vas colector);
- cu o mână se îndepărtează labiile mici și se mențin în această poziție tot timpul recoltării;
- cu cealaltă mână se șterge zona vulvară din față spre spate executând 3 manevre cu câte un tampon steril îmbibat în săpun lichid;
- se spală regiunea cu apă fiartă și răcită pentru îndepărtarea săpunului;
- se usucă regiunea vulvară cu tampoane sterile printr-o singură manevră de ștergere din față spre spate;
- se declanșează micțiunea menținând îndepărtate labiile mici;
- urinează aproximativ 100 ml și fără a întrerupe jetul se colectează în urocultor cantitatea necesară având grija să nu se atingă gura recipientului;
- se retrage recipientul din jet, se continuă micțiunea ținând în continuare labiile depărtate.

Recoltarea la bărbat

- se spală mâinile cu apă și săpun;
- se usucă folosind prosop de hârtie;
- se decalotează glandul;
- se șterge glandul cu o mișcare fermă dinspre meatul urinar spre șanțul balanopreputial;
- se spală zona cu comprese sterile îmbibate în săpun lichid;
- se clătește cu apă fiartă și răcită pentru a îndepărta resturile de săpun;
- se usucă glandul prin tamponare cu comprese sterile ștergând din față spre fren;
- se menține glandul în continuare decalotat și se declanșează micțiunea;
- se elimină aproximativ 100 ml, apoi se introduce urocultorul în jet și se recoltează 10 ml fără să se atingă marginea;
- se retrage recipientul și se continuă micțiunea.

Observații

Recipientul se etichetează și se trimite la laborator

În timpul recoltării capacul urocultorului se menține steril

5.3 Recoltarea materiilor fecale pentru examenele de laborator

Scopul/indicații

- depistarea persoanelor purtătoare de germeni patogeni;
- diagnosticarea bolilor infecțioase și gastrointestinale;
- diagnosticarea parazitozelor intestinale;
- evaluarea eficacității tratamentului.

Modalități de recoltare

- prelevarea din scaunul emis spontan;
- prelevarea spontană.

Tipuri de examene

- examen coproparazitologic;
- examen bacteriologic (coprocultură);
- determinarea sângerărilor oculte în scaun;
- determinarea lipidelor în scaun.

Pregătirea pacientului - reguli generale

- se anunță pacientul se explică scopul și modul de derulare a procedurii;
- pentru copil se informează familia;
- se apreciază capacitatea pacientului de a realiza singur recoltarea;
- dacă pacientul este capabil să recolteze corect i se explică foarte clar etapele procedurii;
- se atenționează pacientul să nu amestece scaunul cu urina;
- se informează pacientul în legătură cu regimul alimentar, durata acestuia dacă este necesar postul, dacă trebuie să ia purgativ;
- se instruește pacientul să-și facă toaleta perianală.

Erori de recoltare - cauze:

- pacientul nu este instruit corespunzător;
- pacientul nu respectă recomandările privind dieta, consumul de medicamente;
- folosirea recipientelor inadecvate, cantitate insuficientă recoltată, recoltare incorectă;
- conservarea necorespunzătoare, netrimiteră în timp util la laborator;
- etichetare incorectă.

Materiale necesare

Pentru toate tipurile de recoltare se pregătesc următoarele materiale:

- coprocultor steril;
- prosop de hârtie/hârtie igienică;
- ploscă;
- mănuși de unică folosință.

Prelevarea probelor

a) Recoltarea materiilor fecale pentru examen coproparazitologic

Recoltarea se face din materiile fecale emise spontan fără utilizare de purgative uleioase sau laxative pe bază de cărbune.

Pregătirea pacientului și recoltarea

- se instruește pacientul să-și spele mâinile;
- se explică pacientului necesitatea folosirii mănușilor;
- este instruit să elimine în ploscă sau într-un recipient curat (de exemplu oliță la domiciliu);
 - recoltează cu lingurița coprocultorului câteva fragmente (circa 5 gr) din diferite zone suspecte (mucozități, produse nedigerate);
 - se introduce lingurița coprocultorului în colector și se închide;
 - se îndepărtează mănușile;
 - se spală mâinile;
 - se etichetează recipientul cu numele pacientului data, ora recoltării, examenul cerut;
 - se trimite la laborator în maxim 4 ore de la recoltare;
 - dacă nu este posibil se păstrează la +4 grade celsius și se trimite la laborator în maxim 24 ore.

Observații

- Dacă pacientul nu este capabil să recolteze se instruește o persoană din familie.
 - La pacientul internat incapabil să recolteze, prelevarea se face de către o persoană instruită sau de către un asistent medical.
 - Examenul coproparazitologic trebuie repetat de 3 ori din scaune emise spontan consecutive (dacă pacientul are un scaun pe zi se aduce câte o probă în fiecare zi; dacă are două scaune în aceeași zi se aduc ambele probe în recipiente diferite și încă o probă din ziua a doua).

b) Recoltarea materiilor fecale pentru coprocultură (examen bacteriologic)

Investigația urmărește izolarea și identificarea agenților etiologici motiv pentru care prelevarea trebuie făcută cât mai aproape de debutul bolii și înaintea instituirii oricărui tratament antimicrobian.

Prelevarea se face din scaunul emis spontan sau direct din rect.

Prelevarea din scaun emis spontan

- se recomandă în toate formele de diaree acută când emisia de materii fecale este frecventă;

- se recomandă pacientului să folosească pentru defecare containere de unică utilizare din material plastic sau carton care pot fi decontaminate sau îndepărtate cu ușurință după folosire;
- în lipsa acestora se folosește un vas de metal dezinfectat prin fierbere;
- pacientul este instruit să nu urineze în vasul în care a defecat;
- se recoltează din masa fecaloidă cu spatula coprocultorului, în mod deosebit prelevarea făcându-se din porțiuni lichide mucoase sau sarghinolente dacă există;
- cantitatea recoltată este 3 - 5 cm³;
- se recomandă în infecții la purtătorii de shigella sau salmonella: prelevarea se poate face cu sonda Nelaton sau cu tamponane adecvate.

Prelevarea rectală - Recoltarea cu sonda Nelaton

Material necesar

- sonde Nelaton sterile nr. (14 - 16);
- seringă de 10 ml sterilă;
- mănuși de unică folosință;
- eprubete.

Pregătirea pacientului

- se face toaleta ano-perineală;
- se așează pacientul în decubit lateral cu piciorul de jos întins iar cel de deasupra flectat.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși sterile;
- se îndepărtează fesele și se evidențiază orificiul anal;
- se introduce sonda la o profunzime de aproximativ 15 cm și se raclează ușor peretele, nu se folosesc geluri lubrifiante;
- se fixează seringă la capătul sondei și se execută 1 - 2 aspirații;
- se retrage sonda și se introduce într-o eprubetă în mediul de conservare.

Prelevarea rectală - Recoltarea cu ajutorul tamponului steril

Materiale necesare

- tamponane sterile cu tija lungă, tamponul fiind bine atașat pentru a nu permite retenția intrarectală. Se pot folosi tamponane comerciale în tuburi de plastic cu sau fără mediul de conservare;
- ser fiziologic steril;

- mănuși de unică folosință;

Pregătirea pacientului

- se face toaleta ano-perineală;
- se așează pacientul în decubit lateral cu piciorul de jos întins iar cel de deasupra flectat.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși sterile;
- se îndepărtează fesele și se evidențiază orificiul anal;
- tamponul trebuie umezit în ser fiziologic;
- se introduce tamponul în rect și se rotește ușor;
- se retrage ușor tamponul se introduce în eprubetă sterilă.

Observații

Scaunul recoltat se trimite imediat la laborator după etichetarea corespunzătoare.

Nu se congelează.

Conservarea se face, dacă este cazul, în soluția tampon.

c) Determinarea sângerării oculte în scaun

Indicații:

- anemie cu etiologie necunoscută;
- screening la persoanele cu vârsta mai mare de 50 de ani și antecedente heredo-colaterale pentru neoplasm gastrointestinal.

Materiale necesare

- coprocultor;
- mănuși de unică folosință;
- teste colorimetrice.

Pregătirea pacientului

- este instruit ca cel puțin 3 zile înainte să nu consume carne roșie, să nu ia medicamente pe bază de fier;
- se obțin informații dacă pacientul a prezentat gingivoragii, extracții dentare, epistaxis;
- dacă a folosit vitamina C rezultatele pot fi fals negative.

Efectuarea procedurii

- materiile fecale se pot recolta ca și pentru celelalte probe;
- se pot folosi teste colorimetrice la care rezultatele se obțin imediat:
 - **Testul hemocult** constă în aplicarea a două picături de reactiv pe o hârtie din guiac cu materii fecale; în prezența sângelui în scaun apare colorarea în albastru;
 - **Testul cu tableta** presupune plasarea unei probe pe scaun pe hârtia dezvoltatoare, aplicarea unei tablete pe materiile fecale și adăugarea a 2 - 3 picături de apă. Prezența sângelui determină modificarea culorilor.

d) Determinarea lipidelor în materii fecale (absorția și digestia lipidelor)

Examenul studiază absorția intestinală insuficientă pancreatică, și permite monitorizarea terapiei.

Materiale necesare

- colector;
- mănuși de unică folosință;
- teste.

Pregătirea pacientului

- se recomandă pacientului să consume 100 grame lipide timp de 3 zile;
- nu se fac clisme;
- nu se dau laxative;
- nu se pun supozitoare.

Efectuarea procedurii

- se recoltează scaunele emise în 3 zile consecutive;
- se notează data și ora la care a fost obținut fiecare eșantion;
- probele recoltate se trimit imediat la laborator.

Prezența lipidelor în scaun arată maldigestie și malabsorbție, se numește steatoree.

5.4 Recoltarea exudatului faringian

Scop/Indicații

- izolarea și identificarea germenilor care populează nazofaringele în vederea stabilirii diagnosticului sau a stării de purtător;
- stabilirea sensibilității la antibiotice;
- monitorizarea tratamentului.

Pregătirea pacientului

- se oferă pacientului instrucțiuni clare, precise, adaptate nivelului de înțelegere;
- în cazul în care pacientul este copil instruirea trebuie făcută aparținătorului;
- se recomandă efectuarea recoltării înainte administrării antibioticelor deoarece modifică rezultatele;
- în dimineața recoltării pacientul:
 - nu mănâncă, nu bea;
 - nu face gargară, nu-și instilează picături în nas;
 - nu-și face igiena orală;
- se atenționează pacientul că este posibil să aibă senzație de vomă.

Erori de recoltare

- nerespectarea condițiilor de asepsie și antisepsie determină contaminarea probei;
- folosirea antisepticelor orale poate induce inhibiția dezvoltării germenilor;
- atingerea limbii sau buzelor, a dinților cu tamponul poate modifica rezultatul datorită germenilor existenți în aceste zone;
- atingerea lutei poate declanșa reflexul de vomă.

Materiale necesare

- tavă pentru materiale;
- eprubetă cu tampon steril;
- spatulă linguală sterilă;
- mănuși de unică folosință;
- mască de protecție;
- colector pentru materiale;
- etichete.

Efectuarea recoltării

- se verifică dacă pacientul a respectat recomandările privind procedura;
- pacientul este rugat să colaboreze și să respecte întocmai sfaturile celui care recoltează;
- dacă pacientul este un copil, poziția sa va fi asigurată de aparținător sau altă persoană;
- se orientează pacientul cu fața spre lumină, în poziție șezând pentru a asigura o mai bună vizibilitate a zonei;
- se spală mâinile cu apă și săpun;
- se îmbracă mănușile de unică folosință;
- se pune masca de protecție;
- pacientul este invitat să deschidă larg gura, să inspire adânc și să stea nemișcat;
- se scoate tamponul pentru recoltare din eprubetă;

- cu ajutorul spatulei se apasă limba;
- se șterge depozitul faringian și amigdalian, orice zonă inflamată sau ulcerată;
- se retrage tamponul cu atenție pentru a nu atinge limba, dinții și buzele;
- se introduce imediat tamponul în eprubeta protectoare;
- se etichetează și se trimite la laborator comunicând dacă pacientul a luat medicamente, ce fel.

Colectarea materialelor folosite

- materialele folosite au un potențial infecțios ridicat și se colectează conform precauțiilor universale.

Observații

Pentru recoltarea secreției nazale se folosește un tampon steril flexibil care se introduce în narină și se șterg pereții laterali.

5.5 Recoltarea sputei prin expectorație

Scop/Indicații

- identificarea germenilor responsabili de infecții respiratorii și testarea sensibilității acestora față de antibiotice;
- diagnosticarea tuberculozei;
- identificarea celulelor modificate de procese inflamatorii sau neoplazice.

Tipuri de examene

- examen bacteriologic;
- examen citologic.

Materiale necesare

- recipient steril cu capac etanș;
- pungi din material plastic;
- mănuși de unică folosință;
- soluție salină;
- apă simplă;
- pahar de unică folosință;
- colector pentru materialele folosite.

Pregătirea pacientului

- se explică pacientului importanța efectuării determinării și a respectării instrucțiunilor;

- se informează că proba se recoltează dimineața, deoarece se atenționează pacientul să nu mănânce, să nu fumeze, să nu-și instileze picături în nas, să nu se spele pe dinți, să nu-și clătească gura cu soluții dezinfectante (apă de gură) înainte de recoltare;

- se informează pacientul că dacă va fi nevoie se va apela la metode care să stimuleze expectorația și se obține colaborarea;

- testul se efectuează înaintea administrării de antibiotice.

Efectuarea recoltării

- se verifică dacă pacientul a respectat recomandările;

- pacientul este rugat să-și clătească gura cu apă sau soluție salină pentru a nu contamina sputa cu bacterii din cavitatea bucală;

- pacientul așezat pe scaun sau în ortostatism este rugat să respire adânc de 2 - 3 ori și apoi să tușească puternic;

- sputa eliminată (echivalentul cel puțin al unei lingurițe) se colectează direct în recipientul steril;

- folosind mănuși de protecție se închide recipientul, se șterge exteriorul cu un șervețel și se introduce într-o pungă de material plastic;

- se etichetează produsul și se trimite la laborator;

- după recoltare se oferă pacientului apă să-și clătească gura.

Dacă pacientul nu expectorează suficient

- se administrează 2 pahare cu apă care fluidifică secrețiile;

- se apelează la umidificarea aerului din încăpere, folosirea aerosolilor;

- la recomandarea medicului se administrează un expectorant cu cel puțin 2 ore înainte de recoltare;

- la recomandarea medicului se apelează la alte metode de recoltare:

- aspirație transtraheală folosind un cateter subțire sau seringă;

- spălătură bronșică efectuată în timpul bronhoscopiei.

Colectarea materialelor folosite, respectarea normelor

- se colectează materialele în containere speciale conform precauțiilor universale;

- se spală mâinile;

- se atenționează pacientul să colecteze sputa în continuare în recipientul oferit de personalul de îngrijire.

Erori de recoltare

- sputa este amestecată cu salivă sau resturi alimentare când pacientul nu respectă recomandările

- sputa este amestecată cu voma declanșată în timpul episodului de tuse
- produsul a fost suprainfectat în timpul manevrării

Observații

Pentru examenul citologic se recoltează 3 probe în momente diferite.

Pentru bacilul Koch se recoltează 3 - 5 probe matinale.

5.6 Recoltarea secreției uretrale la bărbat

Scop/Indicații

- diagnosticarea bolilor cu transmitere sexuală;
- testarea sensibilității germenilor la tratamentul cu antibiotice.

Materiale necesare

- ansă de platină, lampă de spirt;
- tampoane sterile;
- lame de sticlă;
- mănuși de unică folosință;
- etichete.

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul cu privire la necesitatea efectuării examenului și modul de derulare;
- se anunță pacientul că va fi păstrată confidențialitatea;
- se asigură intimitatea.

Efectuarea recoltării

- se atenționează pacientul asupra modului de colaborare;
- se spală mâinile, se îmbracă mănușile;
- se evidențiază uretra;
- se comprima puțin glandul pentru a exprima secreția;
- se recoltează folosind ansa de platină sterilizată sau introducând un tampon steril prin orificiul uretral în uretra anterioară;
- se realizează un frotiu care se trimite la laborator imediat.

Observații

Se recomandă prelevare în poziție de decubit dorsal pentru prevenirea sincopei vaso vagale.

După recoltare se monitorizează pacientul existând risc de hipotensiune, bradicardie, paloare, transpirație, greață, vărsături.

Colectarea materialelor se face conform normelor, materialul recoltat având potențial infecțios ridicat.

5.7 Recoltarea secrețiilor purulente din leziuni

Scop/Indicații

- identificarea germenilor responsabili de infectarea plăgii;
- stabilirea sensibilității germenilor față de antibiotice.

Materiale necesare

- pense sterile;
- comprese;
- soluții dezinfectante;
- mănuși sterile;
- tampoane sterile, ansă de platină;
- pipete;
- lame de sticlă, lampă de spirit.

Pregătirea pacientului

- se anunță pacientul, se explică necesitatea examenului;
- se informează pacientul că este posibil ca procedura să fie dureroasă;
- se așează pacientul într-o poziție comodă în funcție de localizarea leziunii;
- se asigură intimitatea pacientului.

Efectuarea recoltării

- se verifică prescripția medicală;
- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși sterile;
- se curăță suprafața leziunii prin absorbție cu comprese sterile;
- se recoltează din secreție:
 - prin aspirație cu o pipetă sterilă;
 - cu ansa de platină sterilizată;
 - cu tampon steril;
- se realizează 2 - 3 frotiuri;
- produsul aspirat sau tamponul se introduc într-o eprubetă sterilă.

Îngrijirea pacientului după recoltare

- se pansează leziunea;
- se monitorizează pacientul în continuare.

Colectarea materialelor

Se face conform protocolului.

5.8 Recoltarea secrețiilor cervico-vaginale pentru examene de laborator

a) Recoltarea pentru examenul bacteriologic și parazitologic al secrețiilor vaginale

Scop/indicații:

Depistarea de agenți patogeni care produc infecții vulvovaginale: *Trichomonas vaginalis*, *Candida albicans*, chlamidia, *haemophilus*, *gardnerella*, alți germeni banali.

Materiale necesare

- valve vaginale sterile sau specul - nelubrificate;
- tampoane de vată montate pe porttampon sterile;
- pipetă absorbantă sterilă;
- ser fiziologic steril;
- lame de sticle curate, degresate, uscate;
- mănuși de unică folosință;

Pregătirea pacientului

- nu se fac irigații vaginale cu cel puțin 24 h înainte a procedurii;
- nu se folosesc ovule sau creme vaginale cu cel puțin 2 zile înainte;
- nu se administrează tratamente antiinfecțioase cu cel puțin 8 zile înainte a prelevării;
- nu se face prelevare dacă există sângerare vaginală.

Efectuarea procedurii

- se așează pacienta în poziție ginecologică pe masă;
 - se montează valvele sau speculul;
 - se umectează (dacă este nevoie) tampoanele cu ser fiziologic;
- Prima prelevare se face din fundul de sac vaginal posterin.
- produsul recoltat se întinde pe lamă într-un strat subțire, se aplică o picătură de ser fiziologic și eventual o picătură de albastru de Cresyl, peste lamă se pune o lamelă;
 - se trimite imediat la laborator;
- A doua prelevare se face în același mod iar după întinderea pe lamă se aplică o picătură de soluție apoasă de hidroxid de potasiu 5% - 10% și apoi lamelă.

Interpretare

Dacă rezultatul microscopic nu este concludent se recurge la însămânțarea de pe medii de cultură.

b) Recoltarea secrețiilor vaginale pentru examenul citovaginal hormonal

Este un test calitativ indirect care permite evaluarea funcției ovariene pe baza modificărilor histologice și citologice suferite de epiteliul vaginal sub influența hormonilor ovarieni.

Indicații:

Amenoree patologică, tulburări ale ciclului menstrual, menometroragii, sterilitate, infertilitate, disfuncții endocrine cu repercursiuni asupra activității ovariene, (hipofiza, tiroida, suprarenală) afecțiuni tumorale benigne sau maligne mamare, controlul eficacității tratamentului hormonal.

Contraindicații: Infecții acute și subacute genitale înalte, inflamații cervicovaginale prolaps genital, cancerul genital.

Materiale necesare

- spatula Ayre;
- lame curate degresate, uscate;
- valve sau specul vaginal;
- mănuși de unică folosință.

Pregătirea pacientei

- se evită contactele sexuale și spălăturile vaginale cu 5 zile înainte de începerea prelevărilor și pe parcursul acestora;
- este avertizată asupra programului de recoltare:
 - la femeile cu ciclul ovarian scurt (21 - 24 zile) prelevările încep în ziua a 7-a la interval de 2 zile;
 - la femeile cu ciclul de 28 - 32 zile se recoltează începând cu zilele 8 - 10 la interval de 2 zile;
 - nu se recoltează în caz de sângerare vaginală.

Efectuarea procedurii

- se recoltează cu ansa de la nivelul fundurilor de sac vaginale laterale și posterior;
- se realizează frotiuri care se trimit la laborator.

c) Recoltarea secrețiilor cervicovaginale pentru examenul citotumoral Babeș-Papanicolaou

Este un test complex utilizat pentru depistarea leziunilor necanceroase și a cancerelor incipiente cervicale la femeile asimptomatice.

Indicații

- o dată pe an la femeile în vârstă de peste 18 ani care au activitate sexuală;
- la femeile care nu prezintă leziuni cervicovaginale vizibile precum și la cele cu leziuni care evocă un proces inflamator sau distrofic la examenul clinic sau colposcopic.

Materiale necesare

- spatula de lemn Ayre (se evită spatulele de metal) pentru prelevarea vaginală și exocervicală;
- perie mică cilindrică pentru prelevarea endocervicală;
- tampon de vată montat pe un porttampon pentru recoltare endocervicală;
- lame de sticlă cu extremități aspre;
- fixator, alcool - eter în proporții egale;
- valve vaginale sau specul vaginal.

Pregătirea pacientei

- este avertizată să nu efectueze nici o manevră vaginală cu 72 ore înaintea examenului (toaleta vaginală, aplicații de ovule, creme vaginale);
- se evită raporturile sexuale cu 24 ore înainte de recoltare;
- nu se efectuează manevre obstetricale cu 24 ore înainte (tuseu vaginal, colposcopie, tamponamente vaginale etc.);
- prelevarea se face în afara menstruației, în afara infecției locale și de preferință în perioada de mijloc a ciclului.

Efectuarea procedurii

- se evidențiază cavitatea vaginală prin introducerea valvulelor sau speculului nelubrificate
- recoltarea se face de la mai multe niveluri:
 - din fundul de sac vaginal;
 - de la nivelul exocolului utilizând pentru ambele tehnici spatula Ayre efectuând o mișcare de raclaj;
 - de la nivel endocervical utilizând peria cilindrică (mai rar tamponul care absoarbe unele celule);
- se fac lame pentru fiecare zonă din care s-a efectuat recoltarea;

- întinderea secreției pe lama se face printr-o mișcare sinuoasă a spațiului, de la un capăt la celălalt fără a apăsa prea tare;
- la extremitățile lamelor se notează numele pacientei precum și tipul prelevării (V-vaginală, C-exocol, E-endocol);
- lamele se trimit la laborator.

Interpretarea rezultatelor

Se face după mai multe clasificări (Papanicolaou, Richard, Bethesda).

Clasificarea Papanicolaou împarte frotiurile în 5 clase în funcție de gradul de deviere morfologică de la tipul normal:

Clasa I - absența de celule anormale sau atipice;

Clasa a II-a - citologie atipică dar fără evidență pentru malignitate;

Clasa a III-a - citologie sugestivă dar necloncudentă pentru malignitate;

Clasa a IV-a - citologie puternic sugestivă pentru malignitate;

Clasa a V-a - citologie concludentă pentru malignitate.

Observații

Pentru completarea informațiilor se mai pot realiza: frotiul vaginal (la femei cu histerectomie totală pentru displazie sau carcinom) și frotiul vulvar (pentru leziuni vulvare vizibile).

CAPITOLUL 6

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR

6.1 Aspecte generale

Medicamentele sunt substanțe sau asocieri de substanțe utilizate cu scop:

- terapeutic, pentru ameliorarea sau/și tratarea bolilor și simptomelor;
- preventiv, pentru a preveni apariția manifestărilor patologice.

Medicamentele pot fi de origine:

- naturală;
- vegetală;
- animală;
- minerală;
- chimice de sinteză, obținute fie prin constituirea în laborator a substanțelor active naturale, fie prin combinarea unor elemente chimice care tind spre o substanță activă originală
- medicamente obținute prin metode genetice.

Medicamentele actuale sunt din ce în ce mai eficiente, dar uneori, cu riscuri mari. Acestea pentru că ele trebuie să fie prescrise printr-un document medical. În instituțiile medicale, ele sunt preparate la farmacia spitalului și distribuite de către

asistentele medicale. S-au creat numeroase forme de medicamente în scopul facilitării administrării lor și creșterii la maxim a eficacității acestora.

Clasificarea medicamentelor după uz

Medicamente de uz intern - cuprind toate medicamentele care acționează după ce ajung în circulația sanguină pe diferite căi: orală (per os) sau parenterală (pe altă cale decât cea digestivă)

Medicamentele de uz intern se prezintă sub următoarele forme: pudre, siropuri, picături, poțiuni, suspensii, comprimate, tablete, drajeuri, capsule, granule, supozitoare.

Medicamente de uz extern - unele sunt aplicate pe suprafața pielii sănătoase, altele sunt folosite pentru tratarea unor leziuni cutanate

Medicamentele de uz local - sunt destinate tratamentului afecțiunilor locale, spre exemplu colirurile pentru afecțiunile oculare sau aerosolii în diferite afecțiuni pulmonare

Medicamentele nu rămân active pe perioade nedefinite. Excipienții acestora, adică suportul principiilor active se degradează după un anumit timp. De aceea, pe ambalajul medicamentelor figurează data expirării, data de la care medicamentul nu mai trebuie să fie utilizat.

Medicamentele generice - sunt copii ale medicamentelor de referință care și-au pierdut exclusivitatea după un număr de ani de comercializare.

Prețul medicamentelor generice este de 30% până la 40% mai mic față de al medicamentelor de referință. Actualmente, din rațiuni economice, se tinde spre promovarea medicamentelor generice atunci când există.

6.2 Administrarea medicamentelor pe cale orală

Scop

Introducerea în organism, pe cale orală, prin înghițire sau sublingual, a unei cantități de medicament care să acționeze general sau local.

Principii generale

- administrarea medicamentelor pe cale orală se face prin înghițire, sublingual și translingual;

- sublingual, se administrează Nitroglicerină, Ergotamină, dezinfectante ale cavității bucale și orofaringelui, unele pansamente gastrice (Dicarbocalm);

- translingual (pe limbă) se administrează spray-uri medicamentoase pe bază de nitrați, pentru pacienții cu angină cronică; pacientul în acest caz trebuie să aștepte 10 secunde după administrare înainte de a înghiți;

- necesită o bună cunoaștere, de către asistenta medicală, a tratamentelor prescrise de medic, a efectelor terapeutice și a reacțiilor adverse;
- administrarea medicamentelor trebuie să răspundă exigențelor de calitate și de securitate
- asistentul medical are responsabilitate în acest caz.

Pregătirea materialelor

- prescripția medicală;
- cărucior cu medicamente;
- flacon cu soluție hidroalcoolică;
- o pereche de foarfece;
- pahare de unică folosință/recipiente speciale pentru medicamente.

Pregătirea pacientului

- se identifică capacitățile pacientului de a-și administra tratamentul și de a-l supraveghea;
- se explică pacientului importanța luării medicamentelor conform prescripției medicale;
- se adaptează demersul educativ la nivelul de instruire al pacientului pentru a asigura securitatea și calitatea administrării tratamentului;
- se instalează pacientul confortabil;
- se acordă ajutor pacientului aflat în dificultate.

Efectuarea procedurii - condiții preliminare

- pregătirea tratamentului trebuie să fie extemporanee de către asistenta care distribuie medicamentele
- medicamentele pot fi pregătite dinainte utilizând o listă ce va conține, în mod obligatoriu, medicamentele identificate prin:
 - numele și prenumele pacientului;
 - doza/orarul de administrare;
 - data prescrierii;
- pregătirea tratamentului necesită controlul riguros al calității fiecărui medicament de către asistenta medicală (culoare, aspect, integritate);
- se aplică exact posologia prescrisă de medic și se respectă regulile generale de administrare a medicamentelor.

Administrarea propriu-zisă a medicamentului

- se identifică pacientul;
- se verifică încă o dată prescripția medicală la patul pacientului, în momentul administrării;

- se realizează o fricțiune hidroalcoolică a mâinilor sau se face un lavaj simplu înainte de fiecare distribuire;
- se păstrează medicamentele în blisterele sau formele de condiționare proprii, până când sunt luate;
- se decupează blisterul cu foarfeca dacă medicamentul nu este condiționat într-o alveolă individuală;
- se pun medicamentele pentru ora prescrisă într-un pahărel cu întrebuințare unică, înainte de a le da pacientului;
- se explică pacientului modalitățile de luare a medicamentelor:
 - pe nemâncate (a jeun), în timpul mesei sau după masă;
 - cu un pahar cu apă, pentru capsule, tablete, comprimate;
 - dizolvat în apă, pentru comprimatele care se dizolvă sau pentru pulberi;
 - fără diluție, pentru siropuri, suspensii sau pentru comprimatele care se administrează sublingual;
- se aplică demersul educativ de autonomizare a pacientului și de creștere a complianței la tratament.

Supraveghere și evaluare

Supravegherea administrării medicamentelor per os trebuie să garanteze evaluarea prin:

- o administrare corectă: doza/orar, mod de administrare conform recomandării medicale;
- măsurarea funcțiilor vitale înainte, în timpul și/sau după administrare în funcție de medicament pentru a identifica efectele benefice și cele indesezirabile;
- consemnarea semnelor de necomplianță la tratament;
- aprecierea nivelului de conștiență al pacientului pe durata tratamentului;
- includerea acestor elemente în cele două dimensiuni ale administrării tratamentului oral calitatea și securitatea.

6.3 Administrarea medicamentelor prin injecții parenterale

Scop

Introducerea în organism a unor medicamente, substanțe active, cu ajutorul unor seringi și ace sterile, ocolind tubul digestiv.

Tipuri de injecții

Injecțiile se pot face:

- fie în țesuturile organismului: intramuscular, subcutanat, intradermic;
- fie direct în circulația sanguină: injecția intravenoasă.

Indicații:

- aplicarea tratamentelor medicamentoase injectabile;
- realizarea unui monotest sau intradermoreacții;
- teste de sensibilizare sau cure de desensibilizare;
- injectarea de produse necesare realizării unor examene de investigare (produse radioopace, radioactive, izotopi).

Pregătirea materialelor

- seringi sterile adaptate volumului de injectat;
- ace sterile: pentru aspirarea medicamentului de injectat, pentru realizarea injecției;
- medicamentele prescrise;
- comprese sterile;
- soluții antiseptice;
- un garou (în caz de injecție i.v.);
- o tavă medicală curată;
- un container pentru ace;

Pregătirea pacientului

- se oferă informații despre procedură și despre modul de administrare;
- se explică natura produselor injectate și a utilității lor;
- se realizează instalarea confortabilă și fără risc a pacientului pentru ca injectarea să se facă în cele mai bune condiții.

Efectuarea procedurii

- se verifică prescripția medicală, data prescripției produsului, integritatea ambalajelor înainte de a începe procedura;
- prepararea medicamentului de injectat este în funcție de condiționarea substanței active: fiolă cu doză unică, flacon cu doze multiple, flacon cu pulbere de dizolvat.

În cazul fiolei/flaconului cu doză unică:

- se pune o compresă îmbibată în soluție antiseptică în jurul gâtului fiolei și se dezinfectează timp de 30 de secunde (timp de contact recomandat de precauțiile universale);
- se rupe gâtul fiolei;
- se montează acul de aspirație (mai gros) la amboul seringii; fiola ținută între indexul și degetul mare al mâinii nedominante este poziționată cu deschiderea în jos pentru a aspira conținutul său;
- se aspiră numai cantitatea prescrisă de medic;

- se aruncă fiola;
- se tapotează ușor seringă și se elimină bulele de aer;
- se îndepărtează acul de aspirație și se aruncă în container;
- se adaptează la seringă acul pentru injecție și se repune seringă în ambalaj; protecția acului va fi lăsată pe loc până în momentul injecției.

În cazul unui flacon cu doze multiple

- se verifică data deschiderii flaconului și modul de conservare: ca regulă generală, un flacon deschis de mai mult de 8 ore, nu mai este utilizat; în cazul insulinei, poate fi utilizată timp de 30 de zile de la deschiderea flaconului;
- se șterge dopul de cauciuc al flaconului cu o compresă îmbibată în soluție antiseptică (în cazul primei utilizări trebuie mai întâi să se îndepărteze căpăcelul metalic de deasupra);
- se montează la seringă acul de aspirație;
- se aspiră cantitatea prescrisă din flaconul ținut răsturnat;
- se îndepărtează bulele de aer din seringă;
- se îndepărtează acul de aspirație și se aruncă în container; se adaptează la seringă acul pentru injecție protejat (capișonat).

În cazul flaconului cu pulbere de dizolvat

- se aspiră în seringă solventul (lichidul) pentru dizolvare;
- se dezinfectează dopul de cauciuc;
- se injectează în flaconul cu pulbere solventul;
- se asigură flaconul până la dizolvarea completă a pulberii, fără să se retragă acul cu seringă;
- se aspiră medicamentul diluat în seringă și se elimină bulele de aer;
- se îndepărtează acul cu care s-a aspirat, se aruncă în container și se adaptează acul pentru injecție lăsându-l în teaca protectoare.

6.4 Administrarea medicamentelor prin injecții intramusculare (I.M.)

Scop

Introducerea unei soluții medicamentoase în țesutul muscular cu ajutorul unei seringi și a unui ac sterile.

Linii directoare

- injecția i.m. este efectuată, în general, când se dorește o absorbție rapidă sau când calea orală este contraindicată;
- se aplică cele "5 reguli" de administrare: pacientul potrivit, medicația potrivită, doza corectă, calea adecvată, timpul (orarul) potrivit;

- înainte de administrarea medicamentului, asistentul medical se va informa despre acțiunea medicamentului, motivația administrării drogului, doza normală și calea de administrare, contraindicații și reacții adverse;
- cantitatea de soluție administrată pe cale i.m. variază în funcție de medicament; în mod normal, nu se administrează mai mult de 5 ml. în același loc;
- alternarea locurilor injectării este importantă pentru confortul pacientului, pentru prevenirea traumelor asupra țesutului și facilitarea absorbției;
- locurile de elecție includ: cadranul supero-extern fesier, treimea medie a feței externe a coapsei, mușchiul deltoid;
- se vor evita zonele contractate sau care prezintă noduli;
- poziția pacientului va fi de siguranță, relaxată și compatibilă cu condiția fizică a pacientului încât să ofere o expunere adecvată a locului pentru injecție (decubit ventral, decubit lateral, poziție șezândă, ortostatism);
- mărimea acului și a seringii depind de volumul soluției de injectat, vâscozitatea soluției, constituția pacientului, mușchiul selectat pentru injecție;
- înainte de administrarea oricărui medicament nou se evaluează riscul de alergie al pacientului prin anamneză;
- se testează pacientul să nu fie alergic, în special înaintea administrării primei doze de antibiotic/chimioterapic;
- pentru a preveni colorarea (pătarea) sau iritarea superficială a țesutului de către medicament, la scoaterea acului din mușchi, acul va fi schimbat după ce soluția a fost aspirată în seringă;
- tehnica în "Z" este folosită pentru a injecta în siguranță orice soluție colorată sau care irită superficial pielea; metoda "Z" se folosește numai pentru zona mușchiului dorso-gluteal.

Pregătirea materialelor

- seringi sterile de capacitate corespunzătoare volumului de injectat;
- ace sterile etalon de 19 - 22 mm grosime, lungi de 5 - 10 cm;
- soluții antiseptice;
- comprese de tifon/tampoane de vată;
- mănuși de unică folosință (opțional);
- tăviță renală;
- containere speciale pentru colectarea materialelor.

Pregătirea pacientului

- se interviează pacientul pentru a identifica un posibil risc de alergie;
- se obține consimțământul informat;
- se asigură intimitatea pacientului;
- se stabilește locul pentru injecție după inspectarea zonelor de elecție;

- se poziționează pacientul în funcție de locul ales și de starea sa generală.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se montează acul la seringă folosind tehnica aseptică;
- se îndepărtează capacul acului prin tracțiune;
- se scoate aerul;
- se dezinfectează locul ales;
- se întinde pielea folosind mâna nedominantă;
- se introduce rapid acul în țesut în unghi de 90° ținând seringă în mâna dominantă între police și celelalte degete;
- se fixează amboul seringii între policele și indexul mâinii nedominante;
- se aspiră încet trăgând pistonul înapoi cu mâna dominantă pentru a verifica poziția acului;
- se schimbă poziția acului dacă se aspiră sânge;
- se injectează lent soluția în țesutul muscular, câte 10 secunde pentru fiecare ml soluție;
- se extrage rapid acul adaptat la seringă fixând amboul;
- se aruncă acul necapșonat în container;
- se masează locul injecției cu un tampon cu alcool exercitând o ușoară presiune;
- se ajută pacientul să se îmbrace, să adopte o poziție comodă;
- se evaluează locul injecției după 2 - 4 ore de la administrare, dacă este posibil;
- se reorganizează locul de muncă;
- se spală mâinile;
- se notează procedura în Fișa de proceduri (nume, data și ora administrării, tipul soluției, doza).

Incidente/Accidente

- amorțeli, furnicături sau alterarea funcției musculare în zona injecției determinate de nerespectarea locurilor de elecție și de iritarea nervului sciatic;
- paralizia membrului inferior prin înțeparea nervului sciatic;
- embolie prin injectarea într-un vas de sânge a soluției uleioase;
- noduli prin injectarea unor soluții care precipită sau a unui amestec de soluții incompatibile;
- pătarea/pigmentarea pielii prin injectarea unor soluții colorate fără să se aplice metoda "Z";
- flegmon prin nerespectarea regulilor de asepsie și antisepsie.

6.5 Administrarea medicamentelor prin injecția intramusculară după metoda "Z"

Scop

- administrarea substanțelor iritante și a celor care colorează țesutul, cum ar fi produsele pe bază de fier;
- administrarea unor soluții medicamentoase la pacienții vârstnici subnutriți.

Pregătirea materialelor

- se verifică prescripția medicală;
- se spală mâinile și se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se pregătesc seringă și acul potrivite pentru injecția intramusculară;
- se aspiră soluția medicamentoasă în seringă după metoda aseptică și o mică cantitate de aer;
- se schimbă acul cu care s-a aspirat și se atașează cel pentru injectat soluția.

Efectuarea procedurii

- se identifică pacientul;
- se așează pacientul în poziția care permite expunerea zonei gluteale (decubit dorsal sau decubit lateral relaxat);
- se dezinfectează cadranul supero-extern al fesei;
- se lasă să se usuce pielea;
- se trage pielea în lateral în formă de "Z", îndepărtând-o de locul ales pentru injecție;
- se introduce acul în țesutul muscular în unghi de 90°;
- se aspiră pentru a verifica poziția acului;
- dacă apare sânge în seringă se retrage ușor acul și se modifică poziția după care se aspiră din nou; dacă și de data aceasta se aspiră din nou; dacă și de data aceasta se aspiră sânge se retrage complet acul și se reia tehnica în alt loc;
- se injectează soluția lent, dacă nu s-a aspirat sânge, și apoi, aerul tras în seringă odată cu substanța medicamentoasă;
- injectarea aerului după terminarea soluției ajută la prevenirea scurgerii de substanță din ac în țesutul subcutanat în timpul retragerii;
- se așteaptă încă 10 secunde după injecție și apoi se retrage acul;
- se eliberează pielea care a fost trasă în "Z" pentru a acoperi locul de inoculare;
- se evită masajul locului pentru a nu favoriza pătrunderea substanței iritante în țesutul subcutanat;
- se solicită pacientului să se miște pentru a favoriza absorbția medicamentului;
- dacă pacientul este imobilizat la pat, după injecție va fi ajutat să facă exerciții pasive și active în pat, pentru a facilita absorbția medicamentului;
- se aruncă acul necapșonat;
- se colectează materialele folosite în containere speciale;

- se verifică după 1 - 2 ore locul injectării;
- se spală mâinile;
- se notează procedura în Fișa cu proceduri a pacientului.

6.6 Administrarea medicamentelor prin injecția subcutanată (S.C)

Scop

Furnizarea unei căi de administrare a unor medicamente ca: insulina, anticoagulantele, medicamentele depot, unele vaccinuri.

Linii directoare

- zonele de elecție pentru injecția s.c. includ:
 - regiunea periombilicală la 2 - 3 cm distanță față de ombilic și față de linia de centură;
 - fața dorsolaterală a brațului la 8 - 12 cm deasupra cotului;
 - fața antero-laterală a coapsei la 5 - 6 cm deasupra genunchiului;
 - regiunea supra și subspinoase ale omoplaților;
- locurile de injecție trebuie alternate în ordinea mișcării acelor de ceasornic pentru a preveni traumatizarea țesutului și a favoriza absorbția;
- înainte de administrare se identifică un eventual profil alergologic al pacientului;
- la administrarea heparinei subcutanat, se va evita masarea locului pentru a preveni formarea hematomului;
- o mică cantitate de 0,2 cm³ va fi lăsată în seringă în cazul injectării soluțiilor livrate în seringă preumplută iar acul va fi introdus perpendicular pe cuta formată, pentru a forța ultima cantitate de medicament să pătrundă în țesut;
- nu se dezinfectează zona cu alcool în cazul injecției cu insulină sau se lasă să se evapore înainte de injectare;
- nu se aspiră atunci când se fac injecții cu insulină și cu heparină (în acest ultim caz aspirarea poate produce hematom);
- dacă apar echimoze la locul injecției cu heparină, se recomandă aplicarea unei pungi cu gheață în primele 5 minute după injectare urmată de compresie locală;

Materiale necesare

- seringi sterile de capacități corespunzătoare volumului de soluție sau seringi preumplute;
- ace sterile de 2 - 4 cm lungime;
- soluția de injectat condiționată în fiolă;
- soluții dezinfectante;
- comprese tifon/tampoane de vată;

- mănuși de unică folosință (opțional);
- recipiente pentru colectarea deșeurilor.

Pregătirea pacientului

- se informează, se explică procedura;
- se obține consimțământul informat;
- se asigură intimitatea pacientului;
- se poziționează pacientul în funcție de locul ales: decubit dorsal, poziție șezândă cu mâna sprijinită în șold, decubit ventral pentru zonele supra și sub spinoase ale omoplaților;

Efectuarea procedurii

- se pregătesc toate materialele;
- se verifică prescripția medicală;
- se spală mâinile;
- se pregătește medicamentul folosind tehnica aseptică;
- se identifică pacientul;
- se selectează zona cea mai potrivită pentru injecție utilizând reperele anatomice;
- se dezinfectează locul ales, se lasă să se usuce;
- se îndepărtează capacul acului folosind tehnica aseptică;
- se scoate aerul cu excepția situației în care soluția este livrată în seringă preumplută;
- se administrează injecția:
 - se pliază tegumentul între policele și indexul mâinii nedominante, fixându-l și ridicându-l de pe planurile profunde;
 - se pătrunde cu rapiditate în țesutul subcutanat în unghi de 45° sau 90° în funcție de reprezentarea țesutului adipos și de lungimea acului;
 - se verifică poziția acului prin aspirare;
 - se injectează lent soluția medicamentoasă;
 - se extrage acul cu o mișcare sigură și rapidă;
 - se dezinfectează și se masează locul injecției;
 - se aruncă acul necapișonat în container;
 - se îngrijește pacientul la nevoie (poziționare, îmbrăcare);
 - se spală mâinile;
 - se notează procedura în Fișa de proceduri (nume, dată, ora administrării, tipul soluției, doza).

Incidente/Accidente

- durere violentă prin atingerea unei terminații nervoase sau/și distensie bruscă a țesutului;
- congestia zonei de inoculare care devine îndurată și dureroasă.

6.7 Administrarea medicamentelor prin injecția intradermică (I.D)

Scop

- injectarea de alergeni în piele ca metodă de diagnostic pentru aprecierea reacției la alergeni;
- testarea la tuberculină sau PPD;
- testarea unor medicamente cu potențial de sensibilizare a organismului (antibiotice, anestezice).

Linii directoare

- înainte de administrare se culeg informații despre acțiunea medicamentului, scopul injecției, dozajul/diluția normală și locul de administrare;
- nu se vor folosi, indiferent de scop, soluții antiseptice care colorează pielea și maschează reacția locală;
- pentru efectuarea injecției se vor respecta locurile de elecție: regiunea ventrală a antebrațului, fața externă a brațului și a coapsei; se evită zonele pigmentate, păroase sau intens keratinizate (îngroșate), infectate;
- se interviează pacientul pentru a identifica profilul alergologic al acestuia precum și experiența legată de testare;
- se efectuează diluția necesară și se stabilește doza corectă conform procedurii standard acolo unde este cazul (exemplu: diluție 1/10000 U.I. pentru testarea la Penicilină, 2 U.I. PPD pentru IDR la tuberculină).

Materiale necesare

- seringi sterile de 1 ml/seringă pentru tuberculină;
- ace sterile de 1 - 1,5 cm lungime;
- comprese sterile/tampoane de vată;
- soluții antiseptice;
- soluția medicamentoasă corect dozată.

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul, se explică procedura;
- se obține consimțământul informat și colaborarea pacientului;
- se alege locul pentru injecție.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se identifică pacientul;
- se verifică prescripția medicală;
- se efectuează diluția și se stabilește doza exactă conform procedurii standard;
- se aspiră soluția în seringă respectând procedura;
- se dezinfectează zona aleasă;
- se îndepărtează capacul de la ac prin tracțiune;
- se întinde pielea din zona aleasă folosind policele mâinii nedominante;
- se poziționează seringă aproape tangent cu pielea pacientului și cu bizoul în sus;
- se introduce acul aproximativ 4 mm astfel încât vârful să fie vizibil prin piele;
- se injectează lent soluția împingând pistonul fără să se aspire;
- se observă formarea la locul inoculării a unei papule albe cu diametrul de 5 - 6 mm;
- se retrage acul fără să se maseze locul;
- se aruncă acul cu seringă în containere speciale;
- se îndepărtează mănușile, se spală mâinile (se șterg cu alcool);
- se supraveghează atent pacientul și reacția locală;
- se citește reacția locală după 20 - 30 mm sau 72 ore (în cazul IDR la tuberculină);
- se reorganizează locul de muncă;
- se notează procedura în Fișa cu proceduri a pacientului (substanța administrată, data, ora inoculării, ora citirii reacției locale precum și caracteristicile);

Incidente/Accidente

- lipotimie, vătămare corporală dacă pacientul nu este supravegheat și nu rămâne în repaus la pat;
- reacție anafilactică sau șoc anafilactic care amenință viața dacă nu se respectă diluția/doza la un pacient cu profil alergologic neidentificat.

6.8 Administrarea medicamentelor prin injecție intravenoasă direct

Scop

Furnizarea unei linii pentru administrarea intravenoasă a medicamentelor în scop explorator sau terapeutic.

Linii directe

- tehnica aseptică va fi respectată atunci când se execută această procedură;

- injecția intravenoasă nu va fi efectuată în venele de la brațul cu fistulă arterio-venoasă sau shunt arterio-venos, cu mastectomie, cu paralizie sau alte tulburări circulatorii și neurologice;
- venele din extremitatea distală (de jos) a membrului superior sau inferior nu vor fi utilizate decât la recomandarea medicului întrucât viteza de circulație a sângelui la acest nivel este de regulă, mai mică și predispune la embolism;
- se va evita utilizarea brațului dominant pentru injecția intravenoasă, când este posibil, pentru a ajuta pacientul să-și păstreze independența;
- punțiile venoase vor fi inițiate de jos în sus, progresiv centripet (deci în sensul circulației venoase) întrucât, dacă nu se respectă acest principiu, sângele curgând din vena lezată sau iritată poate cauza o nouă complicație;
- tuturor pacienților cu terapie intravenoasă li se va face bilanțul hidric (întrări-ieșiri);
- tipul și mărimea acului folosit va fi determinată de mărimea/calibrul venelor pacientului și tipul de soluție ce urmează a fi administrată.

Locuri de elecție

Venele abordate pot fi:

- venele de la plica cotului (exceptând zona medială) - cefalică, bazilică;
- venele de pe partea dorsală a mâinii;
- venele de pe partea posterioară a gambei;
- venele jugulare;
- venele epicraniene la nou născut și sugar.

Pregătirea materialelor

- tavă medicală sau cărucior rulant;
- seringi sterile cu amboul situat periferic de capacități adecvate cantității de medicament prescris;
- ace cu bizoul ascuțit dar scurt;
- comprese sterile/tampoane de vată;
- fiolă sau flacon cu soluția izotonă sau hipertona;
- mănuși de unică folosință;
- materiale pentru punția venoasă.

Pregătirea pacientului

- se informează, se explică pacientului procedura;
- se obține consimțământul informat;
- se asigură intimitatea pacientului;
- se verifică locurile de elecție evitând zonele cu echimoze, pilozitate accentuată sau cu semne de infecție;

- se stabilește locul pentru injecție;
- se poziționează pacientul în funcție de locul ales și de starea sa generală; decubit dorsal, poziție semișezândă.

Efectuarea procedurii

- se verifică prescripția medicală;
- se obțin informații suplimentare dacă medicamentul este nou;
- se spală mâinile;
- se folosesc mănuși de unică folosință;
- se aspiră soluția din flacon conform procedurii standard;
- se elimină bulele de aer din seringă menținând seringă în poziție verticală;
- se schimbă acul cu altul capișonat;
- se leagă garoul, se palpează traiectul venei;
- se dezinfectează larg zona aleasă pentru injecții;
- se îndepărtează capacul de la ac prin tracțiune;
- se efectuează puncția venoasă conform procedurii;
- se verifică poziția acului prin aspirare;
- se desface garoul dacă acul este în venă;
- se injectează lent soluția medicamentoasă observând locul puncționat și reacțiile pacientului;
- se extrage rapid acul adaptat la seringă;
- se comprimă locul injecției cu tampon cu alcool, 3 - 5 minute pentru hemostaza completă.

Incidente/Accidente

- flebalgie prin injectarea prea rapidă a soluției sau prin introducerea unor substanțe iritante pentru intima vasului (ex.: soluțiile hipertone);
- hematom prin perforarea venei sau prin retragerea acului fără eliberarea garoului;
- amețeli, lipotimie, colaps;
- reacții anafilactice la soluțiile injectate în scop explorator (soluții iodate).

6.9 Administrarea medicamentelor pe mucoasa conjunctivală

Scop

Instilarea medicamentelor (coliruri, unguente) pe suprafața ochiului, cu efect terapeutic (anestezic, midriatic sau de strângere pupilară, antialgic, antiinflamator).

Linii directoare

- înainte de administrarea oricărui medicament, asistentul medical trebuie să se documenteze despre acțiunea acestuia, scopul pentru care se administrează, dozajul normal, incompatibilități, contraindicații și reacții adverse;
- toate manevrele de aplicare a medicamentelor pe suprafața ochiului se vor face cu blândețe, în siguranță, întrucât ochiul și în special corneea este o zonă foarte sensibilă
- tehnica aseptică va fi utilizată ori de câte ori se tratează ochiul și ea se aplică separat pentru fiecare ochi în parte;
- nu se aplică niciodată picături sau unguente direct pe cornee;
- înaintea de administrarea oricărui medicament nou, se va identifica prin interviu un eventual istoric de alergii medicamentoase;
- în cazul administrării de soluții cu absorbție sistemică (atropina) se va presa blând cu degetul pe unghiul intern al ochiului, timp de 1 - 2 minute după instilare în timp ce pacientul ține ochiul închis; această manevră va împiedica medicamentul să ajungă în canalul lacrimal;
- în cazul în care pacientul are prescrise și picături și unguente, picăturile se vor administra primele.

Pregătirea materialelor

- se vor pregăti pe căruciorul de lucru:
 - medicamentele prescrise: soluții, unguente, discuri oculare;
 - mănuși de unică folosință;
 - comprese sterile;
 - ser fiziologic steril;
 - pansamente oculare/bandaje;
- se verifică termenul de valabilitate al medicamentelor: culoarea aspectul soluțiilor oculare, să nu fie precipitate, tulburi;
- dacă orificiul tubului cu unguent oftalmic a făcut crustă se îndepărtează cu o compresă sterilă;
- se notează data primei folosiri a flaconului cu soluție oculară (după deschidere, acesta nu va fi folosit mai mult de 2 - 3 săptămâni pentru a evita contaminarea).

Efectuarea procedurii

Reguli generale:

- se verifică prescripția medicală;
- se identifică pacientul și ochiul care trebuie tratat (medicul poate prescrie medicamente și doze diferite pentru cei doi ochi);
- se explică procedura pacientului și se instruește să rămână nemișcat în timpul procedurii;
- se spală mâinile și se îmbracă mănușile de unică folosință;

- se îndepărtează pansamentul/bandajul dacă există;
- se spală mâinile;
- se îndepărtează secrețiile oculare cu comprese sterile îmbibate în ser fiziologic;
- se curăță secrețiile prin mișcări dinspre unghiul extern spre cel intern utilizând comprese diferite pentru fiecare ochi;
- pentru îndepărtarea crustelor se aplică comprese umede sterile deasupra pleoapei superioare, se lasă 1 - 2 minute după care se îndepărtează ușor crustele înmuiate;
- se repetă operația până când crustele sunt îndepărtate cu ușurință.

Administrarea medicamentelor prin instilații oculare

- se așează pacientul în poziție semișezândă cu capul deflectat, sprijinit pe spătarul scaunului oftalmologic sau culcat cu capul înclinat pe partea cu ochiul afectat;
- se cere pacientului să privească în sus și în depărtare și să evite clipitul;
- se îndepărtează capacul flaconului prevăzut cu picurător, în mod aseptice;
- se sprijină mâna cu flaconul picurător pe fruntea pacientului, iar cu cealaltă se trage în jos, cu blândețe pleoapa inferioară pentru a mări fanta palpebrală;
- se instilează 1 - 2 picături pe mucoasa conjunctivală, spre unghiul inter al ochiului;
- se eliberează pleoapa inferioară, se cere pacientului să clipească pentru distribuirea uniformă a soluției;
- se îndepărtează excesul de soluție cu o compresă sterilă.

Administrarea unguentului oftalmic

- dacă pacientul are prescris și unguent oftalmic, se așteaptă cel puțin 5 minute după instilare;
- se aplică unguentul direct din tub, sau cu o baghetă, în strat subțire de-a lungul pleoapei inferioare, sau sub pleoapa superioară;
- se solicită pacientului să închidă ochiul și să-și miște globul ocular pentru a uniformiza medicamentul;
- se informează pacientul că senzația de corp străin va dispărea după topirea și distribuția uniformă a unguentului pe suprafața ochiului;
- se spală mâinile și se repetă procedura și pentru celălalt ochi dacă este indicat;
- dacă sunt prescrise mai multe unguente oftalmice, se va face o pauză de cel puțin 10 minute între aplicări.

Aplicarea discurilor oculare

Aspecte generale

- Discurile oculare sunt forme de condiționare a unor medicamente care acționează la nivelul ochiului. Sunt formate din trei straturi: două exterioare și unul la mijloc care conține medicamentul.

- Introdus sub pleoape, discul este umectat de lichidele ochiului, eliberând medicamentul pe care îl conține chiar și o săptămână de la aplicare (așa cum sunt discurile cu pilocarpină folosite în tratamentul glaucomului).

- Utilizarea discurilor oculare, este contraindicată în: conjunctivite, keratite, dezlipire de retină, afecțiuni în care constricția pupilară trebuie evitată.

Mod de aplicare:

- se spală mâinile și se îmbracă mănuși sterile;
- se scoate un disc din pachet;
- se introduce discul orizontal sub pleoapa superioară și apoi se presează cu blândețe deasupra pleoapei superioare pentru ca discul să se fixeze cât mai bine; se poate aplica și sub pleoapa inferioară;
- se avertizează pacientul să nu se frece la ochi pentru a nu-și produce leziuni;
- se învață pacientul să-și pună singur discurile oculare, respectând tehnica aseptică;
- se explică pacientului să-și aplice (acasă) discurile seara, înainte de culcare pentru a minimaliza efectele și disconfortul determinat de încețoșarea vederii ce apar de obicei după administrare;
- se avertizează pacientul despre efectele adverse ale utilizării discurilor oculare, în special cele cu pilocarpină: senzație de corp străin, roșeața ochiului, prurit, edem, lăcrimare, dureri de cap;
- dacă aceste simptome nu dispar după 4 - 5 săptămână, pacientul va fi instruit să anunțe medicul.

Mod de îndepărtare:

- se spală mâinile și se îmbracă mănușile sterile;
- se deprimă pleoapa inferioară cu o mână pentru a evidenția discul;
- cu cealaltă mână se trage discul, prin alunecare, în afara sacului conjunctival, se prinde cu 2 degete și se îndepărtează;
- dacă discul este sub pleoapa superioară, se aplică mișcări circulare blânde pe pleoapa închisă, dirijând discul spre unghiul intern și spre pleoapa inferioară de unde se va îndepărta cu mâna.

6.10 Administrarea medicamentelor pe cale nazală prin instilație

Scop

Furnizarea unei linii de administrare a medicamentelor prescrise pentru tratarea problemelor nazale.

Linii directoare

- soluțiile terapeutice instilate nazal, pot să reducă edemul, să prevină sau să controleze sângerarea, să inducă anestezia locală sau să trateze procesele infecțioase;
- chiar dacă cavitatea nazală nu este o cavitate sterilă, se recomandă aplicarea aseptică a medicamentelor pentru a preveni infectarea sinusurilor cu care comunică;
- înainte de administrarea oricărui medicament, asistenta medicală trebuie să cunoască medicamentul, scopul administrării, doza normală și calea de administrare;
- în timpul instilației nazale, capul pacientului va fi poziționat pe o pernă, cât mai aproape de marginea patului; dacă capul este înclinat pur și simplu pe spate, soluția medicamentoasă poate ajunge în faringe, de unde este înghițită și efectul va fi nul;
- se va evita atingerea suprafeței interne a nasului cu picurătorul, întrucât poate declanșa strănutul pacientului;
- înainte de administrarea unui medicament nou, se va face profilul alergologic al pacientului.

Pregătirea materialelor

Se pregătesc pe căruciorul de lucru:

- medicația prescrisă: coliruri condiționate în sticlute cu picurător, tuburi cu unguente/creme, se verifică calitatea acestora și termenul de valabilitate;
- comprese de tifon/șervețele de hârtie.

Efectuarea procedurii

- se verifică prescripția medicală;
- se identifică pacientul;
- se explică procedura pacientului;
- se instruește pacientul să evite mișcările în timpul procedurii pentru a facilita instilarea;
- se spală mâinile cu apă și săpun;
- se asigură lumina adecvată;
- se plasează pacientul în una din pozițiile de mai jos, în funcție de zona afectată:
 - trompa lui Eustachio - decubit dorsal cu capul înclinat ușor spre zona afectată;
 - sinusurile etmoidal și sfenoidal - decubit dorsal cu umerii sprijiniți pe pernă și capul în hiperextensie;
 - sinusurile frontal și maxilar - decubit dorsal cu umerii sprijiniți pe pernă, capul deflecat și întors spre partea afectată;

- se oferă pacientului șervețele de unică folosință;
- se inspectează narina și se introduce vârful picurătorului (sau vârful pipetei în care s-a aspirat soluția) exact în narină;
- se instilează cantitatea necesară numărând picăturile;
- se instruește pacientul să rămână în poziția respectivă timp de 5 minute pentru a preveni scurgerea soluției în afară;
- se absoarbe excesul de medicament și se educă pacientul să evite suflarea nasului;
- se pun medicamentele la locul de păstrare;
- se observă starea pacientului și se informează în cât timp se instalează efectul;
- se învață pacientul/familia cum să procedeze dacă va trebui să continue tratamentul la domiciliu;
- se spală mâinile;
- se notează procedura în fișa de proceduri a pacientului.

6.11 Administrarea medicamentelor în conductul auditiv extern prin instilație

Scop

- instilațiile auriculare se folosesc pentru tratamentul infecțiilor și inflamațiilor urechilor, îndepărtarea cerumenului, anestezie locală, sau îndepărtarea insectelor ajunse accidental în ureche;

Instilațiile auriculare sunt în principiu contraindicate pacienților cu perforație de timpan, dar se pot totuși efectua anumite manevre sterile;

Instilațiile cu hidrocortizon sunt contraindicate pacienților cu herpes, cu alte infecții virale, fungi etc.

Linii directoare

- canalul auditiv este în mod normal foarte sensibil, iar atunci când are anumite afecțiuni, această sensibilitate crește, de aceea se recomandă o blândețe deosebită în efectuarea manevrelor;

- ce vor spăla mâinile înainte și după efectuarea instilațiilor cât și între aplicații dacă se indică administrarea la ambele urechi;

- pentru a preveni rănirea timpanului, nu se va introduce niciodată aplicatorul cu capăt de vată dincolo de punctul care se poate vedea cu ochiul liber;

- dacă se indică administrare de picături și unguent, se vor aplica întâi picăturile;

- dacă necesită continuarea tratamentului acasă, pacientul trebuie învățat cu atenție metoda corectă de administrare;

- dacă pacientul prezintă vertij, se vor ridica barele de protecție ale patului în timpul administrării și se va evita ridicarea bruscă sau grăbită după terminarea procedurii, pentru a nu-i accentua vertijul;
- pacientul trebuie supravegheat pentru a observa eventualele reacții adverse ca: vertij, greață, colecții, durere etc.

Pregătirea materialelor

- se vor pregăti:
 - soluțiile prescrise condiționate în flacoane cu picurător;
 - sursa de lumină;
 - aplicator cu capăt de vată;
- dopuri pentru urechi din bumbac;
- pentru a preveni efectele adverse ce pot apărea la administrarea de instilații auriculare prea reci (vertij, greață, durere) se vor pregăti instilațiile la temperatura camerei fie ținându-le într-un bol cu apă caldă fie încălzind flaconul în mână, și se vor testa pe încheietura mâinii înainte de aplicare;
- dacă se va folosi picurător de sticlă se va verifica integritatea acestuia pentru a nu răni canalul auditiv.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se verifică identitatea pacientului și urechea afectată;
- se verifică medicamentul care trebuie administrat ca dată de expirare și se compară încă o dată cu indicația medicului;
- se așează pacientul culcat pe partea opusă urechii afectate;
- se lărgeste conductul auditiv trăgând în sus și în spate de pavilionul auricular, la adult, pentru a facilita o mai bună pătrundere a medicamentului;
- se șterge orice secreție observată cu aplicatorul cu capăt de bumbac, deoarece orice colecție poate reduce efectul medicamentului;
- cu urechea corect poziționată se aplică numărul indicat de picături ținând în așa fel picurătorul încât picăturile să cadă pe peretele conductului auditiv și nu direct pe timpan;
- se cere pacientului să rămână culcat încă 5 - 10 minute pentru a lăsa medicamentul să fie absorbit;
- se curăță și usucă pavilionul auricular;
- se pune un dop de vată în meatul auricular, lejer, pentru a împiedica scurgerea medicamentului și pentru a proteja pacientul de curenții de aer;
- dacă este indicat se repetă procedura pentru cealaltă ureche la interval de cel puțin 10 minute;
- se spală mâinile;

- se notează procedura în fișa de proceduri a pacientului.

6.12 Administrarea medicamentelor pe tegumente

Scop

- obținerea unui efect terapeutic local;
- stimularea circulației.

Linii directoare

- verificare zonei tratate este obligatorie pentru depistarea precoce a eventualelor iritații, reacții alergice;
 - nu se aplică niciodată medicamentul fără a curăța zona tratată de vechea aplicare, pentru a preveni astfel iritația pielii prin acumulare de reziduuri medicamentoase vechi;
 - purtarea mănușilor este obligatorie pentru a preveni absorbția medicamentului prin pielea mâinilor asistentei medicale;
 - pentru a păstra medicamentul pe zona tratată și pentru a proteja lenjeria de corp, se va acoperi zona tratată cu un pansament semipermeabil transparent.

Pregătirea materialelor

Se pregătesc pe o tavă medicală sau pe cărucior:

- medicamentele prescrise: soluții, pudre, unguente/creme, mixturi, plasturi;
- mănuși de cauciuc, comprese de tifon;
- spatule, pense port-tampon;
- material pentru protecția patului.

Efectuarea procedurii

Reguli generale:

- se verifică corespondența între medicația prescrisă și cea eliberată de farmacie;
- se verifică termenul de valabilitate al medicamentelor;
- se identifică pacientul și zona ce urmează a fi tratată;
- se explică procedura de aplicare deoarece majoritatea pacienților, după externare, vor continua să-și administreze singuri medicamentul;
- se asigură intimitatea pacientului;
- se spală simplu mâinile și se îmbracă mănuși de cauciuc;
- se așează pacientul într-o poziție confortabilă care să permită accesul la zona ce trebuie tratată;
 - dacă este necesar se curăță pielea de secreții, cruste, celule moarte sau aplicațiile medicamentoase vechi și apoi se schimbă mănușile.

Aplicarea unguentelor/cremelor:

- se deschide tubul cu unguent punându-se capacul cu fața externă în jos pentru a evita contaminarea suprafeței interne a capacului;
- se aplică crema sau unguentul pe suprafața afectată direct din tub sau cu ajutorul unei spatule și se masează zona prin mișcări lente, ușoare, până când unguentul pătrunde în piele, rămânând un ușor luciu al pielii;
- se îndepărtează excesul cu o compresă sterilă;
- se evită frecarea zonei pentru a nu produce iritații.

Aplicarea aerosolilor spray:

- se agită flaconul pentru a omogeniza compoziția;
- se ține flaconul la 15 - 30 cm de piele și se pulverizează fin medicamentul pe zona indicată.

Aplicarea pudrei:

- se usucă suprafața pielii după ce a fost curățată de reziduuri;
- se aplică un strat subțire de pudră cu ajutorul pulverizatorului sau cu ajutorul unui tampon de vată, prin scuturare;
- se protejează ochii, căile respiratorii în timpul pulverizării, mai ales dacă zona tratată se află în proximitate.

Aplicarea patch-urilor (plasturilor)

- se explică pacientului că patch-ul are mai multe straturi:
 - stratul care vine în contact direct cu pielea și care conține o mică cantitate de substanță medicamentoasă activă;
 - al doilea strat - controlează eliberarea treptată a medicamentului din porțiunea principală a patch-ului;
 - al treilea strat - conține principala doză de medicament, și este protejat în exterior printr-un material din poliester și aluminiu;
- se învață pacientul să-și aplice în locuri potrivite uscate și fără păr (partea superioară a brațului, toracele, retroauricular);
- se vor evita regiunile poplitee, plicile coatelor și zonele cu leziuni;
- în cazul în care accidental patch-ul scapă pe jos, va trebui înlocuit cu unul nou plasat în alt loc;
- patch-ul se aplică la aceeași oră pentru a asigura continuitatea tratamentului;
- noul patch se aplică cu 30 de minute înainte de a-l îndepărta pe cel vechi;
- se notează data și ora aplicării patch-ului pe suprafața lui externă (durata de aplicare este de regulă de 24 ore);
- pacientul va fi monitorizat pentru depistarea precoce a efectelor adverse (ex. dureri de cap, hipotensiune la administrarea plasturilor cu nitroglicerină).

6.13 Administrarea medicamentelor pe cale rectal

Medicamentele care se administrează intrarectal sunt supozitoarele și unguentele. Supozitoarele sunt forme medicamentoase solide, de formă conică care au substanța activă înglobată într-o masă grăsoasă pe bază de unt de cacao sau glicerină. Se topesc la temperatura corpului și sunt absorbite lent.

Indicații și Contraindicații

Indicații:

- stimularea peristaltismului intestinal și al defecației;
- reducerea durerii, a inflamației și a iritațiilor locale;
- reducerea febrei și a simptomelor specifice unor aparate.

Contraindicații:

- pacienți cu tulburări de ritm întrucât introducerea supozitoarelor intrarectal stimulează nervul vag și determină aritmii;
- pacienți operați recent în zona rectului sau a prostatei;
- pacienți cu rectoragie.

Pregătirea materialelor

Se vor pregăti pe căruciorul de lucru:

- supozitoarele rectale, păstrate la frigider până în momentul administrării pentru a preveni înmuierea/topirea lor;
- mănuși de unică folosință;
- lubrifiant pentru supozitoare;
- unguentul cu un aplicator special;
- comprese de tifon/prosoape de hârtie;

Efectuarea procedurii

Reguli generale:

- se verifică corespondența între medicația prescrisă de medic și cea eliberată de farmacie;
- se verifică calitatea și integritatea supozitoarelor, tuburilor cu unguente, termenul de valabilitate;
- se spală mâinile;
- se identifică pacientul și se asigură intimitatea acestora.

Administrarea supozitoarelor

- se așează pacientul în poziția SIMS (decubit lateral stâng cu membrul inferior stâng întins și membrul inferior drept flectat);
- se acoperă pacientul expunându-i doar zona fesieră;
- se îmbracă mănușa de cauciuc în mâna dominantă;
- se scoate supozitorul din ambalaj și se lubrificază vârful la nevoie;
- se îndepărtează fesele cu mâna nedominantă pentru a evidenția zona anală;
- se cere pacientului să inspire profund pe gură în timpul inserției supozitorului pentru a inhiba senzația de defecație și a reduce disconfortul;
- se introduce supozitorul prin anus cu vârful conic și cu mâna protejată de mănușă;
- se împinge supozitorul până trece de sfincterul anal intern, aproximativ 6 cm;
- se curăță zona anală cu șervețele de hârtie;
- se îndepărtează mănușa;
- se solicită pacientului să rămână în aceeași poziție și să încerce să țină cât mai mult supozitorul pentru a-și face efectul (un supozitor administrat pentru stimularea defecației trebuie reținut cel puțin 20 minute pentru a-și face efectul);
- dacă este cazul, se exercită presiune pe anus cu o compresă, până când senzația de defecație dispare;
- se aruncă materialele consumate în recipientul pentru deșeuri;
- se învață pacientul și/sau familia procedura de introducere a supozitoarelor dacă administrarea acestora trebuie continuată și după externare;
- se notează procedura în fișa de proceduri.

6.14 Administrarea medicamentelor pe sondă nazogastrică și gastrostomă

Administrarea medicamentelor pe cale enterală în cazul imposibilității/restricției de ingestie pe cale orală.

Procedura se referă la pacienți care au deja montată fie sonda nazogastrică, fie gastrostoma.

Indicații

- obstrucție la nivel bucal sau esofagian (cancer, arsuri);
- tulburări majore de deglutiție (paralizie, dispariția reflexului de deglutiție, alterarea vigilenței).

Linii directoare

- se va evita administrarea medicației la ora mesei pentru a preveni introducerea unei cantități prea mari de lichide odată (peste 400 ml la adulți);
- în cazul în care trebuie administrată și medicația și masa în același timp, se va administra întâi medicația;

- dacă sonda nasogastrică este atașată la o pungă colectoare sau sistem de aspirare, acesta trebuie oprit și sonda clampată, cel puțin 30 minute după administrare;
- în cazul administrării medicației pe gastrostomă, se închide capătul extern al sondei și se poziționează aceasta vertical, paralel cu toracele;
- se verifică pielea din jurul stomei pentru a observa eventualele iritații.

Pregătirea materialelor

- medicația prescrisă;
- aleză;
- seringă Guyon sau seringă obișnuită de 50 - 60 ml;
- comprese de tifon/șervețele de unică folosință;
- recipient pentru mixarea medicamentelor, dacă este necesar;
- pensă pentru clampat sonda;
- apă la temperatura corpului;

Efectuarea procedurii

- se identifică pacientul;
- se verifică prescripția medicală;
- se spală simplu mâinile;
- se explică procedura pacientului conștient;
- se așează pacientul în poziție proclivă (capul și toracele ușor ridicat) în cazul administrării medicamentelor pe sondă nazogastrică;
- se mixează medicamentele solide și se dizolvă cu apă;
- se aspiră în seringă soluția medicamentoasă pregătită sau livrată ca atare;
- se verifică permeabilitatea sondei;
- se atașează siringa la sonda nasogastrică și se introduce lent soluția;
- se administrează soluția medicamentoasă pe sonda de gastrostomă direct din seringă sau pe pâlnie, pacientul fiind așezat în poziție șezândă sau semișezândă;
- se spală sonda nasogastrică sau gastrostoma cu 30 - 50 ml de apă caldă pentru a îndepărta urmele de medicament;
- se detașează siringa și se clampează sonda nazogastrică pentru 20 - 30 de minute după administrarea medicamentelor; se astupă orificiul extern al gastrostomei și se fixează în poziție verticală, paralelă cu toracele, cu o fază condusă circular în jurul abdomenului;
- se poziționează pacientul pe partea dreaptă încă 30 min pentru a facilita pătrunderea medicamentelor în stomac și pentru a preveni refluxul gastroesofagian;
- se notează procedura în fișa de proceduri a pacientului.

6.15 Administrarea medicamentelor pe cale vaginală

Scop

Aplicarea unguentelor, a capsulelor moi și ovulelor, a comprimatelor care conțin substanțe antiparazitare/antibacteriene/antimicotice/hormonale în interiorul cavității vaginale.

Indicații și Contraindicații

Indicații:

- inflamații ale mucoasei vaginale produse de bacterii parazite, trichomonas sau ciuperci parazite (candida);
- atrofie vaginală prin carență estrogenică;
- întârzierea cicatrizărilor cervico-vaginale.

Contraindicații:

- alergie la una din componentele medicamentelor;
- cancer estrogenodependent (pentru cele care conțin hormoni);
- sarcină, alăptare.

Pregătirea materialelor

- unguent/cremă de uz vaginal, ovule, capsule moi, comprimate;
- aplicator de cremă;
- mănuși de unică folosință;
- comprese de tifon;
- material pentru spălătură vaginală (dacă este necesar).

Efectuarea procedurii

- se verifică prescripția medicală și se confruntă cu medicamentele eliberate/procurate;
- se verifică termenul de valabilitate;
- se identifică pacienta;
- se evaluează capacitatea acesteia de a-și administra singură medicamentele;
- se face instruirea privind administrarea;
- se asigură intimitatea;
- se așează pacienta în decubit dorsal cu genunchii flectați, coapsele depărtate sau în decubit lateral;
- se spală mâinile și se îmbracă mănuși de unică folosință;
- dacă medicul recomandă se face la început o spălătură vaginală.

a) Administrarea ovulelor, capsulelor, tabletelor

- se scoate medicamentul din ambalaj;

- folosind două comprese se îndepărtează labiile mari evidențind orificiul vaginal;
- se introduce medicamentul în canalul vaginal și se împinge ușor până în fundul de sac posterior;
- se instruește pacienta să rămână în decubit 15 minute pentru a favoriza topirea și absorbția;
- unele tablete (tricomicon) se umezesc ușor aproximativ 30 de secunde înainte de administrare;
- administrarea se face de regulă seara, uneori și dimineața.

b) Administrarea cremelor cu ajutorul aplicatoarelor

- se deschide tubul de cremă perforând capacul de aluminiu cu extremitatea opusă a capacului;
- se înșurubează aplicatorul pe filetul tubului;
- se presează tubul în partea terminală până la umplerea completă a aplicatorului cu cremă;
- în caz de rezistență a pistonului, acesta se retrage puțin;
- se detașează aplicatorul și se închide tubul;
- în poziție culcat, cu genunchii flectați, depărtați, se introduce cu atenție aplicatorul profund în vagin;
- se împinge pistonul până la completa golire a aplicatorului;
- se retrage aplicatorul fără a atinge pistonul;
- după utilizare aplicatorul se spală cu apă caldă și săpun, se usucă și se păstrează în cutie până la folosirea următoare.

Supravegherea și instruirea pacientei după administrare pentru continuarea tratamentului

- pacienta poate acuza local, uneori, fenomene de sensibilizare (arsuri, iritații) ceea ce impune anunțarea medicului;
- tratamentul nu se întrerupe în timpul menstruației;
- în cazul vaginitelor se tratează și partenerul;
- în timpul tratamentului nu se fac spălături vaginale, decât la indicația medicului;
- nu se folosesc tampoane intravaginale.

CAPITOLUL 7

TERAPII VASCULARE

7.1 Montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii

Constă în punșionarea unei vene periferice, în condiții de asepsie riguroasă, și administrarea unor soluții medicamentoase, intermitent sau continuu, în circulația venoasă.

Acest cateter este lăsat pe loc în funcție de nevoi și/sau în funcție de durata tratamentului.

Principii generale

- ablația cateterului se face numai la indicația medicului;
- retragerea sa va fi imperativă și imediată înaintea oricărei suspiciuni de inflamație sau infecție a locului punșionat sau în cazul unor semne generale de infecție susceptibile de a fi legate de prezența cateterului;
- cateterul nu poate fi menținut (în condiții normale, fără complicații) mai mult de 96 de ore (8 zile); de regulă, se schimbă locul inserției la 48 - 72 ore;
- soluțiile de bază cele mai utilizate sunt: clorură de sodiu 0,9%, glucoză 5%, 10%, soluții hidroelectrolitice (soluție ringer):
 - toate medicamentele și soluțiile adăugate se amestecă cu soluția de bază prin răsturnări succesive înainte de începerea administrării;
 - medicamentele adăugate în soluție trebuie menționate pe o bandă adezivă lipită pe pungă sau flacon cu denumirea corectă, cantitatea prescrisă;
 - prepararea unei perfuzii mixte și manipularea ei, trebuie efectuate în condiții de asepsie deoarece soluțiile de perfuzie sunt un mediu bun pentru dezvoltarea germenilor;
 - se exclud de la amestecuri de orice tip:
 - sângele și derivatele de sânge;
 - soluțiile de aminoacizi;
 - emulsiile lipidice;
 - soluțiile concentrate pentru tratament osmotic (manitol, osmofundin);
 - soluții molare pentru corectarea echilibrului acido-bazic (bicarbonat de sodiu 4,8%, 8,4%, clorură de potasiu 7,45%);
 - data expirării unei soluții trebuie verificată întotdeauna pentru a evita administrarea unei soluții devenită inactivă sau toxică;
 - sistemul de perfuzie cu filtru de aerisire încorporat în camera de picături, trebuie închis înainte de introducerea unor soluții medicamentoase în recipientul de perfuzie, pentru a evita umezirea filtrului cu lichidul de perfuzie și a se păstra funcționalitatea acestuia;
 - stabilirea numărului de picături de soluție pe minut se poate face după următoarele formule:
 - număr picături/minut = volumul total/timpul în minute x 3
 - număr picături/minut = volumul total al soluției (în ml) x picături/ml sau durata perfuziei (în minute)

Exemplu de calculare a numărului de picături după formula a doua:

Volumul total = 1 litru soluție Glucoză 5%

Durata perfuziei = 24 h (1440 min)

1 ml. soluție = 20 picături

Numărul de pic./minut = $1000 \text{ ml} \times 20/1440 = 13,88$ (cca. 14 pic./minut)

Indicații și contraindicații

Indicații terapeutice

- hidratare și aport electrolitic;
- alimentație parenterală;
- aport de medicamente;
- transfuzie cu sânge și derivate de sânge.

Indicații pentru diagnostic

- prelevări de sânge, repetate într-un interval de timp scurt;
- administrarea de substanțe de contrast;

Aceste indicații trebuie limitate la strictul necesar și revăzute zilnic în funcție de starea pacientului, și în particular, în funcție de aptitudinea sa de a primi tratamentul pe cale digestivă.

Contraindicații

Contraindicații absolute

Nu se va punționa brațul care:

- prezintă fistulă arterio-venoasă;
- implant ortopedic;
- ablația ganglionilor axilari.

Contraindicații relative

În cazul în care:

- brațul este paralizat sau traumatizat;
- există leziuni cutanate și infecții la locurile de punționare.

Pregătirea pacientului

- se identifică pacientul;
- se informează despre importanța și durata procedurii și eventual despre aspectele legate de imobilizare;
- se abordează de regulă, brațul nedominant al pacientului;

- se instalează confortabil;
- se depilează zona în caz de pilozitate importantă;
- se explică gesturile ce trebuie evitate pentru protejarea abordului venos precum și simptomele unor complicații potențiale.

Pregătirea materialelor

- suport pentru perfuzie la picioarele patului, de preferință mobil dacă pacientul este autonom;
- material pentru protecția patului;
- o pereche de mănuși de unică folosință;
- un garou;
- comprese sterile/tampoane de vată;
- soluții antiseptice iodate sau clorhexidină alcoolică dacă pacientul este alergic la iod;
- pungi cu soluții de perfuzat, indicate de medic;
- medicamentele prescrise pentru administrarea în perfuzie;
- trusa de perfuzat sterilă cu debitmetru și una sau mai multe căi de perfuzat;
- robinet trifazic pentru racordarea simultană a 2 perfuzii la aceeași linie venoasă;
- catetere/branule de dimensiuni diferite;
- plasturi, pansamente adezive de tip folie sau plasă;
- perne pentru poziționare, eventual atele pentru o poziție confortabilă a brațului mai ales la pacienții agitați.

Pregătirea liniei de perfuzie

- se verifică prescripția medicală;
- se spală mâinile și se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se adaptează tubulatura principală la punga cu soluție sterilă;
- se adaugă robinetul la căile de perfuzare a soluțiilor, dacă sunt necesare mai multe derivații, apoi prelungitorul ce va fi adaptat la cateterul/branula endovenoasă;
- se clampează tubul perfuzorului;
- se umple camera picurătorului la jumătate;
- se deschide prestubul/clema pentru a purja ansamblul liniei de perfuzat;
- se clampează apoi tubul principal al perfuzorului și se acoperă steril;
- se datează tubulatura principală și se schimbă la fiecare 24 h. dacă perfuzia durează mai multe zile.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;

- se îmbracă mănuși sterile;
- se plasează brațul pacientului deasupra materialului de protecție;
- se cercetează vena de puncționat luând în calcul principiul progresiei centripete la schimbarea locurilor de puncționare;
- se aplică garoul (nu se menține mai mult de 3 minute) și se dezinfectează larg zona de puncționare;
- se face stază venoasă (pulsul arterial periferic se palpează, în caz contrar se mai slăbește puțin garoul);
- cu mâna nedominantă se exercită o presiune ușoară asupra pielii pentru a stabili vena cercetată;
- se introduce cateterul/branula cu vârful mandrenului orientat în sus și se puncționează vena;
- se oprește înaintarea acului în momentul în care pe ac vine sânge;
- se fixează cu tamponul cateterul în timp ce se retrage mandrenul;
- se desface garoul;
- se aruncă mandrenul în recipientul special;
- se adaptează amboul perfuzorului la branulă;
- se deschide tubul perfuzorului;
- se fixează cateterul/branula cu un pansament ocluziv steril, incluzând racordul terminal;
- se adaptează numărul de picături la prescripția medicală după formule standard;
- se reorganizează locul de muncă;
- se îndepărtează mănușile, se spală mâinile;
- se notează procedura în Fișa de proceduri (nume, dată, ora administrării, tipul soluției, doza).

Incidente/Accidente

- extravazarea soluției în afara venei și tumefierea dureroasă a zonei;
- necroza țesutului în caz de extravazare de soluții hipertone;
- infecția locală detectată prin semne inflamatorii locale: eritem, durere, căldură locală, tumefacție și lezarea funcției segmentului respectiv;
- obstruarea cateterului/branulei cu cheaguri de sânge în absența manevrelor standard de întreținere zilnică;
- edemul pulmonar acut prin hiperhidratare în cazul în care nu se calculează corect numărul de picături pe minut și nu se respectă timpul de perfuzare.

7.2 Menținerea și îngrijirea unei linii venoase existente

Îngrijirea unei linii venoase presupune:

- verificarea permeabilității cateterului;

- permeabilizarea cateterului;
- schimbarea pansamentelor și a fixatoarelor;
- schimbarea perfuzoarelor și a soluțiilor perfuzabile.

Linii directe

- fixatoarele sau/și pansamentele se schimbă atunci când se udă sau se murdăresc, sau odată cu inserția unui nou cateter;
- la pacienții cu administrare intravenoasă continuă, perfuzoarele se schimbă la 48 ore iar soluțiile la 24 ore;
- locul de inserție a cateterului trebuie schimbat la fiecare 72 ore și trebuie inspectat la fiecare 4 ore prin fixatorul transparent și semipermeabil;
- permeabilitatea canulei/branulei în caz de perfuzie/administrare intermitentă se verifică prin aspirare înaintea oricărei administrări intravenoase.

Pregătirea materialelor

Pentru verificarea și permeabilizarea branulei:

- paduri alcoolizate;
- seringi sterile de 5 ml cu ace sterile;
- fiole cu ser fiziologic, heparină;
- mănuși de unică folosință;
- tăviță renală.

Pentru schimbarea pansamentului/fixatorului

- mănuși sterile;
- paduri alcoolizate sau cu betadină;
- bandaj adeziv/leucoplast;
- comprese sterile sau fixator transparent și semipermeabil.

Pentru schimbarea soluțiilor

- flaconul/punga cu soluția de administrat;
- paduri alcoolizate;
- benzi adezive pentru notarea eventualelor medicamente introduse în soluția perfuzabilă.

Pentru schimbarea perfuzorului

- trusă de perfuzat sterilă;
- mănuși sterile;
- etichete;
- comprese sterile.

Se pregătesc materialele necesare pe căruciorul de lucru respectând regula de bază în ce privește separarea materialelor sterile și curate de cele murdare și de recipientele de colectare.

Efectuarea procedurii

Reguli generale

- se verifică prescripția medicală;
- se identifică pacientul;
- se explică pacientului, în termeni accesibili, procedura pentru a obține colaborarea sa și pentru a-i diminua anxietatea;
- se spală mâinile;
- se îmbracă, obligatoriu, mănuși sterile când se lucrează în zona de inserție a cateterului.

Permeabilizarea branulei cu ser fiziologic

- se atașează seringă cu ser fiziologic la branulă respectând tehnica aseptică;
- se aspiră și se observă dacă a apărut sânge în seringă;
- dacă nu apare sânge în seringă, aplică un garou deasupra locului de inserție al cateterului, timp de 1 minut, după care se aspiră din nou;
- dacă nici de data aceasta nu apare sânge în seringă, se injectează lent serul fiziologic simplu după ce se desface garoul;
- dacă se întâmpină rezistență la injectare, se întrerupe operația considerând branula înfundată.

Permeabilizarea branulei cu heparină (dacă heparina este compatibilă cu serul administrat)

- se atașează seringă cu heparină și ser fiziologic la branulă respectând tehnica aseptică;
- se injectează lent soluția până când rezistența la injectare este diminuată și fluxul se reia.

Schimbarea pansamentului sau fixatorului

- se îndepărtează vechiul fixator;
- se dezinfectează mâinile cu un gel antiseptic
- se îmbracă mănușile sterile;
- se pregătește noul fixator;
- se fixează cateterul cu mâna nedominantă pentru a preveni mișcările accidentale urmate de ieșirea din venă sau perforarea venei;
- se curăță cu atenție zona cu paduri alcoolizate sau cu betadină, prin mișcări circulare;
- se lasă pielea să se usuce și apoi se aplică fixatorul nou sau pansamentul;

- dacă la locul punșionării se observă semne de inflamație (congestie, tumefacție, durere) sau de tromboflebită (roșeață, flebalgie, edem) se procedează astfel:

- se acoperă zona de punșionare cu un pansament steril și se extrage cateterul din venă;
- se comprimă locul până se oprește sângerarea;
- se aplică apoi un bandaj adeziv, compresiv;
- se punșionează o altă venă și se montează un nou cateter.

Schimbarea soluției de perfuzat

- se spală mâinile;
- se inspectează punga sau flaconul cu soluția de perfuzat pentru a identifica eventualele modificări: decolorarea soluției, aspect tulbure, expirarea termenului de valabilitate, fisurarea flaconului sau pungii;
- se clampează tubul perfuzorului pentru a împiedica pătrunderea aerului în sistemul circulator (în cazul în care perfuzorul este adaptat la flacon);
- pe căruciorul de lucru se pregătește flaconul sau punga de schimb: se îndepărtează capacul sau dopul flaconului și se dezinfectează cu pad alcoolizat;
- se îndepărtează flaconul vechi din stativ și se scoate trocarul perfuzorului din acesta;
- se introduce imediat trocarul perfuzorului în flaconul perfuzorului în flaconul sau punga nouă și se suspendă în stativ;
- se declampează tubul perfuzorului (atenție să nu existe aer pe tub) și se lasă soluția să curgă la ritmul anterior sau la alt ritm prescris de medic.

Schimbarea perfuzorului

- se clampează perfuzorul cu camera de picurare pe jumătate plină;
- se scoate trocarul perfuzorului din flacon și se agață în stativ;
- se dezinfectează dopul flaconului nou și se introduce trocarul noului perfuzor în flacon;
- se evacuează aerul de pe tubul perfuzorului și apoi se închide prestubul;
- se spală mâinile cu un agent antiseptic;
- se îmbracă mănuși sterile;
- se pune o compresă sterilă deasupra locului de inserție a cateterului și se presează cu un deget pentru a preveni sângerarea;
- se deconectează, cu atenție vechiul perfuzor fără să scoatem accidental și branula;
- se îndepărtează capacul protector al noului perfuzor și se adaptează la cateterul venos;

- se fixează cateterul și tubul perfuzorului la tegument cu un fixator transparent și semipermeabil având grijă să permită libertate de mișcare pacientului și să prevină ieșirea cateterului din venă la o mișcare bruscă;
- se îndepărtează perfuzorul vechi și se aruncă în recipientul cu materiale contaminate;
- se supraveghează ritmul de scurgere, locul puncționat și comportamentul pacientului.

7.3 Îndepărtarea dispozitivului intravenos periferic

Scop

Prevenirea complicațiilor locale.

Materiale

- comprese sterile;
- soluții antiseptice;
- bandă adezivă;
- tăviță renală;
- recipiente pentru colectarea deșeurilor.

Linii directoare

- dispozitivele intravenoase sunt schimbate în următoarele situații:
 - la indicația medicului care întrerupe terapia intravenoasă;
 - schimbarea locului puncției la 72 de ore pentru a continua terapia intravenoasă;
 - dacă la locul puncționării apar roșeață, edem, durere sau infiltrație subcutanată;
 - dacă banda adezivă aplicată deasupra locului puncției nu exercită suficientă presiune;
 - pentru a preveni sângerarea sau hematomul;
 - nu se schimbă niciodată un dispozitiv intravenos în funcțiune la un pacient în stare critică până când nu se execută cu succes, o altă puncție venoasă.

Efectuarea procedurii

- se pregătesc toate materialele;
- se verifică dacă ordinul de terminare a terapiei i.v. a fost alocat;
- se identifică pacientul;
- se explică procedura pacientului și se avertizează pacientul că va simți o ușoară senzație de arsură;
- se spală mâinile;

- se închide prestubul/clema perfuzorului, dacă perfuzia este în derulare;
- se îndepărtează banda adezivă și pansamentul dacă există;
- se observă și se notează starea locului puncționat și a țesutului din jur;
- se așează o compresă sterilă deasupra locului puncționat, exercitând o ușoară presiune;
- se îndepărtează acul din venă și se comprimă locul;
- se verifică dacă dispozitivul din venă este intact;
- se îndepărtează compresa când sângerarea se oprește și se aruncă în recipientul de deșeuri;
- se aseptizează locul și se aplică o compresă sterilă, utilizând tehnica aseptică și banda de siguranță;
- se aruncă echipamentul;
- se verifică din nou după 15 minute locul puncției, pentru a ne asigura că sângerarea s-a oprit;
- se instruește pacientul să evite orice activitate la nivelul segmentului afectat;
- se instruește pacientul să anunțe asistenta medicală dacă sângerarea reapare la locul puncționat;
- se încurajează pacientul să crească ingestia de lichide dacă este posibil;
- se notează procedura de îndepărtare a dispozitivului intravenos în Fișa de proceduri a pacientului.

7.4 Participarea la punerea și îndepărtarea cateterului venos central

Terapia venoasă centrală este o procedură de mare tehnicitate care intră în atribuțiile medicului.

Asistentul medical ajută efectiv medicul în realizarea acestei proceduri.

Cateterul venos central este un cateter venos steril, confecționat din cauciuc poliuretan sau silicon, care se introduce transcutan, într-o venă centrală de calibru mare, așa cum sunt venele subclaviculară și jugulară.

Indicații

- colaps circulator periferic (vene periferice sunt colabate prin prăbușirea circulației periferice);
- administrarea unor cantități mari de fluide în urgențe;
- tratament intravenos îndelungat;
- nutriție parenterală cu soluții polinutritive (ex. Kabiven);
- monitorizarea presiunii venoase centrale.

Dezavantaje

- este mai costisitoare decât terapia venoasă periferică;
- risc crescut de complicații: pneumotorax, sepsis, formarea de trombi;

- perforarea de organe și vase în timpul montării;
- scăderea gradului de mobilizare a pacientului.

Pregătirea materialelor

Pentru inserția cateterului venos central:

- se vor pregăti pe căruciorul de lucru, separând circuitul materialelor sterile curate cu cel al materialelor murdare, următoarele:

- halate;
- mănuși sterile;
- măști chirurgicale;
- câmpuri sterile;
- paduri alcoolizate;
- trusă de perfuzat;
- 2 catetere venoase centrale de 14 - 16 G;
- seringi de diferite mărimi sterile (2, 5, 10 ml);
- soluții saline sterile în pungi sau flacoane;
- soluții anestezice: Xilină 1%;
- comprese de tifon sterile;
- ață sterilă pentru sutură;
- foarfecă sterilă;
- fixator transparent și semipermeabil;
- fiole cu heparină și cu ser fiziologic pentru verificarea și spălarea cateterului;
- leucoplast;
- etichete;
- unguent cu antibiotic;

Materialele sterile se vor așeza pe un câmp steril.

Pentru îndepărtarea cateterului venos central:

- mănuși de unică folosință;
- trusă cu pense sterile, bisturiu;
- paduri alcoolizate/comprese sterile;
- pansament transparent, adeziv;
- foarfece sterilă, unguent cu betadină;
- recipiente sterile cu medii de cultură pentru însămânțarea sângelui recoltat de pe vârful cateterului extras, dacă este necesar.

Efectuarea procedurii

- se identifică pacientul;
- se obține consimțământul informat al pacientului/familiei;

- se face anamneza pacientului de către medic pentru a exclude un eventual istoric de alergie la iod, xilină, latex;
- se aşază pacientul în poziție Trendelenburg pentru a produce dilatarea venelor centrale și pentru a preveni riscul de embolism;
- se aşază o aleză sub regiunea cefalică a pacientului pentru a proteja lenjeria de pat;
- se întoarce capul pacientului spre partea opusă intervenției pentru a preveni contaminarea zonei de inserție a cateterului cu eventuali agenți patogeni proveniți din căile respiratorii și pentru a face zona mai accesibilă (o asistentă va menține pacientul în această poziție);
- se pregătește zona de intervenție: radere la nevoie, dezinfectie/aseptizare, evitându-se zonele iritate, inflamate;
- medicul este ajutat să își pună masca, halatul, mănușile;
- se acoperă zona de intervenție cu un câmp steril decupat la mijloc, astfel încât, deschizătura să corespundă traiectului venei;
- se oferă medicului seringă cu xilină pentru a efectua anestezia locală;
- se deschide și se oferă medicului în mod steril cutia cu cateterul;
- în timp ce medicul introduce cateterul în venă, asistenta pregătește soluția de perfuzat la care adaptează trusa de perfuzat și elimină aerul de pe tubul perfuzorului;
- medicul atașează apoi amboul perfuzorului la cateter și stabilește ritmul de scurgere;
- medicul fixează prin sutură aripioarele cateterului la piele;
- se curăță și se dezinfectează zona lăsându-se să se usuce;
- se aplică apoi fixatorul transparent, semipermeabil și eticheta cu data inserției cateterului venos central;
- se aşază pacientul într-o poziție confortabilă și se reevaluează starea sa generală;
- pentru a menține permeabilitatea și buna funcționare a cateterului se folosesc soluții diluate de heparină (10 până la 100 U.I. heparină pe ml de soluție salină) sau ser fiziologic.

Supravegherea cateterului și a pacientului

- se schimbă pansamentul cateterului la fiecare 48 ore, iar fixatorul la 3 zile sau o dată pe săptămână dacă nu se udă sau se murdărește;
- perfuzorul se schimbă la 72 ore și soluțiile perfuzabile de lungă durată la 24 ore, utilizând tehnicile aseptice;
- se verifică periodic locul de inserție pentru a surprinde eventualele semne de inflamație, deconectare sau drenaj;

- se monitorizează cu atenție pacientul pentru a surprinde precoce semnele unor complicații:

- embolie: paloare, cianoză, tuse seacă, dispnee, tahicardie, sincopă, șoc;
- pneumotorax: respirație superficială, asimetria mișcărilor toracice, tahicardie, junghi toracic;
- se anunță medicul și se intervine de urgență în caz de complicații.

Îndepărtarea cateterului

- se explică procedura pacientului;
- se așază pacientul în decubit dorsal;
- se spală mâinile, se îmbracă mănuși și se aplică masca pe față;
- se întrerupe perfuzia;
- se îndepărtează și se aruncă pansamentul vechi, fixatorul;
- se îndepărtează mănușile și se fricționează mâinile cu un gel antiseptic;
- se îmbracă apoi mănuși sterile;
- se inspectează zona de inserție a cateterului pentru a vedea dacă sunt semne de inflamație;
- se taie firele de sutură utilizând bisturiul și o pensă sterilă;
- se scoate cateterul printr-o mișcare sigură;
- se aplică unguent cu betadină pe locul de inserție, se acoperă cu o compresă sterilă și se fixează cu un bandaj adeziv, transparent și semipermeabil;
- se inspectează cateterul îndepărtat pentru a vedea dacă este întreg și dacă nu prezintă semne de infecție;
- în cazul în care se suspectează o infecție, se taie vârful cateterului cu o foarfecă sterilă, se introduce în recipientul steril cu mediu de cultură, se etichetează și se trimite la laborator pentru examinare;
- se aruncă materialele folosite în recipientele de colectare.

7.5 Transfuzia sanguină

Este o substitutivă administrată cu scopul de a corecta un deficit congenital sau câștigat în unul sau mai mulți constituenți ai sângelui.

Se bazează pe utilizarea de derivate sanguine preparate pornind de la o donare de sânge efectuată cu respectarea principiilor voluntariatului, benevolatului, anonimului și a lipsei de beneficiu.

Orice indicație de administrare a unei terapii transfuzionale, trebuie făcută de un medic și documentată în Foaia de observație a pacientului.

Responsabilitatea medicului se extinde atât asupra administrării propriu-zise a produsului sanguin cât și asupra monitorizării posttransfuzionale a pacientului.

Tipuri de transfuzie

- **Homologă** - procedură prin care un component sanguin/sânge total recoltat de la un donator, este administrat unui pacient, altul decât donatorul;
- **Autologă** - procedura prin care un component sanguin/sânge total recoltat de la o persoană, special în acest scop este administrat aceleiași persoane.

Clasificarea produselor sanguine

Prin produs sanguin se înțelege orice substanță terapeutică preparată din sânge.

Produsele sanguine se împart în două mari categorii:

a) Produse sanguine labile (P.S.L.): sânge total, concentrate celulare sanguine, plasmă

Caracteristici:

- au valabilitate redusă în timp și condiții stricte de conservare;
- administrarea lor la primitor necesită respectarea regulilor imunologice destinate a asigura compatibilitatea între primitor și unitatea sanguină de transfuzat.

b) Produse sanguine stabile: produse derivate din sânge (albumină, imunoglobulină, concentrate de factor VIII, factor IX etc.)

Caracteristici:

- valabilitate extinsă în timp;
- condiții de conservare mai puțin severe;
- administrarea lor nu necesită efectuarea prealabilă a testelor de compatibilitate.

Indicații și precauții în utilizarea produselor sanguine

a) Sânge total

Este recoltat într-un container de plastic steril, apirogen, de unică folosință care conține o soluție anticoagulantă. La adult, o unitate de sânge integral are un volum de 400/450/500 ml.

Indicații

- materie primă pentru componente sanguine în caz de traumatisme, hemoragii sau arsuri.

Precauții de utilizare:

- compatibilitatea cu primitorul constituie baza selecției unei unități de sânge total pentru a fi transfuzată (primitorul cu grupa sanguină A va primi A, B va primi B, AB va primi AB, O va primi O, fiind necesară și compatibilitatea de factor Rh.);
- filtru pentru microagregate, obligatoriu de utilizat în timpul transfuziei;
- timp de administrare: în minim 30 min. de la scoaterea din frigider, maxim 4 ore;
- verificarea aspectului pungii și conținutului înainte de a fi administrat;

- verificarea valabilității (cca. 35 zile).

b) Concentrat eritrocitar

Este obținut din sânge total din care se extrage o parte din plasma unității. O unitate adult de concentrat eritrocitar conține 200 - 250 ml, toate eritrocitele din unitatea de sânge total inițială, majoritatea leucocitelor, și o cantitate variabilă de trombocite.

Indicații:

- anemii;
- hemoragii;
- pierderi sanguine postchirurgicale.

Precauții în utilizare:

- compatibilitatea cu primitorul (compatibilitate O AB și Rh);
- filtru pentru microagregate obligatoriu în timpul transfuziei;
- verificarea aspectului pungii și a conținutului înainte de a fi administrat;
- verificarea valabilității (cca. 42 zile).

c) Concentrat trombocitar standard

Se obține prin concentrarea majorității trombocitelor dintr-o unitate de sânge total într-un volum redus de plasmă. O unitate adult conține 50 - 60 ml.

Indicații:

- trombocitopenie severă.

Precauții în utilizare:

- compatibilitatea O AB și Rh cu primitorul este indicată dar nu obligatorie, decât în administrările repetate de trombocite;
- filtru pentru microagregate;
- timp de administrare: max. 20 min./unitate;
- verificarea aspectului pungii și a conținutului înainte de a fi administrat;
- verificarea valabilității (cca. 5 zile).

d) Concentrat leucocitar

Se obține din sânge integral din care s-au extras prin citafereză eritrocitele și 80% din plasmă.

Indicații:

- tratarea sepsisului care nu răspunde la tratamentul cu antibiotice și în granulocitopenii, când se poate administra o unitate (de obicei 150 ml), zilnic timp de 5 zile sau până la tratarea sepsisului.

Precauții în utilizare:

- compatibilitate Rh;
- administrare de antipiretic întrucât transfuzia de concentrat leucocitar determină febră și frisoane;
- agitarea ușoară a flaconului/pungii înainte, pentru omogenizare și pentru prevenirea conglomerării celulelor.

e) Plasmă proaspătă congelată

Se obține fie dintr-o unitate de sânge total, fie prin plasmafereză. Se congelează la o temperatură (-25 °C) și într-un interval de timp care permit menținerea adecvată a factorilor de coagulare în stare funcțională. O unitate conține 200 - 300 ml.

Indicații:

- tulburări de coagulare (hemofilie);
- șocul postoperator;
- afecțiuni hepatice;
- transfuzii masive.

Precauții în utilizare:

- compatibilitate O AB și Rh;
- filtru pentru microagregate;
- timp de administrare: max. 20 min/unitate;
- se utilizează imediat după dezghețare (se dezgheță într-un mediu cu temperatură controlată, la 37 °C, în 30 minute);
- verificarea aspectului pungii și a conținutului înainte de a fi administrat;
- verificarea valabilității (12 luni în caz de conservare la -25 °C).

f) Albumină

(proteină plasmatică) în concentrație de 5%, 25%

Indicații:

- tratarea hipoproteinemiei cu sau fără edeme;
- prevenirea hemoconcentrației;
- restabilirea volumului circulant în caz de traumatisme, arsuri, infecții severe.

Nu este necesară nici un fel de compatibilitate.

Pregătirea Materialelor

- trusă de transfuzat sânge, prevăzută cu filtru pentru microagregate și cu tub simplu sau în "Y";
- mănuși sterile;
- halat curat;

- pungă sau flacon cu Ser fiziologic;
- produsul sanguin: sânge total sau derivate de sânge eliberate de Punctul de transfuzii sanguine (PTS) din spital pe baza bonului cerere;
- stativ pentru suspendarea pungii cu produsul sanguin;
- echipament pentru montarea branulei, cateterului dacă este necesar.

Efectuarea procedurii

- se explică procedura pacientului și se obține consimțământul scris; în cazul minorilor semnează părinții;
- se măsoară funcțiile vitale ale pacientului;
- se verifică corespondența datelor de pe pungă cu cele ale pacientului;
- se verifică aspectul produsului, termenul de valabilitate;
- se efectuează proba de compatibilitate Jeanbreaux între sângele pacientului/primatorului (se recoltează 2 - 3 ml sânge venos) și cel al donatorului (sângele din pungă);
- se încălzește sângele la temperatura corpului;
- se spală mâinile, se îmbracă mănuși sterile;
- se deschide trusa de transfuzat și se adaptează la punca cu Ser fiziologic; dacă transfuzorul are 2 capete (transfuzor în Y), un capăt se adaptează la punca cu Ser fiziologic iar celălalt capăt la punca cu produsul sanguin;
- se suspendă punca/pungile în stativ;
- se umple camera de picurare la jumătate cu Ser fiziologic, în timp ce tubul racordat la punca cu sânge este închis;
- se elimină aerul de pe antena transfuzorului lăsând să curgă câteva picături din soluția de Ser fiziologic;
- dacă trusa de transfuzie are un singur tub, se închide prestubul, se schimbă punca cu ser fiziologic cu cea cu sânge;
- se atașează apoi, prin tehnica aseptică, amboul transfuzorului la branulă sau cateter și se ajustează ritmul de scurgere în funcție de tipul produsului sanguin;
- dacă transfuzorul este în Y, se procedează la fel numai că nu mai este nevoie să se schimbe pungile; în acest caz, se închide tubul adaptat la punca cu ser și se deschide tubul adaptat la punca cu sânge;
- se efectuează proba biologică Oelecker lăsând să curgă în jet 20 ml sânge după care se reglează ritmul de scurgere la 10 - 15 pic./min timp de 5 minute;
- se supraveghează pacientul în acest interval și dacă nu apar semne de incompatibilitate se repetă operația (se lasă alți 20 ml sânge să curgă în jet, se reajustează ritmul la 10 - 15 pic./min. timp de 5 min, în care se observă pacientul);
- dacă nici de data aceasta nu apar semne de incompatibilitate se continuă transfuzia în ritmul stabilit; se aplică pe pungă o etichetă cu data și ora la care a început transfuzia;

- dacă apar reacții adverse/semne de incompatibilitate se oprește transfuzia cu sânge, se continuă perfuzia cu soluția salină și se anunță imediat medicul;
- riscul de apariție a reacțiilor adverse este crescut în primele 15 min.;
- nu se administrează în punga cu produsul sanguin medicamente sau alte soluții perfuzabile;
- se înregistrează orice eveniment apărut în cursul transfuziei (febră, frison, erupție alergică);
- în caz de reacție adversă se aplică procedura standard;
- după terminarea transfuziei se notează în fișa pacientului ora, starea generală a pacientului, sub semnătura asistentei care a efectuat transfuzia;
- punga se trimite la unitatea de transfuzii sanguine împreună cu o mică cantitate de sânge (5 - 6 ml.) și se păstrează 48 ore;
- se supraveghează pacientul în următoarele 24 - 48 ore posttransfuzie.

7.6 Protocol de investigare/înregistrare a unei reacții acute transfuzionale

- se oprește transfuzia și se păstrează abordul venos cu ser fiziologic în timp ce se face o evaluare inițială a reacției acute;
- se anunță medicul;
- se raportează imediat toate reacțiile transfuzionale responsabilului cu hemovigilența și centrului de transfuzii de sânge furnizor;
- se înregistrează în foaia de observație a pacientului;
- tipul reacției (febrilă, alergică, șoc);
- intervalul între începutul transfuziei și apariția reacției;
- tipul și volumul psl transfuzat;
- codurile unice ale psl transfuzate;
- imediat după apariția reacției se recoltează următoarele probe de sânge, se completează formularul de cerere de analize și se trimite pts/cts furnizor;
- o probă fără anticoagulant + o probă pe anticoagulant (edta) de la brațul opus;
- hemocultură dacă se suspectează șoc septic;
- unitatea psl + trusa de transfuzie;
- prima emisie de urină post reacție + proba pretransfuzională a pacientului folosită la determinarea grupei sanguine și a compatibilității;
- se completează un formular de raportare a reacțiilor transfuzionale;
- după investigațiile inițiale se trimit la pts/cts;
- probe de sânge (1+1/edta) recoltate la 12 ore și 24 ore de la apariția reacției (de la brațul opus);
- toate emisiile de urină (probe + volum) din următoarele 24 ore.

7.7 Autotransfuzia (transfuzia autologă)

Autotransfuzia este reinfuzia propriului sânge după ce a fost colectat și filtrat.

Este efectuată înainte, în timpul și după intervențiile chirurgicale sau traumatisme.

Avantaje

- nu apar reacții posttransfuzionale datorită incompatibilităților sau greșelilor de stabilire a grupelor de sânge;
- nu se transmit boli;
- pierderea de sânge este înlocuită imediat;
- sângele autotransfuzat conține un nivel normal de 2,3 diposfoglicerat care ajută la oxigenarea țesuturilor.

Linii Directoare

- recoltarea de sânge pentru autotransfuzie se poate face preoperator și este recomandată pacienților cu intervenții chirurgicale ortopedice, în timpul cărora se pierde mult sânge;
- colectarea de sânge se poate face cu 4 până la 6 săptămâni înainte de operație;
- de multe ori, în intervențiile chirurgicale cu pierderi mari de sânge, se folosește un aparat conectat intraoperator și postoperator la tubul de dren al plăgii, care preia sângele pacientului, îl procesează și îl autotransfuzează;
- trebuie monitorizată și notată cantitatea de sânge care se autotransfuzează;
- pacienții care au donat preoperator sânge vor fi sfătuiți să rămână în repaus la pat încă 10 minute după donare, să bea cât mai multe lichide în orele imediat următoare;
- pacienții cu autotransfuzie vor fi monitorizați cu atenție în timpul transfuziei și după aceea întrucât pot să apară reacții vasovagale (hipotensiune, bradicardie și hipovolemie în special la pacienții vârstnici).

CAPITOLUL 8

SONDAJE, SPĂLĂTURI, CLISME

8.1 Tubajul nazogastric

Scop/Indicații

- aspirarea conținutului gastric;
- alimentația enterală;
- introducerea unor medicamente;
- obținerea sputei înghițite pentru cercetarea bacilului Koch.

Materiale necesare

- tavă sau cărucior pentru materiale;

- sonde radioopace de cauciuc sau din material plastic sterile;
- seringă de 20 ml; seringă Guyon (50 ml) sterilă;
- tăviță renală;
- soluție pentru lubrifiere (aqua gel);
- mănuși de unică folosință;
- comprese;
- eprubete, pungă colectoare pentru colectarea conținutului eliminat;
- alimente, medicamente în funcție de scop și indicație;
- pahar mat, leucoplast, prosoape, șervețele de hârtie;
- prosop, câmp pentru protecția lenjeriei.

Pregătirea pacientului

- se explică scopul și necesitatea, modul de derulare a procedurii, durată;
- se explică modul de colaborare, se obține consimțământul;
- se îndepărtează proteza dentară și se pune într-un pahar mat cu apă;
- sonda se poate introduce pe cale nazală sau bucală;
- pacientul este rugat sau ajutat să-și curețe nasul;
- se alege nara în funcție de permeabilitate, punând pacientul să respire alternativ pe o nară sau alta.

Efectuarea procedurii

- se verifică prescripția medicală;
- se aleg materialele în funcție de indicație;
- se identifică pacientul;
- se instalează pacientul în poziție șezând sau semișezând;
- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se protejează lenjeria pacientului cu un prosop sau un câmp plasat sub bărbie;
- se măsoară distanța dintre lobul urechii și vârful nasului până la apendicele xifoid;
- se marchează locul celor 2 măsurători sau se notează distanțele dacă sonda este gradată;
- se dă pacientului să țină tăvița renală sub bărbie;
- se umezește vârful sondei pentru a asigura înaintarea;
- sonda se introduce cu grijă prin nara selectată împingând-o spre spate în jos;
- înghițirea se face lent, dând pacientului la nevoie cantități mici de apă;
- pacientul înghite până la primul semn;
- se observă starea pacientului deoarece pot apare tusea, cianoza, tulburări respiratorii, ceea ce arată că sonda a ajuns în trahee;
- pacientul este rugat să înghită încet până la al doilea semn;

- se verifică poziția sondei prin una din următoarele metode:
 - aspirarea conținutului stomacal;
 - introducerea aerului;
 - introducerea capătului liber al sondei într-un pahar cu apă;
 - pentru alimentație sau introducerea unor medicamente verificarea trebuie făcută prin control radiologic;
- când sonda a ajuns în stomac la diviziunea 45 sau 55, în funcție de calea pe care s-a introdus, se fixează cu leucoplast pe nas astfel încât să nu împiedice vederea și să nu preseze nasul;
- se realizează o buclă din partea liberă a sondei pentru a permite mișcarea liberă a capului și se face a doua fixare;
 - pacientul este așezat în poziție comodă;
 - se continuă tubajul conform scopului și indicației;
 - între două folosiri:
 - sonda se clampează;
 - se atașează la sondă punga colectoare.

Supravegherea sondei

- se verifică poziția;
- se verifică starea narinei;
- se schimbă leucoplastul de fixare și locul;
- se verifică permeabilitatea sondei;
- se asigură igiena orală.

Măsuri pentru combaterea incidentelor

- dacă pacientul nu colaborează, la recomandarea medicului se poate folosi spray anestezic;
- sonda a pătruns în căile respiratorii (pacientul tușește, se cianozează) se retrage, pacientul este lăsat să se liniștească, se încearcă din nou;
- senzația de vomă și greață se combate prin respirații profunde.

Indicații privind schimbarea sondei:

- sondele de cauciuc pot fi lăsate pe loc 2 - 3 zile iar cele din material plastic 4 - 7 zile;
- când există indicația de schimbare a sondei între îndepărtare și repunere trebuie să existe un repaus în timpul nopții de 6 - 8 ore;
- sonda se repune folosind cealaltă narină.

Îndepărtarea sondei

Materiale necesare

- tavă sau măsuță pentru materiale;
- șervețele de hârtie;
- mănuși de unică folosință;
- tăviță renală;
- prosop;
- pahar cu apă.

Efectuarea procedurii

- se verifică recomandarea medicului privind îndepărtarea/schimbarea sondei;
- se explică procedura;
- pacientul este așezat în poziție semișezândă sau șezând în funcție de starea generală;
- se aplică sub bărbia pacientului un prosop;
- se spală mâinile, se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se verifică dacă sonda este pensată;
- se îndepărtează leucoplastul cu blândețe de pe nas și față;
- pacientul este rugat să inspire și să rămână în apnee;
- se prinde sonda între degete și se presează bine, apoi se retrage încet până aproape de faringe, apoi cu o mișcare rapidă se îndepărtează;
- în timpul extragerii sonda poate fi ghidată cu cealaltă mână folosind șervețele sau prosop de hârtie prinzând capătul liber;
- pacientul este rugat să respire normal;
- se oferă un pahar cu apă pentru a-și clăti gura.

8.2 Spălătura gastrică

Indicații:

- intoxicații alimentare;
- supradozarea medicamentelor;
- stenoză pilorică pentru îndepărtarea stazei;
- înaintea unor operații pe stomac;
- înaintea gastroscopiei.

Materiale necesare

- sonda Faucher sau sonde gastrice mai mici sterile, adaptate vârstei;
- pâlnia de 1 l - 1,5 l;
- seringă Guyon de 200 cm³;
- vas colector gradat;
- lichid pentru spălătura în funcție de scop;
- tăviță renală;
- pahar cu apă;

- cană de sticlă sau metal de 5 l;
- pensă;
- scaun;
- cărbune animal, soluții antidot după caz;
- eprubete pentru recoltare, în caz de intoxicații;
- 2 sorturi impermeabile;
- bandă leucoplast;
- prosop;
- șervețele de hârtie;
- eventual deschizător de gură, ustensile de intubație și aspirație.

Pregătirea pacientului

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea medicală;
- se informează pacientul asupra necesității procedurii;
- se explică pacientului modul de derulare a procedurii;
- se informează pacientul că este posibil să aibă senzație de vomă;
- se obține colaborarea și consimțământul;
- se așază pacientul pe scaun cu fața spre lumină;
- se protejează lenjeria cu un prosop prins în jurul gâtului și cu un șorț de material plastic;
- se îndepărtează proteza;
- se oferă pacientului tăvița renală și este rugat să o țină sub bărbie cu ambele mâini (imobilizează mâinile și captează salivă);
- este instruit să respire profund pentru a combate eventuala senzație de vomă.

Efectuarea procedurii

- se aduce vasul colector lângă pacient;
- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se pune șorț de material plastic pentru procedură;
- se umezește sonda cu apă;
- se așază în partea dreaptă a pacientului și fixează capul acestuia între torace și antebraț;
- se solicită pacientului să deschidă gura și să respire profund;
- se introduce capătul rotunjit al sondei până la peretele posterior al faringelui aproape de rădăcina limbii, pacientul fiind invitat să înghită;
- se supraveghează permanent starea pacientului pentru a evita pătrunderea sondei în căile respiratorii (atenție la facies, respirație, apariția tusei);

- sonda înaintează încet în esofag și spre stomac până la diviziunea 45 - 50 la arcada dentară;
 - se adaptează pâlnia la capătul liber al sondei;
 - se coboară pâlnia sub nivelul toracelui și se umple cu lichid la temperatura de 25 - 26°, 300 - 500 ml;
 - se ridică ușor pâlnia deasupra capului pacientului pentru a permite pătrunderea blândă a lichidului;
 - înainte de terminarea coloanei de lichid din pâlnie, aceasta se coboară sub nivelul stomacului (epigastriului) pentru a permite lichidului din stomac să se întoarcă în conformitate cu principiul sifonajului;
 - se golește conținutul pâlniei în vasul colector;
- În caz de intoxicații, primul lichid eliminat se captează separat pentru a se putea face recoltări!
- se repetă operațiunea de 4 - 5 ori până când lichidul eliminat este curat, fără resturi alimentare sau alte substanțe, cantitatea de lichid folosit fiind de 3 - 5 l în intoxicații;
 - se detașează pâlnia;
 - se pensează bine capătul liber al sondei pentru a nu permite conținutului din lumenul sondei să curgă în faringe sau cavitatea bucală de unde ar putea fi aspirat;
 - se retrage sonda lent până la nivelul faringelui apoi cu o mișcare rapidă se îndepărtează;
 - se oferă pacientului un pahar cu apă să-și clătească gura;
 - se șterge gura și bărbia pacientului;
 - se îndepărtează tăvița renală.

Îngrijirea pacientului după spălătură

- se supraveghează funcțiile vitale;
- este posibil să acuze ușoară disfagie care dispare fără tratament.

Observații

Poziția sondei se verifică astfel:

- se introduce capătul liber al sondei într-un pahar cu apă și se observă dacă apar bule de aer;
- se introduce aer prin sondă și se ascultă cu ajutorul unui stetoscop;
- se supraveghează pacientul: dacă se cianozează, apare reflexul de tuse este semn că sonda a ajuns în căile respiratorii și se retrage.

8.3 Tubajul duodenal

Scop/indicații:

- extragerea conținutului duodenal în vederea unor teste de diagnostic;
- drenarea căilor biliare;
- administrarea unor lichide hidratante și nutritive, a unor medicamente;
- aspirare continuă la pacienții chirurgicali.

Materiale necesare

- sondă Einhorn sterilă;
- 2 seringi de 20 ml, seringă guyon;
- mănuși de unică folosință;
- pensă;
- mușama, aleză, prosop;
- pernă cilindrică sau un sul dintr-o pătură;
- tăviță renală;
- materiale în funcție de scop (eprubete, soluție sulfat de magneziu, novocaină, lichide pentru hidratare și pentru alimentare, medicamente);
- pahar cu apă.

Pregătirea pacientului:

- se explică scopul și necesitatea;
- se obține consimțământul;
- se îndepărtează proteza dentară dacă există și se plasează într-un pahar cu apă;
- se alege nara funcțională;
- se așază pacientul în poziție șezândă sau semișezândă.

Efectuarea procedurii:

- se introduce sonda după tehnica tubajului gastric, până în stomac;
- se așază apoi pacientul în decubit lateral drept cu capul mai jos;
- se introduce sub hipocondrul drept o pernă cilindrică sau un sul realizat dintr-o pătură rulată;
- se așază în fața pacientului o mușama acoperită cu aleza;
- se instruieste pacientul să înghită încet, lent, 1 - 2 cm la 3 - 5 minute;
- este atenționat că înghițirea rapidă favorizează încolăcirea sondei în stomac;
- se verifică poziția sondei prin:
 - introducerea capătului liber al sondei într-o eprubetă - normal se scurge bila;
 - se insuflă 60 ml aer în sondă și se încearcă recuperarea după 1 min. dacă se obțin mai puțin de 20 ml sonda este în duoden;
 - se introduc 10 ml lapte care nu mai pot fi recuperați - sonda este în duoden;
 - control radiologic;
- la diviziunea 75 la arcada dentară, sonda este în duoden și se continuă tubajul în conformitate cu scopul urmărit.

Îngrijirea pacientului după procedură:

- sonda poate să rămână pe loc pentru îndeplinirea scopului propus;
- sonda se poate retrage în 3 pași:
 - întâi până la nivelul stomacului;
 - apoi până la nivelul faringelui;
 - cu o mișcare rapidă se extrage în cavitatea bucală;
- se oferă pacientului apă să-și clătească gura.

8.4 Sondajul vezical la femeie

Scop/indicații

- evacuarea conținutului vezicii urinare când aceasta nu se mai produce spontan, sau captarea urinei în caz de incontinență;
- spălătura vezicală.

Material necesar:

- sonde urinare sterile (foley, nelaton) de diferite dimensiuni;
- tăviță renală;
- mănuși sterile și mănuși de unică folosință;
- soluții dezinfectante, tampoane și comprese sterile, seringi, ser fiziologic sau apă sterilă, soluții sterile pentru lubrifierea sondei;
- punți colectoare;
- materiale pentru toaleta organelor genitale;
- mușama, aleză;
- 1 - 2 eprubete sterile;
- 1 - 2 eprubete curate și uscate.

Pregătirea pacientei:

- se informează pacienta privind derularea procedurii;
- se obține colaborarea și consimțământul;
- se așază pacienta în poziție ginecologică;
- se asigură intimitatea.

Efectuarea procedurii:

- se identifică pacienta și se verifică recomandarea medicală;
- se protejează patul cu aleza și cu mușama;
- se dezbracă partea inferioară a corpului;
- se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se efectuează toaleta regiunii vulvare cu apă și săpun;

- se schimbă mănușile cu cele sterile;
- se evidențiază meatul urinar;
- se dezinfectează orificiul uretral de sus în jos folosind 2 - 3 tampoane;
- se prinde sonda între degetele mediu și inelar ale mâinii dominante;
- se lubrifică sonda cu ulei steril;
- se ține sonda ca pe un creion în timpul scrisului și se introduce în uretră la o adâncime de 4 - 5 cm;
- se continuă sondajul în funcție de scopul propus.

Îngrijirea pacientei după procedură

- este ajutată să se îmbrace, să se așeze într-o poziție comodă;
- se verifică dacă acuză disconfort;
- dacă acuză dureri sau sângerează se anunță medicul.

8.5 Sondajul vezical la bărbat

Scop/indicații:

- evacuarea conținutului vezicii urinare când aceasta nu se mai produce spontan, sau captarea urinei în caz de incontinență;
- spălătură vezicală.

Material necesar:

- sonde urinare sterile (foley, nelaton) de diferite dimensiuni;
- tăviță renală;
- mănuși sterile și mănuși de unică folosință;
- soluții dezinfectante, tampoane și comprese sterile, seringi, ser fiziologic sau apă sterilă, soluții sterile pentru lubrifierea sondei;
- pungi colectoare;
- materiale pentru toaleta organelor genitale;
- mușama, aleză;
- 1 - 2 eprubete sterile;
- 1 - 2 eprubete curate și uscate.

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul despre derularea procedurii;
- se obține colaborarea și consimțământul;
- se așază pacientul în decubit dorsal cu picioarele întinse ușor depărtate cu o pernă tare sub bazin.

Efectuarea procedurii:

Primul sondaj vezical la bărbat se face de către medic, procedura poate fi făcută de către asistentul medical pe baza unui protocol stabilit și semnat de medic.

- se verifică recomandarea medicală;
- se așază pacientul în poziția recomandată;
- se protejează patul cu aleză și mușama;
- se spală mâinile și se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se efectuează toaleta glandului cu apă și săpun;
- se dezinfectează meatul urinar folosind 3 tampoane, ser fiziologic și soluție antiseptică;
- se schimbă mănușile cu cele sterile;
- se prinde sonda cu mâna dominantă;
- se lubrifiază în întregime și extremitatea liberă se introduce încet la o adâncime de 10 - 15 cm;
- în timpul introducerii sondei, penisul se ține în poziție verticală, se respectă traiectul fiziologic al uretrei;
- se continuă sondajul conform scopului.

Îngrijirea pacientului după procedură

- sonda poate să rămână pe loc în funcție de scop;
- pacientul este așezat într-o poziție comodă;
- se verifică dacă acuză disconfort, dacă are senzație de arsură.

Observații

- Dacă sonda rămâne în vezică pentru mai multe zile, se folosește sonda foley, la care după introducere folosind ser fiziologic steril se umflă balonașul care fixează sonda în interiorul vezicii;
- Capătul exterior al sondei se adaptează la o pungă colectoare sau între două micțiuni se clampează cu o pensă.

8.6 Spălătura vezicală

Este introducerea unei soluții medicamentoase prin sondă în vezica urinară.

Scop/indicații:

- îndepărtarea exudatelor patologice rezultate în urma inflamației mucoasei vezicale;
- curățirea cavității în vederea realizării unor explorări (cistoscopie), pielografie.

Responsabilități

Medicul - recomandă efectuarea procedurii și, la bărbat, efectuează primul sondaj

Asistentul medical:

- montează sonda;
- efectuează spălătura;
- notează tehnica.

Materiale necesare

Pentru protecție:

- mușama, aleză;
- prosoape;
- mănuși de unică folosință.

Pentru dezinfectie și toaletă externă:

- oxicianură de mercur 1/5000;
- bazinet;
- tăviță renală;
- comprese;
- mănuși de unică folosință;
- pensa porttampon.

Pentru spălătură:

- sonda urinară (dacă nu este montată);
- două pense hemostatice;
- seringă guyon, la nevoie medii de cultură;
- ser fiziologic steril;
- soluție de spălătură la temperatura corpului recomandată de medic;
- soluție de rivanol 0.1 - 2%;
- nitrat de argint 1 - 4%;
- vaselină sterilă sau ulei de parafină pentru lubrifiere.

Pregătirea pacientului

- se anunță, se explică necesitatea efectuării procedurii;
- se asigură respectarea intimității;
- se efectuează toaleta externă;
- se așază în poziție ginecologică;
- se protejează patul cu aleză și cu mușama.

Efectuarea procedurii

- se identifică pacientul;
- se verifică indicația medicului;
- se obține consimțământul;

- se începe cu toaleta organelor genitale;
- se continuă cu sondajul vezical evacuator;
- se adaptează la sondă seringă Guyon;
- se introduc 80 - 100 ml soluție;
- se detașează seringă și se lasă să se elimine lichidul într-un bazinet sau în tăvița renală;
- se repetă operația până când lichidul evacuat este limpede;

Îngrijirea pacientului după procedură

- sonda rămâne pe loc, fiind închisă cu o pensă sau racordată, după caz, la o pungă colectoare;
- se observă aspectul meatului urinar.

8.7 Clisma evacuatorie

Scop/indicații:

- pregătirea pacientului pentru examinări endoscopice și cardiologice;
- pregătirea pentru intervenții chirurgicale;
- evacuarea conținutului rectal în caz de constipație.

Materiale necesare

- de protecție:
 - paravan;
 - mușama;
 - aleză;
 - învelitoare;
 - mănuși de unică folosință;
- pentru clismă:
 - irigator, tub de cauciuc lung de 1,5 - 2 m;
 - canulă rectală sterilă;
 - pară de cauciuc pentru sugar;
 - tăviță renală;
 - ploscă;
 - apă caldă (35 - 37°) 500 - 1000 ml pentru adulți, 150 ml pentru copii, 50 - 60 ml pentru sugari;
 - stativ pentru irigator;
 - materiale pentru creșterea efectului purgativ: sare (1 linguriță la 1 l de apă), ulei de ricin (4 linguri la 1 l apă), glicerină (40 gr. la 500 ml apă), săpun (1 linguriță rasă la 1 l apă);
 - vaselină pentru lubrifierea canulei;

- comprese sterile.

Pregătirea pacientului

- se anunță pacientul;
- se explică derularea procedurii;
- se asigură pacientul de respectarea pudorii;
- se alege poziția în funcție de starea generală:
 - decubit dorsal cu membrele inferioare ușor flectate și coapsele depărtate;
 - decubit lateral stâng cu membrul inferior întins și cel drept flectat;
 - genupectorală
- se izolează patul cu un paravan;
- se protejează cu aleză și mușama.

Efectuarea procedurii

Este în funcție de tipul de clismă:

- clismă evacuatorie simplă;
- clisma înaltă;
- clisma prin sifonaj;
- clismă uleioasă;
- clisma purgativă.

a) Clisma evacuatorie simplă

- se fixează canula la tubul irigatorului și se închide robinetul (la nevoie se aplică o pensă);
- se verifică temperatura apei;
- se umple irigatorul;
- se deschide robinetul și se elimină aerul după care se închide din nou;
- se lubrificiază canula cu vaselină folosind comprese de tifon;
- se fixează irigatorul pe stativ;
- se spală mâinile și se îmbracă mănuși;
- se îndepărtează fesele pacientului și se introduce canula prin anus în rect cu vârful orientat spre partea anterioară apoi spre planul sacului (pentru a respecta curbura rectului);
 - se introduce canula 10 - 12 cm în lumenul rectului;
 - se deschide robinetul sau pensa și se ridică irigatorul la aproximativ 50 cm pentru a favoriza scurgerea lichidului;
 - se vorbește cu pacientul și este rugat să inspire adânc, să se relaxeze și să rețină soluția 10 - 15 minute;
 - dacă pacientul acuză durere se coboară irigatorul pentru a scădea presiunea lichidului;

- se închide robinetul înainte de terminarea lichidului (pentru a nu pătrunde aer);
- se îndepărtează canula și se pune în tăvița renală;
- se schimbă poziția pacientului în decubit lateral drept, decubit dorsal pentru ca apoi să pătrundă mai profund;
- se captează scaunul în ploscă sau se elimină la toaletă.

b) Clisma înaltă

- se efectuează la fel ca și clisma simplă;
- se înlocuiește canula rectală cu o canulă flexibilă care poate pătrunde în colon la o profunzime de 30 - 40 cm;
- irigatorul se ridică la 1,5 m pentru a crește presiunea apei;
- temperatura apei este mai scăzută (15 - 16 °C) pentru a crește efectul purgativ.

c) Clisma prin sifonaj

- se efectuează pentru îndepărtarea exudatelor, puroiului de pe suprafața mucoaselor;
- canula este înlocuită cu o sondă de 35 - 40 cm lungime cu diametru de 1,5 cm prevăzută cu orificii;
- irigatorul se înlocuiește cu o pâlnie de 1,5 l;
- se pensează tubul de cauciuc lângă canulă;
- se lubrifiază canula (sonda) și se introduce prin mișcări de rotație până în colonul sigmoid;
- se ridică pâlnia la înălțimea de 1 m și se dă drumul apei;
- se realizează sifonajul de 5 - 6 ori până se elimină apă curată.

d) Clisma uleioasă

- se folosesc aproximativ 200 ml ulei încălzit la 37 °C care se introduce lent, în 15 - 20 minute;
- se menține uleiul în rect 6 - 12 ore;
- se execută seara, eliminarea se face dimineața;
- se folosește în constipații cronice, fecalom;
- se protejează lenjeria de pat, existând posibilitatea eliminării necontrolate a scaunului.

e) Clisma purgativă

- efectul se bazează pe crearea unui mediu hipertonic, atrage apa din țesuturi și formează un scaun lichid ușor de eliminat;
- se folosește o soluție concentrată (250 ml apă cu 2 linguri MgSO₄);

8.8 Introducerea tubului de gaze

Scop

Introducerea unui tub semirigid de 30 - 35 cm lungime și 8 - 12 mm diametru cu marginile rotunjite, cu scopul de a elimina gazele din colon în caz de meteorism abdominal.

Responsabilități

Medicul - recomandă montarea tubului.

Asistentul medical - poate efectua procedura fără recomandare medicală atunci când pacientul nu poate evacua gazele în mod spontan.

Materiale necesare

- mușama, aleză;
- tub de gaze steril;
- vaselină sterilă;
- comprese de tifon;
- mănuși de unică folosință.

Pregătirea pacientului

- se anunță și se explică pacientului faptul că deschiderea sfincterului anal pentru evacuarea gazelor va crește starea de confort;
- se așază pacientul în poziție ginecologică sau în poziție de decubit lateral;

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se unge tubul cu vaselină sterilă;
- se depărtează fesele pacientului cu mâna stângă iar cu mâna dreaptă se introduce tubul prin anus în rect, prin mișcări de rotație, la o adâncime de 15 - 20 cm;
- pacientul este acoperit cu o învelitoare;
- se menține maxim 2 ore;
- se retrage ușor tot prin mișcări de rotație;
- dacă este nevoie se poate repune 1 - 2 ore după ce se restabilește circulația la nivelul mucoasei.

Îngrijirea pacientului după procedură

- se face toaleta regiunii duale pentru a îndepărta vaselina;
- se așază pacientul comod;
- se învelește pacientul;

- se aerisește salonul;
- se supraveghează starea abdominală după îndepărtarea tubului de gaze.

PARTEA IV INTERVENȚII LA CARE ASISTENTUL MEDICAL PARTICIPĂ ALĂTURI DE MEDIC

CAPITOLUL 9 PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA EFECTUAREA PUNCȚIILOR

9.1 Aspecte generale

Pătrunderea cu ajutorul unui ac sau trocar într-o cavitate naturală sau neoformată (patologică) ori într-un organ parenhimatos cu scop explorator sau terapeutic.

Puncțiile sunt de competența medicului cu excepția puncției venoase.

Scop/indicații

- precizarea existenței, naturii, aspectului și compoziției lichidului dintr-o cavitate;
- recoltarea lichidului pentru examene biochimice, bacteriologice și citologice;
- introducerea unei substanțe de contrast în vederea examinării;
- prelevarea unui tegument de țesut pentru examen histopatologic;
- evacuarea lichidului dintr-o cavitate când produce compresii și jenează funcția;
- introducerea unor medicamente.

Tipuri de puncții

- puncția toracică (toracocenteza);
- puncția peritoneală (paracenteza abdominală);
- puncția pericardică;
- puncția articulară;
- puncția osoasă (medulară);
- puncția rahidiană;
- puncția vezicii urinare;
- puncția colecțiilor purulente;
- puncția biopsică.

Responsabilități:

Medicul:

- stabilește indicațiile și contraindicațiile;

- explică pacientului derularea procedurii;
- obține consimțământul;
- efectuează puncția.

Asistentul medical:

- pregătește materialele pentru puncție;
- participă la pregătirea pacientului;
- participă la actul puncției îndeplinind următoarele sarcini:
 - asigură poziția pacientului și supraveghează funcțiile vitale;
 - servește medicului materialele necesare, după caz (materiale pentru anestezie, materiale pentru realizarea puncției propriu-zise, materiale pentru recoltări);
 - preia materialul recoltat, îl pregătește pentru trimiterea la laborator;
 - îndepărtează și colectează materialele folosite conform precauțiilor universale;
 - asigură îngrijirea pacientului după puncție;
 - notează în planul de îngrijire sau în foaia de observație (după caz), aspecte legate de puncție și care țin de competența sa.

9.2 Participarea asistentului medical la toracocenteză

Procedura este descrisă la capitolul 12 (12.3 Toracocenteza)

9.3 Participarea asistentului medical la efectuarea puncției peritoneale (Paracenteza abdominală)

Pătrunderea în cavitatea peritoneală cu ajutorul unui ac sau trocar, prin traversarea peretelui abdominal.

Scop

Evacuarea lichidului de ascită când e în cantitate mare și jenează circulația:

- la pacientul politraumatizat;
- în abdomenul acut chirurgical;
- pentru stabilirea existenței lichidului abdominal;
- pentru realizarea dializei peritoneale;
- explorator - precizarea diagnosticului terapeutic;
- terapeutic - pentru evacuarea lichidului care provoacă tulburări respiratorii și circulatorii prin presiune exercitată asupra diafragmului.

Material necesar

Pentru anestezie locală

- fiola cu soluție anestezică;

- ace pentru s.c. și i.m.;
- seringă de 20 ml.

Pentru puncția cu scop diagnostic

- ace i.m. sau specifice;
- seringi de 20 ml;
- flacoane sterile pentru examen bacteriologic și anatomico-patologic.

Pentru puncția evacuatoare

- ace i.m. sau specifice sau cateter venos;
- seringă de 20 ml;
- robinet cu 3 căi;
- tub de legătură;
- flacon steril pentru colectarea lichidelor;
- vas gradat.

Pentru supraveghere

- tensiometru;
- cântar;

Pentru asepsie

- mănuși sterile;
- comprese sterile;
- soluție dezinfectantă;
- câmpuri sterile;
- pansament colant;
- colector pentru ace folosite;
- sac pentru eliminarea deșeurilor septice.

Pregătirea pacientului

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea;
- se explică pacientului importanța procedurii și necesității medicale a acesteia;
- pacientul este prevenit, este ajutat să se instaleze în decubit dorsal în timpul puncției și 2 ore după puncție;
- se informează pacientul că procedura durează aproximativ 30 minute pentru puncția exploatoare;
- se explică poziția în timpul puncției și este rugat să nu se miște;
- se măsoară circumferința taliei și se cântărește pacientul;
- se recomandă pacientului să-și golească vezica urinară;

- se măsoară T.A. și pulsul înaintea realizării examenului;
- se degajă zona punționată - fosa iliacă stângă pe linia spino-ombilicală stângă la locul de unire între treimea externă cu treimea medie.

Efectuarea procedurii

Este de competența medicului, ajutat de 1 - 2 asistenți medicali.

Participarea asistentului medical la procedură

- așază pacientul în decubit dorsal la marginea stângă a patului, ușor înclinat spre stânga;
- se dezinfectează locul unde se face punția (fosa iliacă stângă);
- pregătește seringă cu anestezic și o înmânează medicului pentru a face anestezia locală;
- oferă medicului acul sau trocarul pentru punție;
- medicul punționează peretele cu acul orientat perpendicular circa 3 - 4 cm;
- se retrage mandrenul, se evacuează lichidul, care se colectează în eprubete sterile, pentru examen de laborator;
- asistentul medical preia eprubeta cu lichidul extras;
- în punția cu scop evacuator la trocar se atașează un tub de polietilenă pentru a asigura scurgerea lichidului în vasul colector;
- acul sau trocarul se fixează la tegument;
- asistentul medical urmărește scurgerea lichidului care se realizează sub influența presiunii intra abdominale, fără să depășească 4 - 6 l la prima punție;
- la sfârșitul punției se scoate acul sau trocarul, se comprimă locul un minut;
- pe locul înțepăturii se aplică un pansament steril.

Îngrijirea pacientului după punție

- pacientul rămâne în repaus;
- se așază cu locul înțepat puțin mai sus;
- se monitorizează locul punției pentru sângerare, scurgerea în continuare a lichidului, apariția semnelor de inflamație;
- se asigură liniște și temperatura optimă;
- se supraveghează funcțiile vitale 24 ore, se anunță medicul la orice suspiciune;
- pacientul va fi servit la pat, se alimentează la pat;
- se măsoară circumferința abdominală, se cântărește și se compară cu cea dinaintea de punție.

Incidente/Accidente

Pot apărea în timpul punției sau după punție:

- lezarea vaselor de sânge sau a anselor intestinale;

- lezarea vezicii urinare, motiv pentru care aceasta se golește înainte de puncție;
- șoc tulburări hidroelectrolitice care sunt prevenite prin eliminare lentă;
- peritonită, fistulă.

9.4 Participarea asistentului medical la efectuarea puncției pericardice

Scop/indicații

- evidențierea lichidului în cavitatea pericardică;
 - evacuarea lichidului în cavitatea pericardică când pacientul prezintă dispnee accentuată, hipotensiune arterială, puncția reprezentând o intervenție de urgență.
- Puncția este efectuată de medic ajutat de două asistente medicale. Locul puncției este ales de către medic în urma unui control radiologic, în funcție de scop și cantitatea de lichid.

Materiale necesare

- câmp pentru protecția patului;
- material de dezinfecție: tamponare, soluții dezinfectante (betadină);
- materiale pentru puncție: 2 - 3 ace de lungime 8 - 10 cm și cu diametrul de 1 mm, 2 - 3 seringi de 20 - 50 ml, seringă de 5 ml, ace pentru anestezie;
- pense;
- mănuși de unică folosință;
- câmp chirurgical;
- medicamente pentru prevenirea accidentelor: atropină, morfină, tonicardice, soluții anestezice;
- tăviță renală sau container pentru colectarea materialelor folosite;
- eprubete pentru colectarea lichidului.

Pregătirea pacientului

- pacientul este informat și încurajat, având în vedere starea sa de boală;
- se face un examen radiologic;
- se așază pacientul în poziția recomandată de medic în funcție de scop:
- semișezând - pentru puncția evacuatoare când locul ales este extremitatea apendicelui xifoid;
- decubit dorsal când locul ales este spațiul 5 intercostal stâng la 6 cm de marginea stângă a sternului (pentru puncția exploatoare) sau spațiul 6 - 7 la jumătatea distanței dintre linia axilară anterioară și cea medio-claviculară stângă când cantitatea de lichid este mare.

Participarea asistentului medical la procedură

- puncția se face într-o încăpere cu instalație de O₂;

- se identifică pacientul, se verifică recomandarea medicală;
- cu 30 de minute înainte se administrează o fiolă de atropină;
- se protejează patul;
- pacientul este ajutat să se dezbrace și să se așeze în poziția aleasă de medic;
- se dezinfectează locul;
- se servește medicului seringă cu anestezic pentru a realiza anestezia;
- asistenta servește câmpul chirurgical pe care medicul îl așază sub locul punției;
- se dezinfectează locul punției și medicul execută punția;
- asistenta supraveghează pacientul, dacă este nevoie îl imobilizează;
- se observă faciesul, respirația, pulsul, apariția dispneei;
- lichidul aspirat este transferat în eprubete și etichetat pentru a fi expedit la laborator;
- medicul reține acul;
- asistenta dezinfectează locul și aplică un pansament steril cu bandă adezivă.

Îngrijirea pacientului după punție

- pacientul este așezat în decubit dorsal, cu toracele ușor ridicat;
- se asigură repausul fizic și psihic;
- se monitorizează pulsul, tensiunea arterială, respirația pentru a identifica eventualele fenomene de insuficiență cardiacă prin decompresia bruscă produsă de eliminarea lichidului;
- la recomandarea medicului se administrează tonicardice.

9.5 Participarea asistentului medical la efectuarea punției rahidiene

Punția rahidiană reprezintă pătrunderea cu ajutorul unui ac special în spațiul subarahnoidian la nivel:

- lombar (punția lombară);
- toracal (punția toracală);
- suboccipital (punția suboccipitală).

Scop/indicații

- măsurarea presiunii lichidului cefalo-rahidian (L.C.R.);
- prelevarea unei cantități pentru examene: citologice, biochimice, bacteriologice;
- în traumatismele cranio-cerebrale și accidentele vasculare cerebrale pentru aprecierea aspectului L.C.R. (sanguinolent - semn de hemoragie) și pentru măsurarea presiunii acestuia;
- injectarea unor substanțe de contrast în mielografie sau a izotopilor radioactivi;
- administrarea de anestezice, antibiotice sau a agenților antimitotici;

- decompresia în cazul în care presiunea L.C.R. este crescută;
- în meningite;
- A.V.C., boli degenerative ale SNC
- traumatisme cranio-cerebrale și accidente vasculare cerebrale;
- diagnosticarea sclerozei multiple, a afecțiunilor autoimune;
- rahianestezia.

Materiale necesare

- cărucior rulant pentru materiale sau tavă medicală;
- mănuși sterile, câmpuri sterile, comprese sterile;
- ace sterile pentru puncție, lungi de 8 - 10 cm, subțiri, cu bizou scurt, prevăzute cu mandren și uneori cu "introducer";
- soluții dezinfectante (betadină sau alcool iodat);
- seringi sterile de 2 - 5 ml;
- eprubete sterile;
- 1 - 2 tăvițe renale;
- manometru Claude pentru măsurarea presiunii L.C.R.;
- soluții de injectat când este cazul.

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul cu privire la efectuarea procedurii: necesitatea, importanța, durata procedurii;
- se obține consimțământul informat scris al pacientului;
- se recomandă ca vezica și rectul să fie goale;
- se asigură poziția corespunzătoare în conformitate cu starea sa, cu scopul și locul puncției;
- șezând cu capul flectat, umerii aplecați, spatele îndoit, coatele sprijinite pe genunchi, membrele inferioare sprijinite pe un scaun mic;
- se atenționează pacientul să mențină poziția exactă, iar în timpul procedurii să nu se miște;
- în decubit lateral la marginea mesei de operație sau a patului, cu coapsele flectate pe abdomen și gambele flectate pe coapse, capul în flexie maximă, coloana vertebrală arcuită, umerii în plan vertical;
- se asigură intimitatea pacientului cu paravan, dacă procedura se execută la salon.

Participarea asistentului medical la procedură

Procedura este de competența medicului.

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea medicală;

- se așază pacientul într-una din pozițiile amintite în funcție de starea și recomandarea medicului;
- se recomandă pacientului să respire adânc;
- se măsoară și se notează funcțiile vitale și vegetative;
- se controlează ca temperatura camerei să fie de circa 20° Celsius;
- medicul fixează locul puncției între L4 - L5;
- se dezinfectează locul puncției cu betadină;
- se oferă medicului mănuși sterile;
- se oferă medicului acul de puncție steril;
- se supraveghează pacientul tot timpul puncției;
- se oferă medicului manometrul Claude pentru măsurarea presiunii L.C.R.;
- se oferă medicului pe rând eprubetele pentru recoltarea L.C.R. în vederea diferitelor examene de laborator;
- se recoltează 5 - 10 ml L.C.R. în cele 3 eprubete, iar apoi se acoperă eprubetele;
- se etichetează eprubetele și se trimit imediat la laborator;
- se oferă medicului seringile cu soluții medicamentoase dacă puncția se face în scop terapeutic;
- se extrage brusc acul puncției de către medic la sfârșitul procedurii;
- se masează locul puncției;
- se aplică o compresă sterilă pe locul puncției și se fixează cu romplast;

Îngrijirea pacientului după puncție

- se așază pacientul atent pe cărucior în poziție orizontală, la fel și în pat;
- se menține pacientul fără pernă și nemișcat cel puțin 6 ore până la 24 ore;
- se alimentează pacientul la pat numai după 6 ore;
- se oferă pacientului perna după 24 ore;
- se observă cu atenție mișcările extremităților, se anunță medicul dacă apar furnicături sau amorțeli în picioare;
- se evaluează capacitatea de micțiune a pacientului;
- se monitorizează permanent pacientul;
- se recomandă să consume multe lichide.

Incidente/Accidente

- puncția albă determinată de introducerea defectuoasă a acului;
- scurgere foarte lentă a lichidului din cauza hipotensiunii L.C.R.;
- imposibilitatea puncționării foarte frecventă la vârstnici din cauza osificării ligamentare și la pacienții obezi;
- puncția traumatică (prin ac se exteriorizează sânge ca rezultat al efracției unui vas meningeal);

- durere la nivelul unui membru pelvian prin punționarea unei rădăcini nervoase;
- lipotimie, mai ales la pacienți care nu au fost sedați anterior și la care punția se realizează șezând;
- cefalee și rahialgie, complicație frecvent întâlnită, care pare a fi determinată de scăderea presiunii L.C.R.;
- sincopa și accidente mortale care apar foarte rar la pacienții cu traumatisme cerebrale, fractură de bază de craniu etc.

9.6 Participarea asistentului medical la efectuarea punției articulare

Este pătrunderea cu ajutorul unui ac sau trocar în cavitatea articulară.

Scop/Indicații

- punerea în evidență a lichidului articular (seros, purulent, sanghinolent);
- recoltarea lichidului pentru stabilirea diagnosticului și orientarea tratamentului;
- evacuarea lichidului când jenează mișcarea, produce disconfort, în traumatisme articulare cu hemartroză;
- administrarea de medicamente în artrite (acute și cronice).

Materiale necesare

- aleză, mușama pentru protecția patului;
- materiale de dezinfecție:
 - tampoane;
 - betadină;
 - comprese;
- materiale pentru punție:
 - ace de 4 - 5 cm lungime;
 - seringă de 5 ml pentru anestezie;
 - ace de 8 - 10 cm lungime cu diametrul de 0.5 - 2 mm pentru aspirație;
 - seringă pentru aspirarea lichidului;
 - pense;
 - mănuși sterile;
 - comprese sterile;
 - eprubete pentru colectarea lichidului;
 - medicamente anestezice, antiinflamatorii antibiotice, substanțe de contrast (dacă este cazul);
 - romplast;
 - tăviță renală;
 - pahar conic gradat.

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul cu privire la scopul și modul de derulare a procedurii;
- se informează pacientul cu privire la efectuarea puncției sub anestezie locală;
- se cere consimțământul informat al pacientului;
- se așază pacientul într-o poziție care să permită efectuarea puncției, dacă este cazul, cu articulația pe o pernă.

Participarea asistentului medical la procedură

Procedura este de competența medicului.

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea medicală;
- se așază pacientul în funcție de articulația afectată. Este ajutat să își mențină poziția, dacă nu poate singur;
- se fixează locul (articulația genunchiului, umărului, cotului, sau gleznei, după caz) în zona de maximă fluctuență;
- se dezinfectează zona, medicul efectuează anestezia locală;
- se așază câmpul steril sub locul puncției și se dezinfectează încă o dată locul;
- medicul execută puncția;
- asistentul medical primește lichidul extras și îl transferă în eprubete;
- asistentul medical trimite proba la laborator pentru examen citologic sau bacteriologic;
- se măsoară cantitatea de lichid și se observă aspectul (seros, purulent, sanghinolent);
- se extrage acul;
- se dezinfectează locul înțepăturii și se compresează cu un tampon steril;
- rezultatul puncției se notează în foaia de observație.

Îngrijirea pacientului după puncție

- se aplică un bandaj compresiv la locul puncției;
- se asigură repausul articulației pe care s-a aplicat procedura;
- la recomandarea medicului articulația se poate imobiliza cu atelă;
- bandajul compresiv și imobilizarea se mențin 24 - 48 ore;
- se supraveghează starea generală;
- se observă eventualele semne de infecție.

9.7 Participarea asistentului medical la realizarea puncției medulare (osoase)

Este pătrunderea cu ajutorul unui trocar în zona spongioasă a unui os scurt sau lat.

Scop/indicații

- explorarea anomaliilor hematologice;
- confirmarea diagnosticului de cancer (boala Hodgkin, leucemia mieloida cronică) după evidențierea adenopatiei difuze sau splenomegalie;
- confirmarea diagnosticului unor boli infecțioase;
- recoltarea măduvei de la persoane sănătoase în vederea transfuzării/transplantării.

Materiale necesare

Pentru puncția medulară

- trocar Malarne;
- seringi de 20 ml;
- lame și lamele (pentru examen microscopic);
- ser fiziologic cald.

Pentru anestezie locală

- gel pentru anestezie locală;
- ace pentru injecții subcutanate;
- ace pentru injecții intramusculare;
- seringi de 20 mm;
- flacon de xilocaina 2%.

Pentru dezinfectie

- mănuși sterile de unică folosință;
- comprese sterile;
- câmp steril cu deschidere centrală;
- soluție dezinfectantă;
- pansament uscat;
- container pentru ace folosite.

Pregătirea pacientului

- se face controlul hemostazei înaintea puncției;
- puncția necesită pregătire psihologică, deoarece produce anxietate;
- este dureroasă și necesită anestezie;
- se explică derularea și scopul puncției;
- se obține consimțământul;
- unii pacienți au nevoie de administrarea unui tranchilizant pentru creșterea confortului;
- se pregătește locul puncției:
 - la bărbați dacă este cazul se face depilarea când locul ales este sternul la nivelul manubriului;

- pentru puncția sternală pacientul este așezat în decubit dorsal cu toracele ușor ridicat pe plan dur.

Participarea asistentului medical la procedură

- se identifică pacientul;
- se verifică indicația medicală;
- se așază pacientul în decubit dorsal;
- se pregătește locul: se spală, se efectuează dezinfecția;
- medicul face anestezie locală;
- se protejează locul puncției cu un câmp steril;
- se introduce trocarul traversând periostul și apoi medicul retrage mandrenul;
- se aspiră un eșantion din măduvă cu ajutorul unei seringi;
- se pune mandrenul înainte de a retrage acul;
- produsul extras se pune pe o sticlă de ceasornic;
- asistentul medical preia produsul recoltat și realizează un frotiu din eșantion care va fi examinat între lamă și lamelă;
- la locul înțepăturii se face dezinfecție și se aplică un pansament;
- măduva extrasă se trimite imediat la laborator, în condițiile cerute de medic.

Îngrijirea pacientului după puncție

- pacientul rămâne în repaus la pat;
- se observă locul puncției să nu sângereze, să nu apară hematom. Se poate pune o pungă cu gheață;
- se supraveghează funcțiile vitale;
- durerile moderate se combat cu analgezice;
- dacă durerile sunt puternice, se anunță medicul.

9.8 Participarea asistentului medical la efectuarea puncției vezicii urinare

Scop/indicații

- foarte rar - prelevarea urinei direct din vezica urinară pentru examenul de laborator atunci când trebuie exclusă total posibilitatea contaminării:
- golirea vezicii în retențiile acute de urină când sondajul vezical nu poate fi executat: stricturi uretrale, hipertrofie de prostată, traumatisme uretrale sau ale vaginului (când sondajul este contraindicat).

Materiale necesare

- un câmp pentru acoperirea zonei pe care se face puncția;
- materiale dezinfecție: betadină, tampoane;
- material steril pentru puncție:

- trocar subțire cu mandren sau un ac pentru injecție intramusculară cu lungime 10 - 12 cm;
- seringi de 20 ml;
- pense anatomice și hemostatice;
- câmp chirurgical cu deschidere;
- comprese sterile;
- mănuși sterile;
- material pentru anestezie:
 - seringă;
 - ace pentru injecție s.c.;
 - soluție anestezică;
- material pentru îndepărtarea pilozității;
- vas colector;
- cilindru gradat;
- tăviță renală;
- pernă tare.

Pregătirea pacientului

- se anunță pacientul și se explică senzația de ușurare în caz de retenție;
- se îndepărtează pilozitatea din zona suprapubiană;
- dacă scopul este recoltarea urinei, pacientul este anunțat să nu urineze câteva ore sau dacă vezica nu e plină, este rugat să bea 1 - 2 pahare de lichid, iar când rinichiul nu excretă suficient, medicul poate recomanda diuretice;
- se așază pacientul în decubit dorsal;
- sub bazin se așază o pernă tare.

Participarea asistentului medical la procedură

Puncția se face de către medic ajutat de 1 - 2 asistenți medicali.

Medicul:

- stabilește locul - de deasupra simfizei pubiene pe linia mediană la 2 cm deasupra simfizei;
- îmbracă mănuși sterile;
- efectuează anestezia locală;
- izolează locul prin acoperire cu câmpul steril;
- execută puncția și adaptează tubul de scurgere al urinei în vasul colector.

Asistentul medical:

- pregătește masa pentru puncție;
- ajută pacientul să se așeze în poziția corespunzătoare (decubit dorsal) cu o pernă sub zona sacrală;
- ajută pacientul să-și dezbrace partea inferioară a corpului;

- dezinfectează locul;
- servește medicului materialul pentru anestezie;
- servește medicului seringă și acul pentru puncție;
- supraveghează pacientul în timpul puncției;
- urmărește scurgerea urinei/primește probele recoltate dacă este cazul;
- notează cantitatea, aspectul urinei.

Îngrijirea după puncție

- după retragerea acului de către medic și dezinfecția locului se aplică un pansament;
- se conduce pacientul la pat;
- se controlează locul și pansamentul pentru a observa dacă urina se scurge prin înțepătură;
- se măsoară funcțiile vitale.

9.9 Participarea asistentului medical la efectuarea puncției biopsice

a) Participarea asistentului medical la puncția biopsică hepatică

Este introducerea unui ac special în țesutul hepatic pentru extragerea unui fragment.

Puncția este de competența medicului.

Scop/indicații

Stabilirea diagnosticului în:

- hepatomegalie de etiologie necunoscută;
- enzime hepatice crescute;
- suspiciune de tumori, metastaze;
- icter de etiologie necunoscută;
- suspiciune de hepatită.

Când se urmărește obținerea unui fragment dintr-o anumită zonă se poate folosi ghidaj CT sau RMN.

Materiale necesare:

- ac Menghini (lung de 7 cm cu diametrul de 1,4 mm);
- flacon cu lichid conservant;
- gel pentru anestezie de contact sau flacon cu produs anesteziant (xilocaina 1 sau 2%);
- ace pentru injecții subcutanate;
- seringă de 20 ml;
- mănuși sterile pentru medic;

- mănuși de unică folosință pentru ajutor;
- câmp cu deschidere steril;
- câmp pentru tava de materiale;
- materiale de dezinfectie;
- materiale pentru pansament;
- tavă pentru materiale;
- tăviță renală;
- container pentru ace;
- colector pentru celelalte materiale.

Pentru supraveghere

- aparat de tensiune automatic;
- puls oximetru;
- cărucior pentru urgențe, posibilitate de oxigenoterapie.

Pregătirea pacientului

- se face în prealabil un bilanț al coagulării: timp Howell, timp Quick, HLG, grup sangvin Rh, plachete sangvine;
- se verifică eventuale tratamente anticoagulante sau antiagregante plachetare - Medicul poate efectua în prealabil o ecografie abdominală pentru depistarea unor contraindicații (ascită, leziuni vasculare);
- se liniștește pacientul explicându-i derularea examenului și modul de colaborare;
- se obține consimțământul;
- pacientul nu mănâncă 12 ore;
- pentru combaterea anxietății se administrează un calmant cu 30 minute înainte de procedură;
- se informează pacientul că procedura durează aproximativ 15 minute.

Participarea asistentului medical la procedură

- pacientul este așezat în decubit dorsal sau în decubit lateral stâng;
- se face dezinfectia tegumentului;
- se protejează zona cu câmpul steril;
- medicul face anestezie locală;
- pacientul este pus să respire amplu, apoi este rugat să respire forțat și să rămână în apnee;
- în expir blocat medicul introduce acul în spațiul intercostal și chiar mai jos în caz de hepatomegalie importantă;
- se retrage acul și pe locul puncției se aplică un pansament compresiv steril;
- fragmentul colectat este transferat din lumenul acului în flaconul cu lichid conservant și trimis la laborator.

Îngrijirea pacientului după puncție

- pacientul este instruit să rămână în repaus, 2 ore în decubit lateral drept pentru a reduce riscurile hemoragiei și ale scurgerii bilei, 4 ore în decubit dorsal;
- se supraveghează funcțiile vitale TA, P, R, T și prezența durerii la intervale de 15 minute apoi 30 și o oră;
- dacă există risc de hemoragie, se pune o pungă cu gheață la locul puncției în hipocondrul drept;
- se anunță medicul dacă acuză: durere, greutate în expirație, cianoză deoarece pot apărea: hemoragie, peritonită chimică;
- pacientul poate mânca după 2 ore de la efectuarea procedurii;
- la recomandarea medicului se pot administra hemostatice;
- la ieșire este sfătuit să evite efortul fizic (ridicarea greutăților) cel puțin o săptămână.

b) Participarea asistentului medical la puncția biopsică renală

Este recoltarea cu ajutorul unui ac de puncție a unui fragment din parenhimul renal pentru examen histopatologic.

Scop/indicații:

- stabilirea etiologiei insuficienței renale;
- monitorizarea sindromului nefrotic;
- stabilirea gradului de afectare în lupus eritematos sistemic (LES);
- suspiciunea de neoplasm renal.

Materiale necesare:

- ace pentru puncție;
- seringi;
- materiale pentru anestezie;
- flacon cu soluție fixatoare;
- câmpuri chirurgicale;
- materiale pentru dezinfecție;
- mănuși sterile;
- tăviță renală.

Pregătirea pacientului:

- se informează asupra necesității și derulării procedurii;
- se informează pacientului asupra modului de colaborare;
- se obține consimțământul;
- pacientul nu mănâncă cel puțin 10 ore înaintea procedurii;

- se evaluează testele de coagulare (timp de protrombină, timp parțial de tromboplastină, hemoglobină, hematocrit);
- se determină grupa sangvină;
- puncția se poate face sub control ecografic;
- poziția este decubit ventral cu o pernă sub abdomen.

Efectuarea puncției

- se face dezinfectia locului: regiunea lombară în dreptul discului, intervertebral L1 - L2 la 8 cm de linia mediană;
- dacă nu există o contraindicație, se preferă rinichiul drept, pentru a evita lezarea splinei și a unor vase mari;
- medicul face anestezie locală;
- se acoperă zona cu un câmp steril deschis în centru;
- pacientul este invitat să respire și să rămână în apnee;
- medicul execută puncția, aspiră țesutul;
- se retrage acul și se exercită presiune asupra locului înțepăturii cel puțin 20 minute;
- fragmentele de țesuturi se îndepărtează din ac prin insuflare de aer cu seringă și se pregătesc pentru laborator.

Îngrijirea pacientului după puncție

- pacientul rămâne în repaus la pat cel puțin 24 ore în decubit dorsal;
- este sfătuit și ajutat să consume lichide din abundență;
- se aplică punga cu gheață pentru prevenirea hemoragiei;
- se controlează funcțiile vitale;
- în primele 24 ore poate apărea o ușoară hematurie;
- dacă apare febra sau hematuria depășește 24 ore se anunță medicul;
- după externare, pacientul este sfătuit să evite eforturile fizice extenuante.

c) Participarea la puncția biopsică a unui nodul mamar

Este pătrunderea unui ac sau trocar la nivelul unui nodul mamar cu scopul de a recolta celule sau un mic fragment de la nivelul respectiv.

Se efectuează cu scopul stabilirii diagnosticului și a conduitei terapeutice.

Pentru puncționarea unor leziuni infraclinice (foarte mici), la nivelul unor microcalcificări, procedura se realizează sub control ecografic.

Materiale necesare

- ace sterile de grosime 6/10 - 7/10 mm și lungime de 25 - 38 mm;
- seringă de 10 ml;
- dezinfectant pentru tegument;

- comprese;
- lame de sticlă curate, degresate;
- flacon fără fixator;
- flacon cu substanță fixatoare pentru fragmentul de țesut recoltat.

Pregătirea pacientei

- se încurajează pacienta explicându-i că singurul disconfort este procedura de înțepătură;
- pacienta este așezată în decubit dorsal sau lateral, cu brațele ridicate deasupra capului, pentru a etala glanda mamară pe planul osos al toracelui.

Participarea asistentului medical la procedură

Este de competența medicului.

- se dezinfectează tegumentele cu betadină;
 - în cazul unei formațiuni chistice, aceasta se mobilizează cu mâna stângă, se puncționează, se aspiră;
 - în cazul formațiunii tumorale solide, puncția se realizează după imobilizare cu mâna stângă;
 - dacă tumora este mare se fac 2 - 3 puncții în locuri diferite;
 - se aspiră cu o forță moderată pentru a nu extrage sânge;
 - dacă formațiunea este chistică și s-a extras lichid, după centrifugare se examinează sedimentul pe lamă. În cazul în care lichidul este sangvinolent sau nu se poate face aspirație, medicul poate recomanda biopsia prin excizie;
 - se realizează un frotiu, lama se usucă și se plasează în flaconul gol;
 - fragmentul recoltat se pune în flaconul cu substanța fixatoare;
 - se expediază proba la laborator;
 - se face compresiune pentru a nu permite scurgerea lichidului sau sângelui;
 - pentru a preveni hematomul, se poate aplica pe locul înțepăturii un pansament.
- Nu sunt necesare îngrijiri speciale după puncție.

Avantajele metodei

- metodă simplă, dar destul de exactă;
- netraumatizantă;
- recoltarea din mai multe locuri permite explorarea aproape completă a leziunii și obținerea unor rezultate edificatoare;
- este rapidă, rezultatele pot fi obținute în câteva minute - în caz de leziune neoplazică, pacienta este investigată extensiv pentru adaptarea celei mai bune conduite terapeutice;
- rezultatele se corelează cu celelalte investigații (ex. clinic, mamografia, ecografia).

Dezavantaje

- se poate forma un mic hematom la locul puncției.

d) Puncția biopsică medulară

Este obținerea unui fragment cilindric în care se conserva structura medulară, raporturile dintre celule, folosind un trocar special.

Scop/indicații

- permite evaluarea morfologiei măduvei, estimarea eritropoiezei și mielopoiezei;
- stabilește etiologia unor producții anormale de eritrocite, leucocite sau plachete;
- identifică mielomul afecțiuni limfo- sau mielo proliferative, metastaza medulară;
- completarea datelor obținute prin puncție;
- aplazie medulară (bilanț de extensie în limfomul Hodgkin sau non-Hodgkin).

Materiale necesare

- trocar Jamshidi sau Mazabrand;
- flacon cu lichid conservator pentru fragmentul recoltat.

Pentru anestezie locală

- gel pentru anestezie locală;
- ace pentru injecții subcutanat;
- ace pentru injecții intramusculare;
- seringi de 20 mm;
- flacon de xilocaina 2%.

Pentru dezinfectie

- mănuși sterile de unică folosință;
- comprese sterile;
- câmp steril cu deschidere centrală;
- soluție dezinfectantă;
- pansament uscat;
- container pentru ace folosite.

Pregătirea pacientului

- se face controlul hemostazei înainte de puncție;
- puncția necesită pregătire psihologică, deoarece produce anxietate;
- este dureroasă și necesită anestezie;
- se explică derularea și scopul puncției;

- se obține consimțământul;
- unii pacienți au nevoie de administrarea unui tranchilizant pentru creșterea confortului;
- locul pentru puncție este creasta iliacă;
- poziția pacientului este decubit ventral pe un plan dur cu o pernă sub abdomen, sau decubit lateral cu genunchi flectați;
- pacientul este avertizat că aspirația măduvei poate fi dureroasă.

Participarea asistentului medical la procedură

- se identifică pacientul;
- se verifică indicația medicală;
- se așază pacientul în decubit dorsal;
- se pregătește locul: se spală, se efectuează dezinfectia;
- medicul face anestezie locală;
- se protejează locul puncției cu un câmp steril;
- se introduce trocarul traversând periostul și apoi medicul retrage mandrenul;
- se aspiră un eșantion din măduvă cu ajutorul unei seringi;
- se pune mandrenul înainte de a retrage acul;
- produsul extras se pune pe o sticlă de ceasornic;
- asistentul medical preia produsul recoltat și realizează un frotiu din eșantion care va fi examinat între lamă și lamelă;
- la locul înțepăturii se face dezinfecție și se aplică un pansament;
- fragmentul recoltat este transferat în flaconul cu substanța conservantă;
- locul puncției se presează folosind un tampon și se aplică un pansament steril adeziv.

Îngrijirea pacientului după puncție

- pacientul rămâne în repaus la pat;
- se observă locul puncției să nu sângereze, să nu apară hematom. Se poate pune o pungă cu gheață;
- se supraveghează funcțiile vitale;
- durerile moderate se combat cu analgezice;
- dacă durerile sunt puternice, se anunță medicul.

Complicații posibile

- hemoragie;
- infecție;
- fractură sternală;
- înțeparea accidentală a marilor vase ca urmare a perforării lamei osului.

CAPITOLUL 10

PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA EXAMINĂRI IMAGISTICE

10.1 Participarea asistentului medical la efectuarea examenelor radiologice

Aspecte generale

Examenele radiologice sunt investigații imagistice realizate cu ajutorul radiațiilor X, vibrații electromagnetice cu lungime de undă foarte scurtă, care au capacitatea de a penetra țesuturile și de a produce imagini sau umbre (în funcție de densitate) ce pot fi înregistrate pe film fotografic.

Scop/indicații

- obținerea unor informații despre organe, aparate care sunt vizibile cu sau fără substanțe de contrast;
- stabilirea diagnosticului și supravegherea evoluției unor boli;
- monitorizarea tratamentului;
- evaluarea durerii sau disconfortului;
- identificarea unor anomalii.

Tipuri de examene

- radioscopia;
- radiografia;
- xeroradiografia;
- tomografia computerizată.

Responsabilități

Medicul clinician:

- stabilește indicațiile și contraindicațiile;
- explică pacientului derularea procedurii;
- obține consimțământul;
- participă la unele examene (ex: HSG);

Asistentul medical din clinică

- participă la pregătirea specifică a pacientului pentru examen în funcție de organul sau aparatul examinat;
- pregătește materialele care vor însoți pacientul la serviciul de radiologie;
- însoțește pacientul la serviciul de radiologie, stabilește modul de transport;
- supraveghează pacientul după examen;
- se preocupă de obținerea rezultatelor pentru a fi prezentate medicului.

Observații

- examenele radiologice se execută la serviciile de radiologie de către personal specializat și special instruit;
- asistenții medicali din secție și cei din serviciile de radiologie trebuie să identifice reacțiile de sensibilitate față de substanțele de contrast:
 - reacții din partea aparatului cardiovascular: paloare, diaforeză, tahicardie sau bradicardie, palpitații, aritmie, edem pulmonar acut, șoc, insuficiență cardiacă congestivă, stop cardiac;
 - reacții din partea aparatului respirator: strănut, tuse, rinoree, wheezing, criză de astm bronșic, laringospasm, edem laringian, cianoză, apnee și stop respirator;
 - manifestări cutanate: eritem, senzații de căldură, urticarie, prurit, dureri la locul injectării, edem angineurotic;
 - manifestări gastrointestinale: greață, vomă, gust metalic, crampe abdominale, diaree, ileus paralytic;
 - manifestări neurologice: anxietate, cefalee, amețeli, vertij, agitație, dezorientare, stupoare, comă, convulsii;
 - manifestări urinare: dureri în flancuri, hematurie, oligurie, albuminurie, insuficiență renală acută;
- asistenții medicali trebuie să acționeze prompt la recomandarea și sub supravegherea medicului sau conform unui protocol semnat de medic.

a) Pregătirea pacientului pentru examinarea radiologică a sistemului osteoarticular

Scop: studierea morfologiei oaselor și a funcționalității unor articulații pentru stabilirea diagnosticului de luxații, fractură, tumori, distrofie osoasă.

Deoarece oasele sunt radiopace, nu sunt necesare materiale speciale.

Pregătirea pacientului

- se dezbracă regiunea cu precauție, dacă zona este lezată;
- se îndepărtează bijuteriile sau alte obiecte radiopace sau care sunt în câmpul de examinare (mărgelile, lanțișoare, ceas, telefoane după caz);
- se îndepărtează pansamentele, unguentele care ar putea influența imaginea radiologică;
- se calmează durerea prin administrarea unui analgezic dacă în timpul examenului zona examinată este mobilizată (fracturi, luxații, inflamații articulare acute);
- dacă membrul lezat nu poate fi menținut fără atele, se pot folosi atele radiotransparente;

- în cazul radiografiilor oaselor bazinului, la recomandarea medicului se face o clismă evacuatoare;
- pacientul este ajutat să adopte în timpul examinării poziția indicată de medic.

Îngrijirea după examen

- îngrijirile sunt în funcție de afecțiunea de bază și acuzele pacientului.

b) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a organelor toracice

Procedura este descrisă la capitolul 12 (12.3 Toracocenteza)

c) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a tubului digestiv

Scop/indicații

- stabilirea diagnosticului în gastrite cronice, ulcer, gastroduodenal, tumori ale tubului digestiv

- evidențierea varicelor esofagiene, hernie hiatală și a refluxului gastro-esofagian
- Medicul radiolog execută examenul.

Asistentul medical:

- pregătește pacientul conform recomandărilor medicului clinician;
- pregătește materialele și însoțește pacientul la serviciul de radiologie;
- îngrijește pacientul după examen.

Segmentele tubului digestiv nu sunt vizibile radiologic fără substanță de contrast.

Participarea la explorarea radiologică gastro-intestinală (tranzitul baritat)

Pregătirea pacientului

- pacientul este anunțat cu două zile înainte de procedură;
- se explică pacientului în ce constă examenul;
- este atenționat ca înainte cu cel puțin 8 ore și în dimineața examenului să nu mănânce, să nu fumeze (crește secreția gastrică);
- este informat că înaintea examenului, 1 - 2 zile trebuie să consume un regim neflatulent și ușor de digerat, format din: supă, ouă, pâine prăjită, unt, făinoase, produse lactate;
- seara, în ajunul examenului, se face pacientului o clismă evacuatoare;
- în dimineața examenului este condus la serviciul de radiologie având asupra lui substanța de contrast (BaSO_4);
- este atenționat ca în timpul examenului să urmeze indicațiile medicului;

- este informat că suspensia baritată are gust de cretă.

Îngrijirea pacientului după examenul radiologic

- pacientul este informat că scaunul are culoare albă 1 - 2 zile după examen;
- pacientul este informat că este posibil să apară constipație, caz în care se administrează o lingură ulei de parafină, sau un laxativ;
- dacă medicul recomandă, pacientul revine la serviciul de radiologie după 2, 8 sau 24 ore;
- pacientul poate să mănânce după 2 ore.

Participarea la examinarea radiologică a colonului

Opacifierea se face:

- pe cale bucală (descendentă) după examinarea segmentelor superioare (stomac, intestin) sau după administrarea unei doze de substanță de contrast cu 8 - 10 ore înainte de examen;
- pe cale ascendentă prin administrarea substanței de contrast prin clisma baritată la serviciul de radiologie.

Pregătirea materialelor

- materiale pentru clisma, sonda strauss;
- substanță de contrast din care se pregătește suspensia (300 - 500 gr BaSO₄/1000 - 1500 ml apă ușor încălzită sau 200 gr BaSO₄ + bolus alba 300 gr/1000 ml apă caldă).

Pregătirea pacientului

- este anunțat cu 2 - 3 zile înainte, explicându-i importanța respectării regimului alimentar de crutare (neexcitant, nefermentescibil, neflatulent) format din: brânză de vaci, smântână, ouă fierte, carne slabă fiartă, orez fiert, pâine uscată;
- cu o zi înainte se administrează regim semilichid, consumă un pahar de lichid pe oră fără lactate;
- în ziua examenului pacientul nu mănâncă, nu bea, nu fumează;
- în cursul după-amiezii se face o clismă evacuatoare și apoi se administrează două linguri de ulei de ricin. În conformitate cu protocolul unității se poate proceda și altfel.

Participarea asistentului medical la procedură

- cu respectarea normelor impuse la serviciul de radiologie, clisma se face pe masa de examen, suspensia fiind introdusă lent pentru a reduce senzația de defecație;
- se închide rectul cu sonda Strauss;

- se efectuează examen radiosopic (irigoscopie) sau radiografic (irigografie) punându-se în evidență modificări anatomice (polipi, dolicocolon, tumori).

d) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea colecistului și căilor biliare

Participarea la examinarea radiologică a colecistului și căilor biliare prin opacifiere intravenoasă

Vezica biliară și căile biliare sunt vizibile radiologic numai cu substanța de contrast care conține iod.

Materiale necesare:

- substanța de contrast.

Pentru prevenirea accidentelor produse de sensibilitatea la iod, se iau măsuri de prevenție pregătind anti histaminice, HHC, glucoză pentru perfuzie, trusă pentru perfuzie, seringi, ace pentru injecții i.v.

Pregătirea pacientului:

Pacientul nu necesită pregătire alimentară.

Testarea sensibilității la iod se face prin oftalmoreacție sau prin injecție i.v. a 1 ml substanță de contrast. Dacă apar semne de sensibilitate, roșeață, edem al feței, cefalee, dispnee, grețuri, vărsături se combat cu perfuzii cu antihistaminice, perfuzii cu glucoză și noratrinol.

Efectuarea examenului:

- pacientul este condus la serviciul de radiologie;
- dacă nu sunt semne de sensibilitate, se administrează foarte lent, în decurs de 10 minute, substanță de contrast;
- se execută radiografii. Căile intrahepatice și extrahepatice se opacifiază în 15 - 30 minute;
- dacă nu se evidențiază căile biliare, la 40 minute după terminarea injecției, se administrează 2 - 3 linguri sirop de codeină, 2% într-o singură doză.

Colecistografia cu opacifiere

Colecistografia cu opacifiere pe cale orală presupune

- pregătirea alimentară cu 2 - 3 zile înainte (regim ușor digerabil, fără celuloză și ușor concentrate) iar în preziua examenului se administrează alimente grase (ouă, smântână, unt cu pâine) pentru a favoriza golirea vezicii biliare;
- înainte de administrare se face testarea sensibilității;

- administrarea substanței de contrast se face conform indicațiilor lăsând timpul necesar ca aceasta să fie absorbită și concentrată în colecist.

Observații

Examenul se face foarte rar fiind înlocuit cu ecografie.

e) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a aparatului renal

Este examinarea cu ajutorul radiațiilor X a rinichilor și căilor urinare.

Scop/indicații:

- evidențierea conturului rinichilor, cavităților pielocaliceale, a căilor urinare, prezența calculilor radiopaci sau radiotransparenți a tumorilor;
- stabilirea diagnosticului în malformații congenitale, boala chistică renală.

Tipuri de examen;

- radiografia renală simplă;
- pielografie;
- urografie;
- cistografie;
- arteriografie renală;
- retropneumoperitoneu;

Componentele aparatului renal nu sunt vizibile fără substanțe de contrast.

Responsabilități:

Medicul clinician

- recomandă examenul și stabilește contraindicațiile;
- obține consimțământul;

Asistentul medical

- participă la pregătirea pacientului și a materialelor;
- însoțește pacientul la serviciul de radiologie și îl supraveghează după aceea.

Pregătirea pacientului pentru radiografia renală simplă

Materiale necesare

- cărbune mineral;
- ulei de ricin;
- materiale pentru clismă evacuatorie.

Pregătirea pacientului

- se anunță și se explică pacientului importanța examenului;
- se explică pacientului necesitatea consumării unui regim alimentar și a unor medicamente pentru combaterea gazelor:
 - 2 - 3 zile se recomandă regim alimentar fără fibre (fructe, legume, zarzavaturi) și neflatulent, fără ape gazoase;
 - în preziua examenului pacientul consumă un regim hidric (supe, limonade, ceai, apă plată);
 - în seara dinaintea examenului consumă numai ceai și pâine prăjită;
 - în dimineața examenului nu mănâncă și nu consumă lichide;
 - cu două zile înaintea examinării se administrează cărbune medicinal și triferment câte 2 tb de 3 ori pe zi;
 - în seara dinaintea examenului se administrează 2 linguri ulei de ricin (sau alt purgativ recomandat) iar dimineața se face clismă evacuatoare;
 - se recomandă pacientului să-și golească vezica.

Participarea asistentului medical la procedură

Se explică pacientului că examenul este netraumatizant. Pacientul este însoțit la serviciul de radiologie. Îngrijirea după examen nu este necesară.

Pregătirea pacientului pentru pielografie (urografie excretorie)

Este examinarea radiologică a rinichiului și pelvisului renal, ureterelor și vezicii urinare cu ajutorul substanței de contrast administrată pe cale intravenoasă.

Scop/indicații

- vizualizarea rinichilor și căilor urinare;
- pentru diagnosticarea pielonefritei și a malformațiilor congenitale ale tractului urinar;
- suspiciune de tumoră renală;
- hipertensiune arterială de cauză renovasculară.

Materiale necesare

Aceleași ca pentru radiografia renală simplă la care se adaugă:

- substanță de contrast Odiston 30%, 60% sau 75%;
- medicamente de urgență în cazul sensibilității la iod.

Pregătirea pacientului:

- se face la fel ca pentru radiografia renală simplă;
- pacientul este avertizat să reducă ingestia de lichide (pentru ca substanța de contrast să se concentreze la nivelul rinichiului);

- în dimineața examenului nu mănâncă, nu bea pentru a scădea volumul de urină;
- înainte efectuării injecției cu substanța de contrast se face clismă evacuatorie.

Participarea asistentului medical la procedură

- pacientul este condus la radiologie;
- este dezbrăcat și așezat pe masă în decubit dorsal;
- se realizează o radiografie pe gol;
- se face testarea la iod prin injecție lent iv a 1 ml substanță de contrast timp în care se observă starea pacientului pentru a depista reacția hiperergică (roșeața și edemul feței, cefalee, dispnee, grețuri și vărsături);
- dacă apar asemenea manifestări, administrarea se întrerupe și se administrează medicația de urgență;
- dacă organismul tolerează, se administrează: 20 ml Odiston 75% la adulți (sau 25 ml din soluție 60%), iar la copii, în funcție de vârstă se administrează 5 - 15 ml soluție 75%;
- Se fac radiografiile la 1', 5', 10', 15', 20', 30' urmărind progresia substanței de la nivelul rinichiului în vezica urinară. Se golește vezica și se face încă o radiografie.

Îngrijirea după procedură:

- nu sunt necesare îngrijiri speciale;
- pacientul este sfătuit să bea multe lichide.

Pregătirea pacientului pentru pielografie retrogradă

Este examinarea radiologică a sistemului colector renal (calice, pelvis, ureter) prin injecția substanței de contrast direct în uretere sub control cistoscopic.

Scop/indicații:

- examinarea radiologică a ureterelor pacienților la care urografia este contraindicată;
- suspiciune de obstrucție;
- rinichi nefuncțional.

Materiale necesare:

- aceleași ca pentru urografie;
- substanța de contrast: Odiston 30% sau iodură de Na 10%.

Pregătirea pacientului:

- se obține consimțământul;
- aceeași pentru radiografia renală simplă;

- nu mănâncă 8 ore.

Participarea asistentului medical la procedură

- pentru reducerea disconfortului se poate administra un sedativ;
- se face cistoscopie, sub controlul cistoscopului se introduc 5 - 10 ml substanță de contrast ușor încălzită pentru fiecare ureter;
- introducerea soluției se face cu presiune moderată, pacientul fiind supravegheat, se pot produce rupturi ale bazinului sau reflux pielorenal. Este transportat la radiologie cu targa;
- se efectuează radiografiile după 5 minute de la injectarea substanței de contrast;
- se încearcă recuperarea unei părți din substanța de contrast prin aspirare.

Îngrijirea după examen:

- se monitorizează semnele de sângerare sau infecție. Primele urine pot fi roz, dacă apare sângerarea sau urina conține cheaguri se anunță medicul;
- se urmărește eliminarea, se poate instala retenția;
- poate acuza o jenă ușoară în abdomenul inferior, senzație de presiune asupra vezicii, spasme ale vezicii urinare;
- medicul recomandă supozitoare antispastice sau analgezice;
- este sfătuit să consume multe lichide.

Participarea pacientului la cistouretrografie (cistografie)

Este explorarea radiologică a vezicii urinare cu substanța de contrast.

Scop/indicații:

- indentificarea etiologiei unor afecțiuni;
- infecții urinare frecvente;
- incontinența urinară;
- disurie.

Metode de examinare:

- radiografia simplă, fără substanță de contrast evidențiază calculii intravezicali; nu necesită pregătire;
- cistografia cu substanță de contrast care se poate introduce prin sondaj sau se acumulează în vezică după urografie (opacifiere descendentă);
- pneumocistografia - vezica se umple la început cu aer și apoi se injectează substanța de contrast.

Materiale necesare:

- sonda vezicală sterilă Foley sau Nelaton sterilă;

- pensa pentru clampare;
- substanța de contrast: iodura de Na 10% sau Odiston 30%;
- seringă Guyon;
- mănuși;
- acid boric soluții sterile;
- materialele se aleg în funcție de metodă.

Pregătirea pacientului:

- se anunță pacientul și se explică procedura și necesitatea examenului;
- se golește intestinul gros, se face clismă (rectul plin și gazele împiedică vizibilitatea);
- pacientul este condus la radiologie.

Participarea asistentului medical la procedură

În funcție de metodă:

- cistografia cu substanță de contrast introdusă prin sondaj DONC:
 - se face sondaj vezical, se golește vezica și se face spălătură cu acid boric;
 - cu seringă Guyon se introduc în vezică 100 - 200 ml din substanța de contrast;
 - se închide pensa;
 - pacientul este rugat să nu urineze decât după sfârșitul examenului;
- pneumocistografie:
 - se restrânge consumul de lichide 10 - 12 ore înainte;
 - se golește vezica și se spală;
 - cu seringă Guyon se introduc 100 - 150 ml aer;
 - se închide sonda;
 - prin înțeparea sondei se injectează în vezică substanța de contrast;
- opacifierea descendentă:
 - după urografie substanța de contrast se concentrează în vezică după 1 - 2 ore când se poate face radiografia.

Îngrijirea după procedură

- se recomandă consumul unei cantități mari de lichide.

Arteriografia renală

Este explorarea rinichiului prin administrarea substanței de contrast prin artera renală sau femurală.

Participarea asistentului medical la procedură

- pregătirea pacientului se face ca pentru celelalte examinări renale;

- radiografiile se fac la 2 - 3 secunde, 6 și 8 secunde de la începerea administrării substanței de contrast.

Pregătirea pacientului pentru examinarea radiologică prin pneumoperitoneu

Este examenul radiologic care evidențiază contururile rinichilor după introducerea aerului în spațiul retroperitoneal.

Participarea la examen

- aerul se introduce cu aparatul de pneumotorax;
- pacientul nu mănâncă în dimineața examenului;
- în seara precedentă se face clisma evacuatoare;
- medicul introduce în loja renală 1000 - 1200 ml gaz după care se execută radiografia;
- la locul puncției se aplică un pansament steril.

f) Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a sistemului nervos

Mielografia

Mielografia constă în explorarea radiografică a conținutului rahidian prin injectarea în spațiul subarahnoidian a unei substanțe de contrast iodate hidrosolubile.

Acest examen permite să se vizualizeze cu precizie structurile vertebrale și paravertebrale lombare (vertebre, discuri intervertebrale, ligamente musculare, măduva spinării). După introducerea scanner-ului și apoi a rezonanței magnetice, această tehnică este din ce în ce mai puțin utilizată.

Indicații și Contraindicații

Indicații:

- sindroame neurologice determinate de o compresiune medulară sau radiculară;
- tumori cerebrale sau neuromeningiene (atunci când scanner-ul și IRM sunt neconcludente).

Contraindicații:

- alergie la substanța iodată;
- hipertensiune intracraniană.

Pregătirea pacientului

- se explică pacientului procedura;
- se obține consimțământul informat;

- se face anamneza pentru a exclude un eventual istoric de alergie la iod;
- se face fundul de ochi pentru a exclude semnele de hipertensiune intracraniană;
- se planifică la radiologie;
- se cere pacientului să rămână nemâncat în dimineața examinării;
- se montează un cateter/branulă pe o venă periferică;
- se injectează substanța iodată în canalul rahidian (Omnipaque) prin puncție rahidiană efectuată lombar, direct pe masa radiologică;
- după localizarea radiosopică a segmentului considerat suspect, se efectuează radiografii din 2 planuri: anteroposterior și profil;
- pentru efectuarea în bune condiții a mielografiei se recomandă utilizarea unui aparat de radiodiagnostic prevăzut cu masă basculantă teleghidată, cu imagine amplificată prin amplificatorul de luminozitate cuplat cu un monitor TV și transmisă în cabina de comandă bine protejată contra radiațiilor X.

Rezultate

Mielografia pune în evidență:

- forma și dimensiunile canalului spinal;
- permeabilitatea acestuia, eventualele obstacole;
- forma, dimensiunile și uneori, chiar natura obstacolului;
- pacientul va rămâne la pat până ce iodul va trece în circulația sistemică (5 - 6 ore).

10.2 Rolul asistentului medical în efectuarea examenelor cu izotopi radioactivi (scintigrafie)

Este examinarea cu radionuclizi care emit radiații gamma, care se pot pune în evidență cantitativ și calitativ cu ajutorul detectoarelor.

Radionuclizii prezintă afinitate pentru anumite organe, pentru țesuturi **paciente** în care se fixează.

Scop/indicații:

- detectarea modificărilor structurale ale unor organe bazată pe existența unor diferențe de concentrație a materialului radioactiv în țesuturile normale și anormale în ariile studiate;
- vizualizarea unor organe și regiuni care nu pot fi văzute radiologic;
- depistarea tulburărilor perfuziei tisulare la nivelul organelor și țesuturilor;
- diferențierea tumorilor maligne de cele benigne;
- monitorizarea evoluției tumorilor și a răspunsurilor la tratamente (iradiere, chimioterapie).

Examenele cu izotopi se fac numai în departamentul de medicină nucleară.

Examenele se fac și ambulator.

Pacientul are nevoie de informații preprocedurale și de educație post procedurală.

Substanțele marcate cu izotopi radioactivi se administrează de către personal instruit, la serviciul de medicină nucleară.

Se folosesc:

- substanțele marcate cu izotopi recomandate pentru un anumit tip de examen;
- substanțe care limitează fixarea izotopilor în alte organe (dacă este cazul);
- materiale necesare administrării trasorilor (radionuclizilor);
- materiale de protecție specifice serviciilor de medicină nucleară.

Pregătirea pacientului:

- se explică pacientului riscurile și beneficiile;
 - Beneficii:
 - eliminarea substanței radioactive se face relativ repede prin urină și fecale;
 - technetiu, cel mai utilizat trasor, se reduce după 6 ore și dispare după 24 ore;
 - metastazele sunt depistate cu 6 - 12 luni înainte;
 - iradierea este mai mică decât în cazul examinării radiologice
 - Riscuri:
 - un pericol radioactiv există dar este minim deoarece se folosesc doze foarte mici;
 - uneori localizarea tumorilor este foarte dificilă, apar contururi neclare deoarece țesutul normal din jur absoarbe radionuclidul;
- se evaluează starea pacientului pentru a se stabili dacă:
 - se poate deplasa singur sau are nevoie de fotoliu rulant;
 - prezintă constrângeri fizice: sondă, pungi de colectare a urinei, linie venoasă, sondă nazogastrică și necesită precauții;
 - este diabetic și trebuie să ia medicamente;
 - necesită alte examene scintigrafice pentru a stabili ordinea executării (scintigrafia se face înaintea altor examene radiologice cu substanțe pe bază de iod);
 - se verifică dacă pacientul a respectat recomandările;
 - se îndepărtează obiectele metalice, bijuteriile din câmpul de examinare;
 - la femeile de vârstă fertilă se face examenul ginecologic;
 - dacă pacienta alăptează se apreciază riscurile și beneficiile. Când examenul se impune, pacienta nu va alăpta 2 - 3 zile.

Particularități pentru diferite tipuri de examen:

Scintigrafia cardiacă

Indicații:

- infarctul miocardic;
- evaluarea funcției ventriculare;
- evaluarea perfuziei miocardice.

Se folosesc technetiu 99, taliu 201 care se administrează i.v. cu 15 minute sau 4 ore înainte examenului;

Scintigrafia de perfuzie

- injectarea se face în timpul efortului a unui radiotrasor (technetiu 99 ml, taliu 201);
- înregistrarea se face câteva minute mai târziu;
- studiază funcția de pompă cardiacă și modificarea peretelui miocardic.

Scintigrama infarctului miocardic

- se realizează cu technetiu 99 m;
- localizează leziunea, dimensiunea și extinderea la 24 - 96 ore de la debut;
- pentru a facilita excreția biliară a radiotrasorului se administrează lapte după injecția cu technetiu (izonitril).

Pregătirea pacientului

- nu mănâncă cel puțin 4 ore;
- nu fumează cel puțin 4 - 6 ore;
- se întrerupe medicația (cu acordul medicului) cel puțin cu 24 ore înainte;
- este informat că testul durează în medie 30 minute;
- trebuie să consume multe lichide pentru a favoriza eliminarea traserului.

Scintigrafia cu galiu

Studiază existența unor boli inflamatorii (pneumonie, pielonefrită, TBC, tumori benigne/maligne):

- se face clismă evacuatorie;
- se injectează galiu;
- după 4 - 6 ore se scanează întreg corpul fiind așezat alternativ în decubit dorsal, ventral și lateral;
- se face reexaminare după 24, 48 și 72 de ore.

Testul durează 30 - 60 minute.

Scintigrafia hepatobiliară

Folosește ca radiotrasor technetiu 99 m administrat i.v.

Apreciază funcțiile ficatului și vezicii biliare, permite vizualizarea vezicii biliare, identifică disfuncția sfincterului Oddi.

Pentru stimularea contracției ampulei Vater se administrează i.v. morfină sulfat care reproduce simptomatologia tipică colicii biliare.

Ritmul obținerii imaginilor depinde de prezența sau absența vizualizării vezicii biliare, ductului biliar comun sau duodenului.

Scintigrafia hepatosplenică

Dă relații cu privire la poziție, formă și dimensiunile normale.

Poate detecta tumori metastaze hepatice și splenice, traumatisme hepatice sau splenice, ciroza hepatică.

Procedura constă în administrarea i.v. a unui radiotrasor (albumina coloidală marcată cu sulfură de tehnetiu). Cea mai mare parte de radio nuclid se concentrează în ficat.

Nu necesită pregătire preprocedurală și îngrijire după examen.

Scintigrafia cu octreotid

Se realizează pentru identificarea și localizarea tumorilor/metastazelor neuroendocrine, monitorizarea tumorilor neuroendocrine.

Folosește octreotrid (un analog de somatostatina, marcat cu I^{123} sau Iridiu¹¹¹).

Medicul stabilește dacă e cazul să se întrerupă tratamentul cu cel puțin 2 săptămâni înaintea examinării.

Participarea asistentului medical la procedură

- timp de 3 zile se administrează pacientului câte 5 picături Lugol pentru a preveni captarea nuclidului de către tiroidă;
- se administrează radionuclidul i.v.;
- după o oră se scanează întreg corpul cu detectorul de raze. Pacientul se așază succesiv în decubit dorsal, lateral, ventral și se obțin filme;
- după 2 ore se dă un prânz gras, pentru a facilita excreția biliară;
- după 4 ore se administrează un purgativ;
- se repetă scanarea la 2, 4, 24, 48 de ore după injectare.

Scintigrafia osoasă

- evidențiază prezența neoplasmelor sau metastazelor osoase, fracturilor, bolii artrozice, poliartritei reumatoide, osteomielitei, necrozei osoase, bolii Paget. Permite diagnosticarea și evaluarea extensiei fracturilor, neoplasmelor și metastazelor osoase;

- se folosește technetium 99, care se administrează i.v. cu 1 - 3 ore înainte de înregistrare;

- pacientul va fi culcat în decubit dorsal și scanat;
- se sfătuiește pacientul ca între injectare și examinare să bea cel puțin 2 litri de apă pentru eliminarea traserului
- scanarea durează 30 - 60 minute.

Scintigrafia paratiroidiană

Evidențiază adenoame, cancere, hiperplazia de paratiroidă.

Folosește 2 metode scintigrafice administrate cu technetium 99m și iod 131 și cea de-a doua numai cu technetium.

Înregistrarea imaginilor se face după 15 minute și respectiv 3 ore de la injectare.

Nu se administrează substanțe de contrast care conțin iod pentru că modifică rezultatele.

Scintigrafia pulmonară de perfuzie/ventilație

Se obține consimțământul scris al pacientului.

În **scintigrafia de perfuzie** se administrează i.v. albumină, marcată cu radiotrasor. Pacientul este așezat pe rând în decubit dorsal, lateral și ventral timp în care detectorul de raze înregistrează pe filme radiologice.

Scintigrafia de ventilație folosește Xenon 133 sau Kripton 81m care se inhalează.

Se îndepărtează toate bijuteriile sau obiectele metalice din jurul toracelui.

Scintigrafia renală

Evaluează structura și funcția renală, detectează malformații congenitale, tulburări de circulație renală, tumori renale.

Tipuri de scintigrafii renale:

- scintigrafia de perfuzie;
- scintigrafia structurală;
- renogramă (studiază captarea și excreția unor substanțe cu care apreciază răspunsul tensiunii arteriale la tratament);

Radiotrasorul se injectează i.v.

Se folosește technetium 99m.

Înainte testului pacientul trebuie să bea cel puțin 2 pahare de apă și să urineze.

Durata testelor variază între 1 - 4 ore.

După test pacientul trebuie să bea multe lichide pentru eliminarea substanței radioactive.

Testul este slab iradiant, nedureros.

Scintigrafia tiroidiană

Evidențiază: adenomul, cancerul, tiroidita, boala Graves, hiper și hipo tiroidia.
Se folosește Technetium 99m.

La pacienții cunoscuți cu cancer de tiroidă la care s-a aplicat tratament, examenul se face anual cu iod 123 pentru a identifica eventualele metastaze.

Cu câteva săptămâni înainte pacientul nu face explorări cu substanțe iodate, nu consumă alimente care conțin iod.

Cu avizul medicului pacientul întrerupe unele tratamente cu antitusive, polivitamine, antitiroidiene care pot influența funcția tiroidiană.

Scintigrafia mamară

Se folosește atunci când mamografia nu este concludentă și pentru stadializarea cancerului.

Radiotrasorul (technetiu 99m) are afinitate pentru ganglionii axilari, metastazali.

- injectarea substanței se face în sânul controlateral sânelui suspect;
- înregistrarea se face după 10 minute de la injectare;
- nu se efectuează procedura înaintea menstruelor deoarece se produce o hiperplazie benignă și crește captarea;
- pentru a facilita excreția urinară este necesară creșterea consumului de lichide

Este recomandat ca persoanele care au efectuat examene cu izotopi:

- Să nu vină în contact cu copiii 24 ore;
- Să nu consume o cantitate mare de apă;
- După folosirea wc-ului să tragă apa de 2 - 3 ori.

10.3 Participarea asistentului medical la examenul cu ultrasunete (echografice)

Ultrasonografia este examinarea neinvazivă pentru vizualizarea structurilor din țesuturile moi ale corpului, prin înregistrarea reflectării undelor sonore îndreptate către țesuturi.

Scop/indicații:

- vizualizarea în timp real a organelor abdominale (aorta abdominală, ficat, vezică și canalele biliare, pancreasul, rinichi, ureterele, vezica urinară);
- evaluarea motilității unor organe, a formei, dimensiunilor, poziției;
- evaluarea unor structuri slab vizualizate radiologic sau inaccesibile;
- stabilirea diagnosticului de sarcină, urmărirea ritmului de creștere a sarcinii, sarcini multiple, malformații fetale.

Materiale necesare:

- gel pentru realizarea contactului cu tegumentul;

- prosop textil sau de hârtie pentru îndepărtarea gelului.

Pregătirea pacientului:

- se prezintă pacientului avantajele și dezavantajele.

Avantaje:

- nu prezintă risc de radiații;
- pregătirea este minimă;
- nu necesită substanțe de contrast;
- nu influențează fătul, se poate repeta fără risc;
- nu necesită spitalizare, se poate efectua ambulatoriu.

Dezavantaje:

- nu pot fi examinate structurile pline cu aer (plămân, intestin);
- la pacienții obezi undele ultrasonore sunt atenuate.
- se explică tehnica procedurii, modul de colaborare;
- se culeg informații despre eventualele alergii la latex;
- se iau măsuri pentru îndepărtarea gazelor dacă se interpune în față fluxului undelor;
- se inspectează zona pentru a nu exista leziuni (gelul se aplică pe pielea integră)
- se iau măsuri pentru asigurarea imobilității copiilor;
- unele examene necesită post alimentar și întreruperea fumatului;
- examenele radioscopice cu bariu se fac înaintea ecografiei.

Participarea asistentului medical la procedură

- se verifică dacă pacientul a respectat recomandările;
- se așază în poziție adecvată examenului;
- se asigură contactul permanent între transductor și tegument.

Ecografia transesofagiană

Examen endoscopic și ultrasonor pentru vizualizarea cordului din poziția retrocardiacă eliminând interferențele cu alte structuri: țesut subcutanat, oasele toracelui, plămâni.

Medicul plasează transconductorul ecografic în esofag cu ajutorul endoscopului. Pacientul nu trebuie să mănânce cel puțin 8 ore.

Participarea asistentului medical la procedură

- se montează un cateter intravenos;
- se sedează pacientul;
- se aplică electrozi pentru ECG, se monitorizează cordul;
- se monitorizează TA prin aplicarea unei manșete a tensiometrului;
- se montează un pulsoximetru;

- se așază pacientul în decubit lateral stâng;
 - se anesteziază faringele și se introduce endoscopul prin cavitatea bucală până la esofag;
 - se face examinarea;
 - se monitorizează atent pacientul încă o oră;
- Ecografia transesofagiană poate vizualiza: infarctul miocardic, cardiomiopatia, defecte septale.

Echografia transtoracică

Permite vizualizarea și aprecierea funcțiilor cordului.

Participarea asistentului medical la procedură

- pacientul este așezat în decubit dorsal;
- se aplică pe torace un gel care să faciliteze transmiterea ultrasunetelor;
- se examinează cordul;
- se îndepărtează gelul.

Nu necesită îngrijire după procedură.

Echografia abdominală

Permite vizualizarea aortei abdominale ficatul, vezicii și căilor biliare, pancreasului, rinichilor, ureterelor și vezicii urinare.

Nu necesită substanță de contrast, procedura este utilă pentru femeile gravide, pacienți alergici sau cu insuficiență renală.

Pacientul nu mănâncă înaintea testului.

Poziția pacientului este în funcție de organul vizat, de obicei decubit dorsal.

Prezența gazelor și braiului în abdomen distorsionează imaginea.

Echografie Doppler arterio-venoasă

Evaluează permeabilitatea vaselor de sânge, direcția și viteza fluxului sangvin, ultrasunetele fiind reflectate de eritrocite.

Participarea asistentului medical la procedură

- se descoperă membrele de investigat și se aplică gelul conductor;
 - fluxul venos poate fi reprodus ca un sunet șuierător (dacă vena este trombozată nu se percepe nici un zgomot);
 - zonele de ocluzie și gradul de obstrucție sunt identificate prin scanare Duplex;
- Pentru examenul arterelor se poate opri circulația venoasă prin aplicarea manșetelor de tensiometru la coapsă, gambă, și gleznă;
- transductorul se plasează imediat sub manșeta umflată (presiunea fiind la un nivel superior TA sistolice înregistrate în extremitatea normală);

- se eliberează lent presiunea din manșetă și se notează valoarea cea mai mare a TA la care apare aspectul caracteristic de semnal Doppler șuierător;
- procedura se repetă pentru fiecare nivel.

Examenul ecografic duplex al arterelor carotide

Vizualizează arterele carotide, măsoară amplitudinea pulsului carotidian, apreciază viteza și direcția fluxului sanguin.

Participarea asistentului medical la procedură

- pacientul este așezat în decubit dorsal cu capul fixat pentru a împiedica mișcarea laterală;

- se aplică gelul și se face examinarea;
- testul evidențiază ocluzia sau stenoza arterei carotide.

Este indicat ca atunci când:

- există semne neurologice (tulburări acute de vorbire, de vedere, semi-areză, paretezii, atacuri ischemice tranzitorii);
- pacientul acuză cefalee;
- se percep sufluri pe artera carotidă.

Echografia pelvină

Dă relații asupra prezenței și evoluției sarcinii și asupra patologiei aparatului genital la femei.

Se poate realiza pe două căi:

- abdominală;
- vaginală.

Echografia în obstetrică

Dă relații asupra existenței sarcinii, locului de nidații (cavitatea uterină sau în afara acesteia), inserției placentare (placenta praevia, sarcina unică sau multiplă, prezentație, vârsta sarcinii, asupra dezvoltării în raport cu vârsta sarcinii, feți macrozomi sau retard de creștere intrauterină).

Testul este inofensiv pentru făt.

În primul trimestru, echografia se realizează pe cale transvaginală, în trimestrul 2 și 3 se preferă calea abdominală.

Pacienta se așază în decubit dorsal.

Calea abdominală necesită uneori vezică plină pentru a se putea diferenția de sacul gestațional.

Dacă vezica este goală cu o oră înaintea examenului se oferă pacientei 3 pahare mari de apă și este rugată să nu micționeze până la terminarea examenului.

În trimestru 2 și 3 de sarcină prezența scheletului fetal permite biometria și depistarea unor eventuale anomalii.

Efectuarea examenului presupune aplicarea gelului pe zona abdominală.

Calea vaginală nu necesită pregătire, vezica poate fi goală.

Sonda vaginală este prevăzută cu un capișon care conține un gel apos, fără să se întrepună aer între extremitatea sondei și capișon.

Metoda se preferă în cazul persoanelor obeze, cu multiple cicatrici abdominale.

Echografia pelvină în ginecologie

Se efectuează de regulă pe cale transvaginală.

Permite vizualizarea uterului și a ovarelor (formă, structură, poziție).

Trompele nu sunt vizibile decât în cazuri patologice.

Este utilă pentru diagnosticarea fibromului uterin, polipilor, chisturilor de ovar, evidențierea abdomenului îngroșat, identificarea cancerelor.

Echografia de prostată și rect la bărbați

Permite evaluarea prostatei, veziculelor seminale, rectului și țesutului perirectal.

Participarea asistentului medical la procedură

- se face o clismă evacuatorie cu aproximativ o oră înainte, prezența materiilor fecale poate altera vizualizarea;

- pacientul este așezat în decubit lateral stâng sau decubit dorsal;

- pentru examinarea endorectală aparatul este plasat într-un sac de latex lubrifiat.

Explorarea poate vizualiza:

- hipertrofia benignă de prostată, cancerul de prostată sau rect, prostatita, tumoare de vezicule seminale.

Echografia scrotală

Poate vizualiza tumori testiculare benigne sau maligne, orhita, hidrocelul, varicocelul, epididimul, hernia scrotală, criptorhidia, infarctul testicular, torsiunea testiculară.

Se poate folosi pentru ghidarea acului de biopsie în cazul unei suspiciuni de cancer de testicul.

Testul este netraumatizant, nu necesită pregătire specială, se poate face în orice moment al zilei, durează aproximativ 20 minute.

Echografia tiroidiană

Diferențiază chisturi de noduli tiroidieni, monitorizează răspunsul la tratament, poate fi folosită și la gravide.

Pacientul este așezat în decubit dorsal cu capul în hiperextensie.

Nu necesită pregătire specială.

Echografia ochiului

Permite examinarea părților exterioare atunci când mediile transparente sunt opace și este utilă în urmărirea dezlipirii de retină.

Echografia mamară

- examen fără risc permite studierea structurilor sânelui, decelează formațiuni tumorale cu diametrul mai mare de 1 cm.

Face diferențierea între formațiuni chistice și tumorale (tumori solide sau lichide), oferă criterii semiologice pentru malignitate sau benignitate, permite ghidarea puncției citologice.

CAPITOLUL 11

PARTICIPAREA ASISTENTULUI MEDICAL LA EXAMENE ENDOSCOPICE

11.1 Aspecte generale

Examenle endoscopice reprezintă vizualizarea și examinarea directă a organelor sau cavităților cu ajutorul endoscoapelor - aparate cu fibre optice și un sistem de lentile atașate unui tub flexibil sau rigid.

Endoscoopiile sunt de competența medicului.

Scop/indicații

- examinarea cavităților și organelor pentru stabilirea diagnosticului;
- efectuarea unor manevre/intervenții chirurgicale;
- recoltarea unor fragmente de țesut în vederea biopsiei;

Tipuri de examene:

- artroscopia;
- bronhofibroscopia;
- cistoscopia;
- colposcopia;
- colonoscopia;
- esofagogastroduodenoscopia;
- histeroscopia;
- laparoscopia;
- mediastinoscopia;
- rectosigmoidoscopia;
- toracoscopia.

Responsabilități:

Medicul:

- stabilește indicațiile;
- identifică eventuale contraindicații;
- explică pacientului derularea examinării;
- obține consimțământul informat;
- efectuează examinarea.

Asistentul medical:

- pregătește materialele pentru examen;
- participă la pregătirea pacientului;
- însoțește pacientul la laboratorul de endoscopie;
- asigură poziția pacientului în timpul examenului;
- supraveghează starea pacientului și informează medicul cu privire la modificările observate;
 - preia produsele recoltate (dacă este cazul) le etichetează și le înaintează laboratorului;
 - îngrijește și supraveghează pacientul după examen.

Observații

În funcție de organizarea serviciului unele sarcini sunt îndeplinite de asistentul din secția cu paturi, altele de cel care lucrează la laboratorul de endoscopie.

11.2 Participarea asistentului medical la efectuarea esofagogastroduodenoscopiei

Esofagogastroduodenoscopia este examinarea endoscopică a porțiunii superioare a tubului digestiv (esofag, stomac, duoden).

Poate fi examinată numai o porțiune (esofagoscopie, gastroscopie, duodenoscopie) sau toate cele 3 segmente.

Scop/indicații:

- stabilirea diagnosticului în tumori benigne sau maligne, hernia hiatală, esofagita, gastrită, duodenită, varice esofagiene;
- diagnosticarea infecției cu helicobacter pylori;
- biopsia formațiunilor suspecte;
- evaluarea după digestia de substanțe corozive;
- identificarea sursei de sângerare;
- intervenția chirurgicală cu ajutorul laserului.

Materiale necesare

- fibroscop lung flexibil prevăzut cu 3 canale (un canal pentru vizualizare, unul pentru insuflare de aer, și aspirare de lichid, și al treilea pentru introducerea diverselor anexe sau instrumente);

- anexele fibroscopului;
- recipiente pentru recoltări;
- flacoane cu soluție conservantă dacă se face biopsie;
- medicamente pentru anestezie și pentru combaterea accidentelor conform recomandării medicului: xilocaina spray, stomacaina spray, novocaina 1%, xilina pentru badijonare locală;

- material de protecție: măști, ochelari, șorturi impermeabile;
- comprese sterile;
- mănuși sterile;
- tăviță renală.

Pregătirea pacientului

- începe din momentul anunțării necesității examenului;
- se încurajează pacientul, se lămuresc unele temeri;
- se explică modul de derulare a procedurii și de cooperare;
- dacă se recoltează pentru biopsie este necesar un bilanț al hemostazei;
- medicul trebuie să se asigure că pacientul nu ia anticoagulante sau antiagregante;
- se obține consimțământul;
- pacientul este anunțat că în seara dinainte și în dimineața examenului să nu mănânce;
- dacă funcția evacuatorie a stomacului este încetinită, în seara premergătoare examenului se face o spălătură gastrică;
- se administrează medicație preprocedurală la pacientul anxios (seara și dimineața) conform indicației medicului.

Participarea asistentului medical la procedură

- examinarea se face în laboratorul de endoscopie;
- pacientul este așezat pe masă în decubit lateral stâng;
- se servesc medicului materiale necesare pentru anestezie;
- se introduce fibroscopul încet până în stomac;
- pentru vizualizarea cavităților digestive se insuflă aer;
- se explorează fiecare segment;
- la sfârșitul procedurii se aspiră excesul de aer și secrețiile gastrointestinale;
- produsele recoltate se pregătesc pentru laborator.

Îngrijirea pacientului după procedură

- pacientul rămâne sub supraveghere la laboratorul de endoscopie 30 minute;
- nu mănâncă, nu bea 2 ore până la restabilirea reflexului de deglutiție;
- este posibil să acuze ușoară disfagie și disfonie;
- este informat că manifestările dispar, se recomandă gargară și inhalații cu mentol;
- senzația de balonare este normală după esofagogastroduodenoscopie. Dacă nu dispare, pacientul nu elimină mucusul și aerul, acuză dureri se anunță medicul care poate să recomande aspirație cu sonda gastrică;
- se supraveghează scaunul;
- se măsoară temperatura;
- se observă respirația;
- dacă apar sângerare, febră sau dureri abdominale se anunță medicul.

11.3 Participarea asistentului medical la efectuarea colonoscopiei

Colonoscopia este examenul vizual direct al colonului cu ajutorul unui coloscop flexibil, lung de 135 - 185 cm care permite observarea/vizualizarea colonului sigmoid, descendent, transvers și ascendent până la cec.

Scop/indicații:

- stabilirea diagnosticului în suspiciune de cancer de colon, polipi colonici, hemoroizi;
- boli intestinale inflamatorii;
- rectoragii;
- excizia polipilor colonici;
- obținerea biopsiilor tisulare.

Materiale necesare:

- materiale de protecție: aleză, mușama, mănuși de unică folosință;
- materiale pentru colonoscopie:
 - colonoscopul cu anexe în funcție de scopul examenului;
 - pensa pentru biopsie;
 - eprubete, recipiente cu soluții conservatoare pentru materialul recoltat;
 - materiale pentru anestezie sau medicamente pentru reducerea sensibilității și anxietății;
 - vaselină sterilă pentru lubrifiere;
- materiale pentru asepsie și antisepsie:
 - soluții dezinfectate cerute de medic;
 - câmpuri sterile prevăzute cu deschidere centrală;
 - comprese sterile.

Pregătirea pacientului

- se explică pacientului necesitatea examenului și modul de colaborare;
- este informat asupra senzațiilor neplăcute (durere, presiune) pe care le poate avea la introducerea și înaintea colonoscopului;
- dacă examenul este însoțit de intervenție chirurgicală (biopsie, rezecție de polipi) se face un bilanț al hemostazei;
- rezultatul examenului depinde în mare măsură de pregătirea/curățirea colonului care se realizează prin:
 - regim alimentar fără reziduuri 3 zile înainte de examen: se evită legumele (conțin fibre și cresc deșeurile fecale), fructele crude sau uscate, cerealele, brânza fermentată, sosurile;
 - regim alimentar recomandat: produse lactate, carne albă (pește, pasăre fără sos, făinoase, pâine veche, biscuiți, produse dulci și produse grase);
 - se administrează purgativ - FORTRANS - care se prezintă sub formă de pudră solubilă (4 plicuri care se dizolvă în 4 litri de apă). Soluția este ingerată în priză unică, 4 litri cu o seară înainte în 4 ore, sau fracționat 2 litri seara și 2 litri dimineața. Se recomandă ca ultimul pahar să fie băut cu 3 - 4 ore înainte de examen.
 - Pacientul este atenționat că soluția are un gust foarte dulce, poate produce grețuri și vărsături.
 - cu o seară înainte pacientul poate servi o masă foarte ușoară - să nu mănânce cel puțin 4 ore înainte de examinare;
 - este atenționat să nu ia fier sau cărbune timp de 8 zile înainte de examinare;
 - după ce pacientul este informat asupra riscurilor se obține acordul scris;
 - dacă examinarea este asociată cu intervenția chirurgicală se consultă un anestezist, se montează o linie venoasă;
 - se îndepărtează proteza dentară dacă se face anestezie generală;
 - examinarea nu se face, nefiind concludentă, dacă pacientul a făcut un examen cu sulfat de bariu în ultimele 48 ore.

Participarea asistentului medical la procedură

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea medicală;
- se verifică dacă pacientul a respectat indicațiile privind curățirea colonului;
- se așază pacientul în decubit lateral stâng cu genunchii flectați;
- se acoperă zona ano-perineală cu un câmp steril prevăzut cu deschidere centrală;
- se lubrifiază vârful tubului cu vaselină sterilă și se introduce încet prin anus cu mișcări ușoare de rotație;

- tubul colonoscopului este introdus încet sub controlul monitorului de care este legat;
- pentru destinderea pereților colonului în vederea examinării se introduce aer;
- în timpul examinării asistenta liniștește pacientul, îi recomandă să se relaxeze și să colaboreze;
- urmărește funcțiile vitale;
- schimbă poziția pacientului dacă medicul solicită;
- servește medicului piesele anexe în funcție de scopul și indicația examenului;
- primește materialele extrase și le pregătește pentru expedierea la examene de laborator.

Îngrijirea pacientului după colonoscopie

- dacă s-a făcut anestezie generală, pacientul rămâne în sală până la trezire;
- se supraveghează pulsul, TA, T^o, dureri abdominale;
- se hidratează pacientul dacă acuză slăbiciune;
- pot apărea: dureri abdominale, febră, frisoane, scaun cu sânge, situații în care este necesară continuarea spitalizării;
- senzația de balonare determinată de introducerea aerului dispare treptat.

11.4 Participarea asistentului medical la efectuarea rectosigmoidoscopiei

Rectosigmoidoscopia este endoscopia porțiunii inferioare a intestinului gros.

Scop/indicații:

- vizualizarea de hemoroizii, polipi intestinali, colită ulceroasă, boala Crohn, sindromul colonului iritabil;
- recoltarea unor fragmente pentru biopsii.

Materiale necesare

- rectosigmoidoscopul;
- vaselină sterilă;
- tampoane de vată;
- mănuși sterile;
- câmp steril cu orificiu central;
- soluție saturată de MgSO₄;
- mediu de cultură pentru examene bacteriologice;
- pensă pentru biopsie;
- pensă anatomică;
- flacon cu formol pentru fragmentul de biopsie.

Pregătirea pacientului

- pacientul consumă un regim alimentar fără reziduuri: se evită legumele (conțin fibre și cresc deșeurile fecale), fructele crude sau uscate, cerealele, brânza fermentată, sosuri;

- se face clisma evacuatorie înaltă;
- cu 2 - 3 ore înaintea examenului se face o nouă clismă înaltă sau prin sifonaj pentru a îndepărta complet resturile de materii fecale și exudatele patologice;

Participarea asistentului medical la procedură

- se dezbracă regiunea inferioară a corpului;
- se așază pacientul în poziție genupectorală cu ușoară lordoză a regiunii lombare;
- se acoperă pacientul cu un câmp steril cu deschidere centrală în zona anusului;
- se unge tubul rectoscopului cu vaselină;
- se oferă medicului mănuși sterile pentru a efectua un tuseu rectal, apoi se oferă alte mănuși sterile pentru a manevra rectoscopul;
- medicul introduce rectoscopul după ce a fost lubrifiat;
- se insuflă aer dacă medicul solicită;
- se pregătesc tamponi cu sulfat de magneziu și se oferă medicului și dacă le solicită în vederea combaterii spasmelor din zonele examinate;
- dacă este nevoie, resturile de materii fecale sunt îndepărtate cu tamponi uscate;
- se preiau produsele recoltate și se pregătesc pentru a fi trimise la laborator.

Îngrijirea pacientului după procedură

- se face toaleta regiunii anale;
- se îndepărtează mucozitățile și resturile de substanță lubrifiantă;
- dacă s-a efectuat biopsie, este posibil să se observe o ușoară sângerare;
- se anunță medicul în caz de sângerare, febră sau durere mare.

11.5 Participarea asistentului medical la bronhoscopie

Procedura este descrisă la capitolul 12 (12.2 Bronhofibroscopie).

11.6 Participarea asistentului medical la efectuarea pleuroscopiei (toracoscopie)

Pleuroscopia/toracoscopia este examinarea endoscopică a cavității pleurale, a suprafeței plămânului, după constituirea pneumotoraxului artificial (insuflarea aerului în cavitatea pleurală).

Scop/indicații:

- vizualizarea directă a pleurei parietale și viscerale, plămânilor și mediastinului;

- drenarea revărsatelor pleurale, obținerea de fragmente tisulare;
- diagnosticarea neoplasmului pulmonar/pleural, metastazelor pulmonare, infecțiilor pleuropulmonare.

Materiale necesare:

- pleuroscop (toracoscop);
- aparat pentru introducerea aerului;
- câmpuri sterile, comprese sterile;
- mănuși sterile;
- ace și seringi pentru anestezie, soluție anestezică;
- material de dezinfectie: soluție dezinfectantă, tampoane;
- trusă antișoc (pentru prevenirea accidentelor);
- flacoane eprubete pentru produse recoltate (biopsie, lichid).

Pregătirea pacientului

- se explică pacientului derularea procedurii pentru reducerea temerilor legate de examinare;
- pacientul va fi sedat în preziua și ziua examinării;
- se explică necesitatea și modul de colaborare;
- se obține consimțământul;
- pacientul este informat că se vor parcurge 2 etape: constituirea pneumotoraxului și examinarea propriu-zisă;
- nu mănâncă cel puțin 8 ore înainte;
- cu o oră înainte de instituirea pneumotoraxului la indicația medicului și în funcție de starea pacientului se administrează un tranchilizant (meprobamat, medazepam, diazepam).

Participarea asistentului medical la procedură - pneumotorax

- pacientul este culcat pe canapea în decubit lateral pe partea sănătoasă;
- brațul de deasupra este ridicat deasupra capului, flectat așa încât palma să atingă urechea;
- se dezinfectează regiunea indicată, se oferă medicului materiale pentru realizarea anesteziei;
- se face puncția și se adaptează aparatul pentru pneumotorax cu ajutorul căruia se introduc 300 - 400 ml aer în cavitatea pleurală;
- se urmărește permanent starea pacientului;
- pacientul este așezat în decubit dorsal;
- după 10 - 15 minute este ajutat să se ridice în poziție șezând;
- se supraveghează respirația care trebuie să fie ritmică și liniștită;

- se anunță medicul dacă: respirația devine greoaie, pacientul acuză durere, se cianuzează, TA scade, pulsul este accelerat filiform (pericol de șoc pleural);
- pacientul poate acuza o jenă discretă pe partea unde s-a creat pneumotoraxul;
- dacă nu apar incidente la recomandarea medicului se poate face un control radiologic.

Participarea asistentului medical la procedură - pleuroscopie

- pacientul este condus la sala de operație;
- este așezat în poziție semișezând sprijinit pe partea sănătoasă;
- brațul de partea examinată va fi ridicat, palma este așezată pe ceafă;
- poziția este fixată de asistenta care sprijină brațul și supraveghează permanent pacientul;
- toracoscopul este introdus printr-un trocar de către medic, asistenta servește materialele solicitate;
- medicul efectuează examinarea și eventual recoltează lichid sau fragmente pentru biopsie;
- se scoate trocarul și se reexpansionează plămânul;
- materialele recoltate se etichetează și se trimit la laborator;
- la nivelul plăgii se aplică fire sau agrafe și un pansament steril;
- peste pansament, la recomandarea medicului se pot aplica la nivelul toracelui fâșii de tifon, circular.

Îngrijirea pacientului după procedură

- se efectuează radiografie pulmonară de control;
- se monitorizează pacientul: pot apărea accese de tuse, hematom al peretelui toracic;
- la recomandarea medicului se administrează analgezice, sedativ, calmante ale tusei.

11.7 Participarea asistentului medical la efectuarea cistoscopiei

Cistoscopia este examinarea endoscopică a cavității vezicii urinare, uretrei, și ureterelor.

Scop/indicații:

- inspectarea și biopsierea prostatei;
- colectarea probelor de urină direct din ureter;
- identificarea sursei de hematurie;
- plasarea cateterelor ureterale în pielografia retrogradă;
- realizarea unor intervenții chirurgicale (rezecția unor tumori, rezecția prostatei hipertrofiate).

Materiale necesare:

- cistoscopul cu anexe în funcție de scop și indicație;
- câmpuri sterile, mănuși sterile, halat, mască;
- seringă Guyon cu olivă, sterilă;
- soluție pentru anestezie - novocaină 0.5% 40 - 50 ml;
- seringă de 20 ml sterilă;
- pense sterile;
- două sonde uretrale radiopace lungi de 60 - 70 cm;
- sonde uretrovezicale sterile;
- soluții dezinfectante;
- eprubete pentru colectarea urinei;
- două tăvițe renale.

Pregătirea pacientului

- se explică pacientului necesitatea examinării;
- se obține consimțământul;
- în unele cazuri medicul recomandă antibiotice cu o zi înainte și 3 zile după procedură;
- cu 30 minute înainte se administrează un sedativ pentru reducerea anxietății
- dacă se face anestezie generală, nu bea, nu mănâncă 12 ore;
- este anunțat să nu mănânce/bea 500 ml înainte de examen pentru a asigura fluxul urinar;
- este invitat să își golească vezica;
- este așezat pe masă în poziție ginecologică;
- se efectuează toaleta organelor genitale și perineului cu apă și săpun;
- dacă medicul recomandă se face clismă evacuatoare;
- este atenționat că la trecerea cistoscopului are senzația de micțiune.

Participarea asistentului medical la efectuarea procedurii

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea medicală;
- se verifică dacă pacientul a respectat recomandările;
- se așază pacientul pe masa de examinare;
- se face dezinfecția meatului urinar;
- medicul face anestezia locală: la femei se face anestezie locală, la bărbați având în vedere lungimea și traseul uretrei se face rahianestezie, anestezie generală sau intravenoasă;
- se verifică funcționalitatea sistemului;
- se lubrifiază tubul cistoscopului cu vaselină sterilă;

- se face o spălătură vezicală cu soluție cu acid boric 3% până când lichidul eliminat este curat;
- se umple vezica cu 150 ml apă sterilă sau cu o soluție slab dezinfectată la bărbați, 250 ml la femei;
- se înlocuiește canula cu sistemul optic, se racordează sistemul de iluminat;
- se oferă medicului anexele cistoscopului în funcție de scop;
- se oferă eprubete pentru produsele recoltate;
- în timpul examinării asistenta urmărește starea pacientului și raportează medicului dacă constată modificări ale funcțiilor vitale.

Îngrijirea pacientului după cistoscopie

- pacientul este transportat la salon în funcție de starea generală și de anestezia practică (cu fotoliu rulant, cu targa);
 - poziția în pat este în funcție de anestezie;
 - se monitorizează semnele vitale timp de 24 ore;
 - se observă semne de hemoragie;
 - la recomandarea medicului se pot face spălături post procedurale cu soluții izotone recomandate;
 - se continuă dacă este cazul administrarea de antibiotice;
 - pacientul va fi informat că pot apărea: accese febrile trecătoare, frisoane, dureri lombare.
- La recomandarea medicului se administrează antispastice, analgezice;
- este posibilă retenția de urină;
 - se recomandă creșterea consumului de lichide;
 - dacă pacientul prezintă dureri de spate sau arsură la micțiune, acestea sunt pasagere și se calmează după administrarea de analgezice;
 - se recomandă pacientului să stea în repaus deoarece pot apărea amețeli.

Observații

- la femei cistoscopia se poate face și ambulator;
- la sfârșitul examinării pacienta va fi instruită să se autoobserve: urina poate fi roz, dar dacă este roșie sau conține cheaguri se anunță medicul.

11.8 Participarea asistentului medical la efectuarea artroscopiei

Artroscopia este metoda endoscopică prin care se poate vizualiza direct interiorul cavității articulare.

Scop/indicații:

- efectuarea unor proceduri chirurgicale: eliminare de menisc sau pintenii osoși, reparare de ligamente, biopsie;

- stabilirea diagnosticului în poliartrita reumatoidă boală artrozică, afecțiuni ale meniscului, chisturi, sinovită.

Materiale necesare:

- artroscop cu anexe;
- material pentru anestezie locală;
- trusă chirurgicală;
- manual pentru sutură;
- material pentru dezinfectie;
- câmp steril cu deschidere centrală;
- mănuși sterile;
- tavă sau măsuță pentru materiale.

Pregătirea pacientului:

- se explică pacientului necesitatea procedurii;
- se obține consimțământul;
- se anunță pacientul să nu mănânce noaptea dinaintea examinării;
- se informează pacientul că procedura durează 15 - 30 minute;
- se explică pacientului că se va face anestezie, disconfortul fiind minim;
- se alege poziția în funcție de articulația la care se intervine (cea mai afectată articulație este cea a genunchiului).

Participarea asistentului medical la efectuarea procedurii

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea medicală;
- se verifică dacă pacientul a respectat recomandările;
- se asigură poziția cerută de medic;
- se depilează locul dacă este cazul, se face dezinfectie;
- se servește medicului materialul pentru anestezie;
- se acoperă zona cu un câmp steril;
- medicul realizează o mică incizie prin care se introduce artroscopul în spațiul articular imaginile fiind urmărite pe monitor;
- asistentul medical supraveghează starea pacientului și raportează medicului orice manifestare
- servește medicului materialele solicitate;
- la sfârșitul intervenției, după scoaterea artroscopului, medicul aplică fire de sutură pe locul inciziei;
- zona este acoperită cu un pansament steril/compresiv.

Îngrijirea pacientului după artroscopie

- se monitorizează funcțiile vitale și se observă semne de infecție (febră, tumefacție, durere intensă, eritemul, scurgerea în continuare a lichidului prin incizie);

- pacientul este informat că articulația va fi dureroasă câteva zile, poate apărea tumefacția și se vor lua următoarele măsuri:

- piciorul va fi poziționat mai sus;
 - să se evite flectarea genunchiului;
 - să aplică gheață, comprese reci pentru reducerea edemului;
 - să folosească mijloace de sprijin (baston, cârje) când se deplasează;
 - se anunță medicul dacă durerea este intensă, articulația se înroșește, tumefacția este accentuată, sau apare febră.
- firele se scot după 7 - 10 zile;

11.9 Participarea asistentului medical la efectuarea laparoscopiei

Laparoscopia sau celioscopia reprezintă explorarea cavității peritoneale cu ajutorul unui laparoscop introdus prin peretele abdominal, printr-un trocar.

Scop/indicații:

- examinarea directă a suprafeței ficatului, splinei, colecistului, căilor biliare extrahepatice, tubului digestiv, organelor genitale și pereților abdominali;
- efectuarea unor intervenții cu minim disconfort post operator.

Materiale necesare:

- câmpuri și mănuși sterile;
- medicamente sedative: fenobarbital, meprobamat, atropină; seringi, ace pentru administrare;
- materiale de dezinfecție: tinctură de iod și tampoane;
- bisturiu, pense hemostatice;
- laparoscop;
- antibiotice, ser fiziologic;
- tăviță renală;
- aparat pentru pneumoperitoneu;
- materiale pentru anestezic.

Pregătirea pacientului

- se anunță pacientul, se explică modul de desfășurare a examenului;
- pacientul este sfătuit ca în ziua dinaintea examenului să consume regim hidric;
- seara și dimineața se face clismă evacuatorie;
- cu 30 minute înainte de examen se administrează fenobarbital o fiolă sau 400 mg meprobamat și 0.5 mg atropină;

- se îndepărtează pilozitatea abdominală;
- se transportă pacientul în sala de examen.

Participarea asistentului medical la procedură

- pacientul este așezat în decubit dorsal;
 - se fixează pe masă;
 - medicul realizează anestezie peridurală sau generală;
 - se efectuează pneumoperitoneul prin introducerea a 3 - 6 litri CO₂, până se atinge o presiune de 12 mm Hg după care acul se retrage;
 - la locul înțepăturii se face o incizie prin care se introduce un trocar cu diametrul de 8 - 12 mm;
 - prin trocar, după scoaterea mandrenului, se introduce laparoscopul;
 - se inspectează cavitatea abdominală;
 - pentru biopsie medicul introduce încă un trocar prin care se introduce o pensă lungă sau un electrocauter;
 - după terminarea manevrelor, se scot laparoscopul și pensă de manevră, se elimină CO₂ din cavitatea peritoneală, se îndepărtează canulele trocar.
- Se suturează plăgile prin care trocarele au fost introduse, apoi se pansează.
- În timpul intervenției, asistentul medical:
- servește medicului materialele solicitate;
 - primește materialele folosite;
 - primește probele recoltate.

Îngrijirea pacientului după procedură

- se îmbracă;
- se trimite la salon;
- nu mănâncă 2 ore, consumă numai lichide;
- se pune pungă cu gheață;
- dacă pacientul nu are scaun, se face clismă;
- firele de sutură se îndepărtează a cincea zi;
- se măsoară T, TA, puls.

PARTEA V

ÎNGRIJIRI SPECIALE

CAPITOLUL 12

ÎNGRIJIRI ÎN BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

12.1 Participarea asistentului medical la efectuarea radiografiei pulmonare standard

Este un examen radiologic static care permite vizualizarea prin "transparență" a plămânilor, în principal, dar și a conturului inimii precum și a oaselor cutiei toracice (coaste și claviculă).

Indicații și Contraindicații

Indicații

- în caz de simptome pulmonare persistente (tuse, expectorație);
- hemoptizie;
- bilanțul preoperator;
- localizarea exactă a punctului pentru toracocenteză în caz de pleurezie închisă;
- viraj tuberculinic la reacția Mantoux.

Contraindicații

- gravide.

Principii tehnice

Pentru a reda transparența structurilor pulmonare și bronșice, clișeele radiografice vor fi efectuate cu raze X (Roentgen) de intensitate mică.

Radiografia pulmonară se face din două incidente: din față, în timpul inspirației și apoi din profil în condiții de obscuritate.

Pregătirea pacientului:

- se dezbracă în regiunea superioară a corpului;
- se îndepărtează obiectele metalice de la gât care pot da false imagini;
- se explică în mare în ce constă procedura, pentru a obține colaborarea pacientului;
- se cere pacientului să execute comenzile medicului radiolog atunci când i se cere (să inspire profund, să rămână în apnee, să-și schimbe poziția).

Interpretarea rezultatelor

Rezultate normale

Interpretarea clișeului este făcută de medic la negatoscop (un panou iluminat electric).

Pe negatoscop, structurile mai puțin dense apar colorate în negru, iar structurile dense (oasele) apar în alb.

Se apreciază: conformația toracelui, înclinația și spațiile intercostale, silueta mediastinală, transparența pulmonară.

Rezultate patologice:

- opacități (infiltrate) în masă - în pneumopatii virale, TBC pulmonară;
- opacități segmentare - în pneumonie, atelectazie;

- epanșamente (lichide) pleurale - în pleurezii purulente, serofibrinoase, hemotorax;
- transparențe difuze - în emfizemul pulmonar;
- transparențe localizate - în caverne tuberculoase drenate, în pneumotorax.

12.2 Participarea asistentului medical la efectuarea bronhofibroscopiei

Este un examen endoscopic ce constă în explorarea mucoasei traheei și a bronhiilor cu ajutorul unui endoscop ce conține fibre optice (bronhofibroscop).

Indicații și contraindicații:

Indicații

- hemoptizie;
- expectorație prelungită sau sanguinolentă;
- corpi străini intrabronșici;
- tumori mediastinale.

Contraindicații:

- alergii la anestezicele locale;
- tratamente anticoagulante în curs.

Incidente și accidente:

- accidente alergice la anestezicele locale;
- agitația pacientului și întreruperea examenului prin intoleranță la bronhoscop.

Principii generale:

- se utilizează bronhoscoape flexibile, de calibru mic, bine tolerate de pacient, care permit o explorare profundă;
- examinarea se face într-o cameră specială după ce pacientului i s-a efectuat anestezia locală.

Pregătirea materialelor

Se vor pregăti materialele respectând regulile de asepsie:

- bronhoscopul cu anexele sale (pense pentru prelevări de țesut, pentru îndepărtarea corpurilor străini) sterile;
- recipiente sterile etichetate cu numele pacientului pentru prelevări de secreții bronșice;
- un vaporizor cu xilină pentru anestezia faringolaringiană;
- medicamente pentru intervenție rapidă în caz de șoc;
- seringi și ace de unică folosință.

Pregătirea pacientului:

- se explică pacientului scopul și derularea procedurii;
- se obține consimțământul informat.

Participarea asistentului medical la efectuarea bronhofibroscopiei

- se cercetează testele de coagulare și se administrează, la indicația medicului, anticoagulante pentru a preveni hemoragia în caz de prelevare de țesut bronșic;
- se instruește pacientul să rămână "a jeun" și să nu fumeze în dimineața examinării;
- se administrează premedicația conform indicației medicului: antitusive, antisecretoarii, anxiolitice/tranchilizante (cu condiția ca pacientul să nu aibă glaucom sau adenom de prostată, fiindcă conțin atropină și produc midriază și retenție de urină);
- se îndepărtează protezele dentare, dacă există;
- se introduce fibroscopul pe gură (după anestezia faringo-laringiană) sau pe una din fosele nazale;
- medicul privește pe monitor imaginea internă mărită a căilor respiratorii și dictează modificările;
- asistentul medical notează pe buletinul de analiză modificările identificate de medic;
- se fac prelevări de secreții pentru examen bacteriologic, citologic, biochimic și de țesut pentru examen anatomopatologic.

Îngrijirea pacientului după procedură:

- se insistă ca pacientul să nu bea nimic 2 - 3 ore după examen fiindcă există riscul unei căi false din cauza anesteziei;
- se supraveghează tusea și expectorația, pentru a surprinde o eventuală hemoptizie;
- se observă culoarea tegumentelor și se măsoară frecvența respirației și pulsului.

12.3 Participarea asistentului medical la efectuarea toracocentezei (puncția pleurală)

Toracocenteza este pătrunderea cu un ac steril, printr-un spațiu intercostal, în cavitatea pleurală.

Indicații și Contraindicații

Indicații

- prelevarea și analiza lichidului pleural, care orientează medicul spre o maladie bacteriană, virală, inflamatorie, de origine cardiacă sau neoplazică;
- evacuarea lichidului pleural în pleureziile masive;
- administrarea de medicamente în situ.

Contraindicații - nici una.

Incidente și accidente

- pneumotorax;
- șoc pleural.

Pregătirea materialelor

- ac Kuss, lung de 6 - 8 cm prevăzut cu mandren, sau un ac obișnuit de aceeași lungime și cu diametrul de aproximativ 1 cm;
- materiale și soluții dezinfectante;
- recipiente pentru colectarea lichidului pleural (gradat) și pentru prelevări de laborator;
- materiale pentru Reacția Rivalta în vederea cercetării naturii lichidului (exudat sau transudat);
- mănuși de unică folosință;
- mască;
- seringă de capacitate mare, etanșă pentru aspirarea lichidului pleural;
- seringi de unică folosință și fiole cu xilină pentru infiltrații locale (anestezie locală).

Pregătirea pacientului:

- se explică în ce constă procedura și se obține consimțământul informat;
- se administrează premedicația (Diazepan și atropina) pentru a diminua anxietatea;
- se așază pacientul în decubit lateral pe partea indemnă (sănătoasă) cu brațul ridicat deasupra capului pentru îndepărtarea coastelor și mărirea spațiilor intercostale sau în poziție șezând, pe marginea patului sau pe un scaun, cu brațele sprijinite pe spătarul acestuia (pe care se așază o pernă, un material protector).

Participarea asistentului medical la efectuarea toracocentezei

- se dezinfectează locul ales pentru puncție;
- se face anestezie locală (medicul) după ce se exclude un istoric de alergie medicamentoasă, prin anamneză;
- medicul introduce acul, în plină matitate, în spațiul 7 - 8 intercostal pe linia axilară posterioară, de regulă deasupra marginii superioare a coastei inferioare pentru a evita atingerea nervilor intercostali;
- se cere pacientului să rămână în apnee în timpul introducerii acului în cavitatea pleurală;
- se îndepărtează mandrenul (dacă s-a folosit acul Kuss) pentru a permite lichidului să fie aspirat cu o seringă;

- se adaptează seringă la ac și se aspiră primii mililitri de lichid ce vor fi repartizați în mai multe eprubete pentru examene biochimice, citobacteriologice și pentru reacția Rivalta;

- se evacuează restul de lichid (nu mai mult de 1 l chiar în caz de pleurezie mare);

- se extrage acul și se pansează steril locul puncției;

- se supraveghează aspectul pacientului, frecvența respiratorie și pulsul.

Îngrijirea pacientului după puncție:

- se ajută pacientul să se îmbrace;

- se așază în pat pe partea puncționată, dacă tolerează, procliv;

- se supraveghează activ funcțiile vitale: frecvența respirației, pulsului, T°, TA;

- se observă tusea și expectorația, culoarea și aspectul tegumentelor și mucoaselor;

- se semnalează medicului orice modificare apărută în starea pacientului.

Interpretarea rezultatelor:

- lichid seros sau serofibrinos, poate fi exudat sau transudat, natura sa determinându-se prin reacția Rivalta;

- exudat hemoragic - se întâlnește în pleurezia TBC sau neoplazică;

- exudat purulent - în pleurezii metapneumonice bacilare;

- lichid putrid, brun sau brun-cenușiu - în supurațiile pulmonare.

12.4 Participarea asistentului medical la efectuarea I.D.R. la tuberculină

Introducerea în stratul dermic, a unei cantități mici de tuberculină, cu ajutorul unei seringi speciale și a unui ac steril.

Indicații:

- supravegherea validității vaccinării antituberculoase prin BCG;

- depistarea cazurilor de tuberculoză.

Principii tehnice:

Tuberculina este un filtrat obținut din cultura de bacili Koch. Orice alergie la tuberculină arată, de fapt, un contact prealabil al pacientului cu bacilul Koch (primo-infecția bacilară) sau cu bacilul Calmette - Guerin (vaccinarea BCG).

Pentru a releva această alergie este suficient să punem în contact organismul pacientului cu o mică cantitate de tuberculină.

Acest lucru se realizează prin I.D.R. la tuberculină sau Reacția Mantoux.

Doza de tuberculină administrată este de 10 - 50 unități.

Pregătirea pacientului:

- se explică în termeni accesibili procedura și se obține consimțământul informat;
- se descoperă membrul superior stâng sau numai antebrațul.

Efectuarea procedurii:

- se alege zona pentru injecție;
- se dezinfectează pielea;
- se injectează strict i.d. 0,1 ml tuberculină până se formează o papulă cu diametrul de 5 - 6 mm; nu se tamponează, nu se freacă locul inoculării;
- se educă pacientul să nu se scarpine, să nu se spele pentru a nu influența reacția locală;
- se citește, prin măsurare, reacția locală, la 72 de ore după inoculare.

Interpretarea rezultatelor:

Reacția negativă - dacă la locul inoculării nu apare nici un halou, culoarea și aspectul pielii fiind nemodificate; această reacție negativă înseamnă că pacientul n-a avut nici un contact cu bacilul koch sau cu bacili de tip Calmette - Guerin.

Reacție pozitivă - se produce așa-zisul "viraj tuberculinic", când la locul inoculării diametrul indurației depășește 5 - 6 mm. În acest caz se recomandă radiografie pulmonară pentru decelarea eventualelor leziuni produse de infecția bacilară. Pacientul este luat în evidența TBC și se aplică măsuri de izolare și de prevenire a răspândirii infecției la cei din jur.

12.5 Participarea asistentului medical la efectuarea spirometriei

Spirometria este o metodă neinvazivă și foarte precisă de apreciere a funcției pulmonare.

Acest test simplu măsoară cantitatea de aer pe care o persoană o poate inspira sau expiră într-o unitate de timp.

Indicații:

- diagnosticarea afecțiunilor cronice ale bronhiilor și ale plămânului: astm, bpoc, pneumopatie interstițială, emfizem;
- evaluarea gravității și evoluției acestor boli.

Pregătirea materialelor:

- spirometre de dimensiuni și capacități mari disponibile în laboratoarele de explorări funcționale și respiratorii;
- spirometre mici, portabile de obicei, calibrate prin sisteme electronice;
- piese bucale de unică folosință;

- spirometrul este racordat la un computer ce înregistrează rezultatele și le reprezintă grafic (spirograma) și numeric;
- spirometria se efectuează numai la cabinete medicale și în servicii de explorări funcționale, iar tehnica este complet diferită de cea folosită pentru măsurarea debitului expirator de vârf (pefr).

Pregătirea pacientului:

- Psihică
 - explicarea testului și demonstrarea procedurii corecte;
 - obținerea consimțământului informat.
- Fizică
 - să nu fumeze și să nu consume băuturi alcoolice cu cel puțin 4 ore înainte de testare;
 - să nu facă efort fizic important cu cel puțin 30 de minute înainte de testare;
 - să evite să mănânce copios și să bea băuturi acidulate cu cel puțin 2 ore înainte de testare;
 - să nu poarte haine care împiedică expansiunea toracelui/abdomenului.

Efectuarea procedurii

- se întreabă pacientul despre simptome curențe, medicație inhalatorie administrată recent, dacă este fumător;
- se cere să-și golească vezica urinară;
- se măsoară greutatea și înălțimea pacientului (fără încălțăminte, cu picioarele apropiate, capul drept);
- se recomandă poziția șezând, ca poziție de siguranță;
- se atașează clipul nazal pentru pensarea nărilor;
- se cere pacientului să efectueze o inspirație maximală rapidă și completă;
- se introduce piesa bucală în gură, având grijă ca buzele să fie lipite în jurul tubului, iar pauza să dureze maxim 1 - 2 secunde;
- pacientul suflă cu putere prin tub, expirând tot aerul din plămâni; durata minimă a expirației forțate trebuie să fie de 6 secunde;
- se va încuraja permanent pacientul să inspire și să expire puternic și prelungit; în tot acest timp pacientul va respira numai pe gură;
- de obicei sunt necesare minim 3 măsurători corect executate, timpul necesar pentru spirometrie variind între 5 minute și 30 - 45 minute;
- testarea se poate încheia prematur dacă pacientul nu mai poate continua.

Îngrijirea pacientului după procedură

- este necesară deplasarea cu fotoliul rulant la pat dacă este internat, sau cu un mijloc de transport sigur dacă efectuează testul în ambulatoriu;

- se recomandă repaus fizic întrucât spirometria implică efort respirator și unii pacienți acuză greutate în respirație și senzație de oboseală.

Notarea rezultatelor testului:

Pentru validarea testării funcției pulmonare este necesară obținerea a minim 3 manevre expiratorii acceptabile din punct de vedere tehnic.

Se notează cele mai mari valori obținute la:

- FVC sau CV (capacitatea vitală)
- FEV1 (volumul expirator maxim în prima secundă sau VEMS)
- IPB (indicele de permeabilitate bronșică) care se calculează manual prin formula $IPB = (FEV1 / FVC) \times 100$.

12.6 Participarea asistentului medical la efectuarea aspirației traheo-bronșice

Aspirația traheo-bronșică constă în îndepărtarea secrețiilor din trahee și bronșii prin introducerea unei sonde cuplate la aspirator fie prin cavitatea bucală, fie prin fosele nazale, prin traheostomă, prin canula traheală sau prin sonda endotraheală.

Scop

Prevenirea pneumoniei determinată de stagnarea secrețiilor în căile aeriene la pacienții imobilizați, la care reflexul de tuse este diminuat sau abolit sau care nu pot să tușească.

Pregătirea materialelor

- sursă de oxigen portabilă sau pe perete;
- balon Ruben cu mască detașabilă;
- aspirator de perete sau portabil;
- sonde de aspirare de diferite mărimi;
- mănuși sterile și nesterile, mască facială;
- seringă pentru umflarea balonașului;
- soluție cu ser fiziologic, flacon cu apă sterilă;
- comprese sterile;
- seringă de 10 ml;
- recipient de colectare.

Linii directoare

- se verifică semnele vitale ale pacientului (P., R., T.A.), zgomotele respiratorii (cornaj, tiraj, respirație stertoroasă) și starea generală pentru a putea face comparație cu starea sa după aspirare;

- se verifică, la indicația medicului, concentrația gazelor sanguine prin recoltarea de sânge arterial;
- se verifică capacitatea pacientului de a respira profund și de a tuși, deoarece aceste manevre ajută la mobilizarea secrețiilor spre partea superioară a arborelui traheobronșic, facilitând aspirarea lor;
- în cazul în care se efectuează aspirație nasotraheală, se va face un istoric al pacientului în ceea ce privește deviația de sept, polipii nazali, epistaxisul, traumele nazale etc.;
- diametrul sondelor de aspirație trebuie să fie mai mic de jumătate din diametrul traheostomei sau sondei de intubație pentru a minimaliza hipoxia în timpul aspirării;
- aspirația trebuie efectuată regulat, din 3 în 3 ore sau mai des dacă pacientul este foarte încărcat.

Participarea asistentului medical la procedură

- se spală mâinile și se îmbracă echipamentul de protecție;
- se pune masca facială;
- se explică procedura pacientului chiar dacă nu este total conștient;
- se avertizează pacientul că aspirarea îi poate provoca tuse tranzitorie și reflex de vomă (uneori);
- se poziționează pacientul în poziție proclivă sau semișezândă pentru a ușura expansiunea plămânilor și tusea productivă;
- se pregătesc două recipiente: unul cu ser fiziologic, altul cu apă sterilă;
- folosind tehnica aseptică, se deschide folia protectoare a sondei de aspirație;
- se îmbracă mănuși sterile considerând mâna dominantă sterilă și cea nedominantă nesterilă;
- cu mâna dominantă se scoate sonda de aspirație din ambalaj și se înfășoară în jurul mâinii pentru a nu atinge obiecte sau suprafețe nesterile cu ea;
- cu cealaltă mână, nesterilă se conectează se conectează capătul sondei la tubul de la aspirator și se setează acesta la valori cuprinse între 80 - 120 mmHg;
- cu mâna sterilă se introduce vârful cateterului în recipientul steril cu ser fiziologic pentru a-l umecta;
- se introduce apoi cu seringă sterilă, soluție sterilă prin lumenul sondei pentru a facilita trecerea secrețiilor prin sondă;
- se oxigenează pacientul înainte de aspirare;
- se introduce sonda de aspirație pe una din fosele nazale (dacă pacientul este neintubat) pe sonda de intubație (dacă este intubat) sau pe canula traheală prin mișcări blânde, de rotație pentru a-i facilita înaintarea, până când pacientul începe să tușească (15 - 20 cm);

- se aspiră blând, intermitent câte 10 - 15 sec., nu mai mult; pentru a nu crește timpul de aspirare se recomandă ca cel care face aspirația să rămână în apnee;
- între retrageri, sonda se va înfășura în jurul mâinii dominante pentru a preveni infectarea;
- dacă secrețiile sunt abundente și vâscoase, se va spăla sonda introducând-o în recipientul cu apă sterilă și se va aspira din nou;
- se aspiră pe rând fiecare bronhie (dreaptă și stângă), bronhia stângă fiind mai greu de aspirat întrucât este mai lungă și mai subțire decât cea dreaptă;
- se repetă procedura de aspirație a pacientului până când nu mai sunt secreții și dispar zgomotele hidroaerice și semnele de tiraj;
- se evaluează aspectul secrețiilor bronșice.
- după aspirare se aruncă materialele și echipamentele folosite în recipientele de colectare specifice;
- se notează procedura în Fișa pacientului.

12.7 Participarea asistentului medical la efectuarea drenajului pleural

Drenajul pleural este un dispozitiv de aspirație a aerului, sângelui, lichidului seros. El se compune dintr-un tub suplu de 1 cm. diametru, plasat între cele 2 foițe pleurale și dintr-un sistem de aspirație exterior adaptat la o sursă de vid.

Drenajul pleural permite, prin exercitarea unei presiuni negative, să se solidarizeze cele 2 foițe pleurale, care, din motive patologice, sunt decolate. În mod normal, cele 2 foițe sunt solidarizate și interdependente. Drenajul pleural este un dispozitiv de aspirație pus, în exclusivitate, de către medic.

Indicații și Contraindicații

Indicații

- pneumotoraxul spontan în care decolarea pleurală este prima indicație de montare a unui dren pleural pentru aspirarea aerului conținut între cele 2 foițe pleurale;
- externe
 - efracția prin armă albă sau alt obiect contondent;
 - înțeparea accidentală a sacului pleural în timpul cateterizării venei subclaviculare;
- interne:
 - tumoră canceroasă a plămânului sau pleurei;
 - fibroză pulmonară, care provoacă o fistulă pleuro-pulmonară;
 - tuberculoza pulmonară.

Contraindicații

- tulburări de coagulare.

Pregătirea materialelor

Punerea unui drenaj pleural se practică în urgență, ceea ce necesită stocarea materialelor necesare într-un singur loc, accesibil și cunoscut de întreaga echipă medicală.

Pentru anestezia locală:

- seringi de 20 și 50 ml;
- ace pentru injecții subcutanate;
- ace intramusculare;
- fiole de xilină 2%;
- o cremă anestezică locală.

Pentru asepsie:

- soluție de betadină;
- comprese sterile;
- aparat de ras;
- câmp steril pentru masă;
- câmp steril troné;
- tăviță renală;
- pubelă pentru deșeuri;
- container pentru ace;
- mănuși sterile;
- bluză sterilă;
- calotă, mască.

Pentru punerea drenajului:

- bisturiu;
- dren pleural (2, 10, 16, 18, 20, 22 G) conform prescripției;
- ace și fire de sutură;
- racord adaptat între sistemul de aspirație și dren;
- aparat de aspirație;
- două flacoane cu apă sterilă de 500 ml, permițând reglajul presiunii negative;
- dispozitivul de vidare și tubul pentru aer.

Pentru pansament:

- comprese sterile;
- romplast;

Pentru supraveghere:

- monitor cardiac;
- aparat de măsurat T.A.;
- pulsoximetru pentru măsurarea saturației de oxigen.

Pregătirea pacientului

- informarea pacientului despre beneficiile imediate ale drenajului;
- explicarea derulării procedurii;
- obținerea consimțământului informat;
- crearea unui climat de încredere și de liniște;
- practicarea unei anestezii de suprafață cu 1/2 - 1 h înainte prin utilizarea unei creme anesteziante.

Participarea asistentului medical la procedură

Pregătirea aparatului de aspirație:

- se scoate din ambalajul steril, se verifică integritatea;
- se umplu rezervoarele (borcanele) cu apă sterilă (cel pentru aspirație la nivelul prescriș - 20 cm coloană de apă, celălalt care aspiră aerul conținut în spațiul pleural, 500 ml, în funcție de marca aparatului;
- se brânșează la dispozitivul de vidare, se unește cu aparatul de aspirație, se verifică funcționalitatea sa;
- se protejează extremitatea tubului steril care va fi racordat la drenul pus în spațiul pleural;
- se pregătește monitorul pentru supravegherea cardiacă, tensiometru și pulsoximetru

Pregătirea pacientului:

- se ajută pacientul să se așeze astfel încât zona în care se va monta drenul să fie degajată:
 - în decubit dorsal, capul ușor ridicat, antebrațul de partea drenajului plasat sub cap;
 - poziție șezândă pe marginea patului, gambele atârdate, spatele încovoiat, antebrațele sprijinite în față pe o masă;
 - decubit lateral, brațul ridicat, capul pe pernă;

Realizarea câmpului aseptice

- se reperează zona aleasă de medic pentru drenaj;
- se depilează larg zona toracică dacă este necesar;
- se spală, se decontaminează locul puncției cu betadină.

Pregătirea mediului:

- se așază o masă adaptabilă la suprafața patului pe care se așază materialul steril;
- se pregătește căruciorul cu materiale de urgență;
- toate persoanele prezente trebuie să poarte mască și calotă;
- se face spălarea chirurgicală a mâinilor;
- se ajută medicul să îmbrace halatul steril și mănușile sterile.

Punerea drenului:

- pacientul este așezat într-o poziție confortabilă;
- asistenta oferă medicului compresa sterilă îmbibată în soluția antiseptică pentru efectuarea asepsiei terminale în zona de drenaj;
- se așază câmpul steril pentru masa adaptabilă la suprafața patului;
- asistenta oferă medicului seringă cu xilină pentru a face anestezia locală subcutanată și apoi în planurile profunde intramusculare;
- pentru reperarea corectă a zonei de drenaj, medicul prelevează lichid pleural sau aer cu acul intramuscular;
- se practică o incizie în piele de 2 cm cu bisturiul și se introduce drenul pleural; medicul adaptează sistemul de aspirație la dren;
- asistenta pune în funcțiune sistemul, deschizând robinetul aspirației de perete;
- medicul fixează drenul la piele, formând o bursă în jurul drenului pentru a permite închiderea pielii după retragerea drenului, câteva zile mai târziu;
- medicul realizează pansamentul steril în jurul drenului;
- se adună materialele folosite și se pun în containere speciale;
- în tot timpul punerii drenului, asistenta supraveghează faciesul pacientului, frecvența respiratorie, saturația în oxigen, frecvența cardiacă, durerea, percepția.

Îngrijirea pacientului după procedură

- se supraveghează drenul să nu fie cudit, încolăcit, debranșat, închis (clamat);
- aspirația să fie funcțională, se verifică presiunea de aspirație;
- se observă lichidul aspirat (sânge, transudat) se notează caracteristicile;
- bulele în compartimentul de aspirație indică prezența de aer în spațiul pleural;
- se face imediat, la pat, o radiografie pulmonară, iar rezultatul se raportează medicului;
- se monitorizează funcțiile vitale: T°, P, T.A., R;
- se monitorizează durerea și nivelul de anxietate al pacientului.

12.8 Participarea asistentului medical la efectuarea oxigenoterapiei

Terapia cu oxigen este o intervenție terapeutică pentru administrarea unei cantități mai mari de oxigen decât cea din atmosferă.

Indicații:

- hipoxemie;
- hipoxii respiratorii și circulatorii;
- anemii;
- complicații postoperatorii;
- infecții severe etc.

Manifestări de dependență legate de oxigenarea insuficientă:

- fatigabilitate, agitație;

- respirație superficială (frecvență crescută);
- ortopnee;
- mișcări ale aripilor nasului;
- cianoza pielii, buzelor și unghiilor;
- cefalee, amețeli, somnolență;
- confuzie, agresivitate.

Materiale necesare:

- sursa de oxigen: priza de perete, dispozitivul portabil, butelia de oxigen concentrat sau unitatea cu oxigen lichid;
- barbotorul sau umidificatorul - pentru umidificarea O₂;
- debitmetru - un indicator folosit pentru a regla cantitatea de oxigen furnizată pacientului și care este atașată sursei de oxigen;
- canula nazală - care se introduce în nările pacientului;
- sonda endo-nazală - care se introduce pe una din fosele nazale pe o distanță egală cu distanța de la aripa nasului până la tragus;
- ochelari de oxigen, cort de oxigen (mai rar);
- masca buco-nazală cu sau fără reinhalarea aerului expirat, utilizată pentru pacienții care au nevoie de terapie cu oxigen pe termen mai lung.

Pregătirea pacientului:

- psihică - se face la cei conștienți, și constă în informare, explicare, obținerea consimțământului;
- fizică:
 - se face dezobstrucția căilor respiratorii superioare;
 - se instruește pacientul să rămână la pat în timpul administrării și să evite manipularea unor obiecte gen brichetă, pentru că oxigenul este un gaz combustibil care întreține arderea;
 - se măsoară pe obraz distanța de la nară la tragus;
 - se introduce sonda nazală sterilă pe distanța măsurată și se fixează cu romplast pe obraz;
 - se aplică masca pe gură și pe nas și se fixează cu banda elastică reglabilă;
 - se reglează presiunea și debitul de administrare la 4 - 6 l/min. sau în funcție de recomandarea medicului;
 - se supraveghează comportamentul pacientului în timpul oxigenoterapiei;
 - se monitorizează funcțiile vitale: R, P, T.A., saturația în oxigen a sângelui arterial cu ajutorul pulsoximetrului.

Îngrijirea pacientului după procedură:

- se asigură igiena bucală și nazală;

- se observă punctele de presiune exercitate de sondă, canulă sau mască (să nu existe leziuni).

Evaluarea rezultatelor:

Se face în raport cu următorii parametri:

- colorația pielii și a mucoaselor;
- caracteristicile respirației;
- analiza gazelor și a sângelui arterial;
- nivelul de energie a pacientului și toleranța la efort;
- starea de cunoștință și comportamentul.

12.9 Participarea asistentului medical la efectuarea aerosoloterapiei

Terapia cu aerosoli constă în introducerea în căile respiratorii a unei soluții medicamentoase dispersată în particule de ordinul micronilor cu ajutorul unui dispozitiv cu aer comprimat sau oxigen.

Obiective

- umidificarea mucoasei căilor respiratorii;
- fluidificarea secrețiilor și facilitarea expectorației;
- reducerea inflamației și a edemului mucoasei căilor respiratorii.

Pregătirea materialelor:

- sursă de aer comprimat sau sursă de oxigen de perete;
- manometru pentru a controla debitul aerului;
- fiole cu ser fiziologic sau alte medicamente indicate de medic - pulverizator;
- masca buco-nazală sau piesa bucală, din plastic, de unică folosință;
- tubulatură de racord;
- șervețele, batiste nazale;
- scuiptoare.

Pregătirea pacientului:

- psihică
 - se explică pacientului procedura:
 - scopul
 - modul de desfășurare
 - durata (15 - 20 min)
- fizică
 - se planifică îngrijirea în funcție de:
 - Mese: la o oră înainte sau după mese întrucât există riscul de vărsătură;
 - Ore de vizită, examinări.

- se evaluează starea clinică a pacientului de către medic;
- se asigură participarea pacientului la procedură;
- se instalează pacientul în poziția șezând sau semișezând, cât mai confortabil;
- se oferă sfaturi:
 - să-și sufle nasul, să-și curețe gura;
 - să rămână în aceeași poziție pe toată durata ședinței de aerosoli;
 - să evite vorbitul, deplasarea măștii sau a piesei bucale.

Participarea asistentului medical la procedură

- se invită pacientul să-și sufle nasul, să expectoreze înainte de a începe procedura;
- se face aspirație buco-faringiană, la nevoie;
- se realizează montajul sistemului: sursă de aer, tub de racord, nebulizator;
- se verifică buna funcționalitate a sistemului:
 - absența pierderii de gaz la nivelul racordului;
 - prezența norului de bule de gaz în nebulizator;
- se conectează pacientul la sistem:
- se reglează masca cu ajutorul elasticului, în mod atraumatic;
 - se explică pacientului să respire normal, în timpul ședinței, prin masca cu inspirație nazală și expirație bucală sau prin piesa bucală cu inspirație bucală și expirație nazală;
- se pun la îndemâna pacientului: batiste nazale, scuițătoare;
- se notează ora conectării la nebulizator;
- se supraveghează de către asistentă, în timpul aerosoloterapiei:
 - nivelul de umplere cu apă a nebulizatorului;
 - intensitatea nebulizării (pentru a preveni riscul de inundare bronșică);
 - funcțiile vitale: P, R, tuse expectorație, colorația feței, reacțiile generale.

Îngrijirea pacientului după procedură:

- se închide manometrul;
- se îndepărtează masca după fața pacientului sau piesa bucală;
- se șterge fața de transpirație dacă e necesar;
- se cere pacientului să-și sufle nasul;
- se apreciază starea pacientului: ameliorarea respirației și a confortului;
- se notează procedura în fișa pacientului.

CAPITOLUL 13

ÎNGRIJIRILE ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE

13.1 Pregătirea pacientului și participarea asistentului medical la examinarea radiologică a aparatului cardiovascular

Angiocardiografia

Angiocardiografia este un examen radiologic al vaselor și cavităților inimii cu substanță de contrast

Scop/indicații

- evaluarea unor defecte valvulare;
- monitorizarea presiunilor pulmonare și a debitului cardiac intra și post operator;
- administrarea unor medicamente trombolitice în artera obstrucționată;
- angioplastie cu aterectomie sau montare de stent.

Materiale necesare

Sunt în funcție de scop și indicații:

- substanțe de contrast pentru examinare radiologică;
- medicamente pentru prevenirea și combaterea accidentelor;
- cateter în funcție de vena cateterizată;
- materiale de dezinfectie.

Pregătirea pacientului

- medicul explică necesitatea procedurii și modul de derulare;
- obține consimțământul scris;
- pacientul nu mănâncă înaintea examenului;
- pacientul își golește vezica;
- pacientul este avertizat că în timpul injectării substanței de contrast va simți arsură și durere de-a lungul venei (15 - 20 secunde) din cauza concentrației soluției;
- pacientul este informat că procedura durează aproximativ o oră;
- rezultatele se primesc în 1 - 2 zile.

Participarea asistentului medical la procedură

- în funcție de scopul urmărit, se pot puncționa vena subclaviculară, brahială sau femurală pentru cordul drept, femurală sau brahială pentru cateterizarea cordului stâng;
- dacă este necesar, pentru cateterizarea venei femurale, zona este întâi rasă și după aceea dezinfectată și puncționată;
- în timpul procedurii, pacientul este monitorizat;
- asistentul medical servește materialele necesare și observă pacientul;

- după punționare se introduce cateterul și se avansează până în cavitatea cardiacă sau până în arterele coronare;
- după injectarea substanței de contrast, se fac radiografiile care pot evidenția: modificări anatomice ale marilor vase sau camerelor inimii, ocluzia arterei coronare, anevrismul ventricular, defecte septale, valvulare congenitale sau dobândite, embolii pulmonare, hipertensiunea pulmonară.

Îngrijirea după procedură

- pacientul este supravegheat atent 4 - 8 ore, se observă locul punției (pot apărea sângerări, hematoame), pulsul, tensiunea arterială;
- pot apărea aritmii sau alte complicații mai grave (AVC, IMA, infecția locului de inserție a cateterului);
- pacientul stă în repaus, cu membrul punționat întins;
- dacă pacientul nu își poate mișca mâna sau piciorul, acuză furnicături și dureri, se anunță medicul;
- se recomandă consumul crescut de lichide, pentru a favoriza eliminarea substanței de contrast.

Alte examene radiologice

- **Aortografia** - introducerea prin punție sau cateter a unei substanțe de contrast în aortă, pentru studierea acesteia.
- **Arteriografia periferică** - introducerea prin injecție intraarterială a substanței de contrast pe bază de iod într-o arteră periferică.
- **Flebografia** - introducerea pe cale i.v. a unei substanțe de contrast diluate pentru a studia permeabilitatea venei și modificările peretelui.

Sunt examene de competența medicului, în cadrul cărora asistentul pregătește materialele, însoțește pacientul și îl observă după procedură.

13.2 Tomografia computerizată toracică

Este un examen radiologic cu sau fără substanță de contrast, care oferă secțiuni transversale ale peretelui și organelor intratoracice pe baza cărora se pot diagnostica o serie de afecțiuni nedetectabile pe radiografia toracică standard.

Pot fi evidențiate:

- calcificări mici de artere coronare;
- anevrismul de aortă;
- tromboembolismul;
- limfadenopatii hilare sau mediastinale.

Pregătirea pacientului

- pacientul nu mănâncă înainte de examen;

- pacientul stă nemișcat în timpul examenului;
- procedura durează 60 - 90 minute;
- poate apărea senzația de claustrofobie la intrarea în aparat;
- dacă se administrează substanța de contrast, se montează o linie venoasă, pacientul este avertizat asupra senzației de căldură;
- în timpul examenului, ascultă indicațiile celui care face înregistrarea.

Îngrijirea pacientului după procedură

- nu sunt necesare îngrijiri speciale;
- dacă s-a folosit substanța de contrast, este sfătuit să bea multe lichide.

13.3 Ecografia transtoracică

Procedura este descrisă la capitolul 10 (10.3 Examene cu ultrasunete).

13.4 Puncția pericardică

Procedura este descrisă la capitolul 9 (9.4 Puncția pericardică)

13.5 Înregistrarea electrogramei în repaus și în efort

Electrocardiograma (EKG) înregistrează activitatea electrică a miocardului cu ajutorul unor electrozi care captează polarizarea și depolarizarea atriilor și ventriculelor.

Asistentul medical realizează înregistrarea, interpretarea fiind făcută de către medic.

Tipuri de electrocardiogramă

- electrocardiograma simplă;
- electrocardiograma de efort;
- monitorizarea Holter.

a) Electrocardiograma simplă

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul ca înregistrarea nu comportă nici o gravitate și nu e dureroasă;
- este rugat să colaboreze urmând întocmai recomandările asistentului medical;
- este așezat în decubit pe o canapea, brațele fiind lejer întinse pe lângă corp;
- membrele inferioare sunt întinse ușor depărtate, pentru ca electrozii să nu se atingă între ei;
- legătura între pacient și aparat se face prin cabluri de culori diferite.

Înregistrarea electrocardiogramei

- se fizează electrozii pentru înregistrare;
- pentru realizarea unui contact bun între tegument și electrozi, aceștia se ung cu un gel bun conducător de electricitate;

- montarea electrozilor se face astfel:

- la nivelul membrelor
 - roșu - mâna dreaptă
 - galben - mâna stângă
 - verde - picior stâng
 - negru - picior drept

- în zona procedurală, fixarea se face astfel:

V1 - numit punct parasternal drept situat în spațiul IV intercostal, pe marginea dreaptă a sternului;

V2 - punctul parasternal stâng, situat în spațiul IV intercostal, pe marginea stângă a sternului;

V3 - situat între punctele V2 și V4;

V4 - situat în spațiul V intercostal pe linia medio-claviculară stângă;

V5 - situat la intersecția de la orizontala dusă din V4 și linia axilară anterioară stângă;

V6 - situat la intersecția dintre orizontala dusă din V4 și linia axilară mijlocie stângă.

Se înregistrează:

- 3 derivații bipolare standard notate cu D1, D2, D3;

- 3 derivații unipolare ale membrelor aVR, aVL, aVF;

- 6 derivații precordiale: V1, V2, V3, V4, V5, V6;

- după ce pacientul se liniștește, se face întâi testarea aparatului și apoi înregistrarea propriu-zisă

- dacă aparatul înregistrează corect, se trece la efectuarea examenului propriu-zis;

- pacientul este avertizat când trebuie să rămână în apnee;

- electrocardiograma este o succesiune de

- unde notate convențional cu litere: P, Q, R, S, T, U

- segmente - distanța dintre 2 unde: PQ, ST

- intervale - (unda + segment) notate QRS, PQ, QT, TP

Pe electrocardiogramă se notează:

- numele și prenumele pacientului;

- vârsta, înălțimea, greutatea;

- medicația folosită (care influențează înregistrarea);

- data și ora înregistrării;

- semnătura celui care e înregistrat;

Interpretarea electrocardiografei este de competența medicului.

Indicații:

- angină pectorală;
- suspiciune de infarct sau pericardită;
- aritmii;
- evaluare în cadrul testului de efort;
- monitorizarea evoluției și a unor tratamente.

b) Electrocardiograma de efort

Este un examen realizat sub supravegherea medicului, care poate fi asistat de o asistentă, și are rolul de a identifica insuficiența coronariană care se manifestă la efort.

Pacientul este informat cu privire la modul de desfășurare a testului.

Efectuarea procedurii

- se montează electrozii;
- se face mai întâi o electrocardiogramă simplă;
- este pus apoi să pedaleze o bicicletă ergonomică sau să meargă pe un covor rulant;
- programul durează în mod normal 20 - 30 minute;
- în timpul efortului se înregistrează ECG, presiunea arterială;
- pacientul să aibă îmbrăcăminte lejeră;
- nu fumează înainte de test;
- mănâncă cu 2 ore înainte de de test;
- comunică medicului tratamentul care l-a luat în ziua respectivă;
- pacientul este sfătuit să anunțe orice manifestare în timpul examenului: durere, palpitații, jenă respiratorie.

13.6 Monitorizarea electrocardiografică ambulatorie (Holter)

Holterul permite înregistrarea activității cardiace timp de 24 h prin intermediul unor electrolizi montați pe toracele pacientului și legat de o cutie pe care acesta o poartă tot timpul cât durează înregistrarea.

Examenul este foarte important pentru înregistrarea fenomenelor paroxistice care apar sau dispar brutal: aritmii, modificări ischemice.

Permite aprecierea efectelor tratamentului cu antiaritmii.

Montarea electrozilor

- se îndepărtează pilozitatea, dacă este necesar;
- se pun electrozi având grijă să fie bine montați, pentru a limita cât mai mult parazitarea înregistrării;
- se verifică dispozitivul de înregistrare;

- se declanșează înregistrarea.

Instruirea pacientului în timpul înregistrării

- pacientul are obligația să supravegheze cutia aparatului în timpul celor 24 ore;
- nu face duș;
- duce o viață normală/obișnuită tot timpul înregistrării;
- pe o hârtie specială se înregistrează din oră în oră toate manifestările particulare: palpitații, oboseală mare, efort mare;
- pacientul notează toate activitățile efectuate și toate evenimentele la care participă în 24 ore;
- nu trebuie să folosească aparatura electrică sau electronică (aparat de ras) deoarece modifică traseul ECG.

Interpretarea rezultatelor se face de către medic, la sfârșitul înregistrării (după 24 ore).

13.7 Supravegherea pacientului tratat cu diuretice în cardiologie

Acțiunea medicamentelor

- Diureticele cresc excreția renală de sodiu și apă.

Indicații generale

- insuficiență ventriculară stânga și dreapta;
- edem pulmonar și edeme ale unor membre inferioare;
- hipertensiune arterială;
- retenția hidrică din sindromul nefrotic, ciroza hepatică;
- insuficiență renală acută și cronică.

Recomandarea diureticului, stabilirea dozei și orarului de administrare sunt de competența medicului.

Furosemid (furantril, lasix) - provoacă eliminarea unui volum mare de urină izoton sau hipoton cu o cantitate crescută de Na, K, Cl, Ca, Mg.

Se folosește în toate tipurile de edem: insuficiență cardiacă, ciroză, edeme renale.

Tiazidele sunt diuretice cu acțiune moderată, relativ durabilă.

Sunt larg folosite pentru tratamentul retenției hidrosaline moderate din insuficiența cardiacă cronică, ciroză, boli renale cronice. Sunt indicate ca antihipertensiune.

Spironolactona și alte diuretice aldosteronice cresc eliminarea apei și a clorului de sodiu

Favorizează reținerea potasiului în organism.

Manitolul - face parte dintre diureticele osmotice, nu se folosește în insuficiența cardiacă decompensată.

Supravegherea tratamentului

- curba diurezei;
- curba greutateii;
- semnele clinice și starea de hidratare;
- se recoltează probe biologice, urmărind principalii parametri ai funcției renale: uree sangvină, creatinemin; se supraveghează ionograma sangvină și urinară;
- se face dozarea regulată a proteinelor, uricemia, glicemia, calcemia, permițând depistarea efectelor indesezirabile ale tratamentului.

13.8 Supravegherea pacientului tratat cu digitalice

Digitalicele sunt glucozide cardiotonice care au ca efect creșterea forței de contracție a miocardului, reducerea frecvenței cardiace, încetinirea conducerii intracardiace, și creșterea excitabilității miocardului ventricular.

Indicații

- insuficiența cardiacă;
- tulburările de ritm supraventricular.

Recomandarea tonicardiacului, stabilirea dozei și orarului de administrare sunt de competența medicului.

Precauții, supraveghere:

Supravegherea, de către asistentul medical, a pacientului tratat cu digitalice urmărește:

- observarea stării generale a pacientului pe durata tratamentului/spitalizării;
- transmiterea oricăror semne intoxicație sau efecte adverse care pot apărea, precum:

- semne digestive: anorexie, grețuri, vărsături;
- semne oculare: discromatopsie la verde și galben;
- semne neurologice: cefalee, fatigabilitate, vertij;
- semne cardiace: tulburări de ritm și de conducere relevate prin electrocardiogramă;
- manifestări alergice și trombopenie (rar);
- efecte adverse asupra sistemului nervos: slăbiciune musculară, apatie, fatigabilitate, astenie, stare de rău, cefalee, tulburări de vedere, depresie și foarte rar psihoze;
- ginecomastia (în administrarea pe termen lung).
- depistarea intoxicației digitalice trebuie să se facă sistematic la toți pacienții aflați sub tratament;
- se obțin prin interogări date despre manifestările extracardiace, adesea foarte precoce și prin ECG, care evidențiază extrasistole izolate, bloc atrioventricular sau fibrilație atrială și ritm ventricular lent;

- un mijloc simplu de supraveghere este urmărirea frecvenței cardiace;
- medicul poate cere un dozaj plasmatic al digitalicului în suspiciune de supradozare
- pacientul este avertizat că, la apariția semnelor precoce de intoxicație digitalică, să meargă imediat la medic pentru o conduită terapeutică adecvată.

CAPITOLUL 14

ÎNGRIJIRI ÎN GASTROENTEROLOGIE

14.1 Examinarea radiologică a aparatului digestiv

Procedura este descrisă la capitolul 10 (10.1.c Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a tubului digestiv).

14.2 Examinarea endoscopică a organelor digestive

Procedura este descrisă la capitolul 11 (11.2 Participarea asistentului medical la efectuarea esofagogastroduodenoscopiei, 11.3 Participarea asistentului medical la efectuarea colonoscopiei, 11.4 Participarea asistentului medical la efectuarea rectosigmoidoscopiei).

14.3 Examinarea echografică a organelor digestive

Procedura este descrisă la capitolul 10 (10.3 Participarea asistentului medical la examenul cu ultrasunete, echografice).

14.4 Examinarea cu izotopi radioactivi

Procedura este descrisă la capitolul 10 (10.2 Rolul asistentului medical în efectuarea examenelor cu izotopi radioactivi, scintigrafie).

14.5 Puncția abdominală

Procedura este descrisă la capitolul 9 (9.3 Participarea asistentului medical la efectuarea puncției peritoneale, paracenteza abdominală).

14.6 Puncția biopsică hepatică

Procedura este descrisă la capitolul 9 (9.8.a Participarea asistentului medical la puncția biopsică hepatică).

14.7 Spălătura gastrică

Procedura este descrisă la capitolul 8 (8.2 Spălătura gastrică).

14.8 Aspirația gastrică

Scop/Indicații

- golirea stomacului cu ajutorul unei sonde în caz de stază;
- ocluzie intestinală;
- pregătirea înaintea unei intervenții chirurgicale;
- postoperator pentru prevenirea vărsăturilor.

Materiale necesare

- tavă sau cărucior pentru materiale;
- sonde radioopace de cauciuc sau din material plastic sterile;
- seringă de 20 ml; seringă Guyon (50 ml) sterilă;
- tăviță renală;
- soluție pentru lubrifiere (aqua gel);
- mănuși de unică folosință;
- comprese;
- eprubete, pungă colectoare pentru colectarea conținutului;
- alimente, medicamente în funcție de scop și indicație;
- pahar mat;
- leucoplast;
- prosoape, șervețele de hârtie;
- prosop, câmp pentru protecția lenjeriei.

Pregătirea pacientului

- se explică scopul și necesitatea, modul de derulare a procedurii, durată;
- se explică modul de colaborare, se obține consimțământul;
- se îndepărtează proteza dentară și se pune într-un pahar mat cu apă;
- sonda se poate introduce pe cale nazală sau bucală;
- pacientul este rugat sau ajutat să-și curețe nasul;
- se alege nara în funcție de permeabilitate, punând pacientul să respire alternativ pe o nară sau alta.

Efectuarea procedurii

- se verifică prescripția medicală;
- se aleg materialele în funcție de indicație;
- se identifică pacientul;
- se instalează pacientul în poziție șezând sau semișezând;
- se spală mâinile;
- se îmbracă mănuși de unică folosință;
- se protejează lenjeria pacientului cu un prosop sau un câmp plasat sub bărbie;
- se măsoară distanța dintre lobul urechii și vârful nasului până la apendicele xifoid;

- se marchează locul celor 2 măsurători sau se notează distanțele dacă sonda este gradată;

- se dă pacientului să țină tăvița renală sub bărbie;
- se umezește vârful sondei pentru a asigura înaintarea;
- sonda se introduce cu grijă prin nara selectată împingând-o spre spate în jos;
- înghițirea se face lent, dând pacientului la nevoie cantități mici de apă;
- pacientul înghite până la primul semn;
- se observă starea pacientului deoarece pot apare tusea, cianoza, tulburări respiratorii, ceea ce arată că sonda a ajuns în trahee;
- pacientul este rugat să înghită încet până la al doilea semn;
- se verifică poziția sondei prin una din următoarele metode:
 - aspirarea conținutului stomacal;
 - introducerea aerului;
 - introducerea capătului liber al sondei într-un pahar cu apă;
 - pentru alimentație sau introducerea unor medicamente verificarea trebuie făcută prin control radiologic;
- când sonda a ajuns în stomac la diviziunea 45 sau 55, în funcție de calea pe care s-a introdus, se fixează cu leucoplast pe nas astfel încât să nu împiedice vederea și să nu preseze nasul;
- se realizează o buclă din partea liberă a sondei pentru a permite mișcarea liberă a capului și se face a doua fixare;
- pacientul este așezat în poziție comodă;
- se continuă tubajul conform scopului și indicației;
- între două folosiri:
 - sonda se clampează;
 - se atașează la sondă punga colectoare.

Aspirația gastrică

- se poate face continuu prin introducerea capătului liber al sondei într-un vas colector așezat mai jos decât stomacul pacientului;
- aspirația intermitentă se face cu ajutorul unei seringi;
- cantitatea de lichid aspirată se măsoară, se notează și se ia în calcul la bilanțul hidric;
- se consemnează aspectul lichidului aspirat.

Supravegherea aspirației

- se verifică permeabilitatea sondei;
- dacă sonda se înfundă, va fi permeabilizată cu ajutorul unei cantități mici de aer sau ser fiziologic introdusă cu o forță moderată.

Supravegherea aspirației gastrice

- se pensează sonda aproximativ 6 ore;
- se supraveghează starea pacientului;
- se identifică eventualele semne de intoleranță gastrică;
- sonda se extrage cu grijă, respectând recomandările medicale.

14.9 Alimentația prin sonda nazo-gastrică

Indicații

- pacienți inconștienți;
- pacienți cu tulburări de deglutiție;
- pacienți cu negativism alimentar,;
- pacienți cu stricturi esofagiene.

Pregătirea materialelor

- material pentru tubaj, dacă sonda nu este deja montată;
- seringă Guyon, pâlnie de sticlă;
- lichide alimentare la temperatura corpului, fără grunji, care pot înfunda sonda;
- materiale pentru protecția lenjeriei.

Pregătirea pacientului și realizarea alimentației

- se așază pacientul în poziție comodă;
- la capătul liber al sondei se poate atașa, după caz: pâlnie de sticlă, seringă Guyon sau un aparat de perfuzie;
- se administrează 4 - 6 doze pe zi, fiecare doză fiind în jur de 250 - 400 ml;
- dacă lichidele sunt administrate prin aparatul de perfuzie, cantitatea va fi de cel mult 200 - 250 ml/oră;
- după administrarea alimentelor, sonda se spală prin introducerea a 200 - 300 ml de apă și apoi a unei cantități mici de aer;
- la sfârșit, sonda se închide cu ajutorul unei pense.

14.10 Alimentația prin gastrostomă

Gastrostoma este deschiderea chirurgicală și fixarea la perete a stomacului în scopul alimentării cu ajutorul unei sonde, atunci când calea esofagiană nu este abordabilă.

În stomă se fixează o sondă de cauciuc prin intermediul căreia alimentele sunt introduse în stomac cu o pâlnie sau seringă.

Indicații:

- punerea în repaus a esofagului după operații, arsuri cu substanțe caustice după ingestie voluntară sau accidentală;
- stricturi esofagiene postcaustice sau obstacole;
- când alimentarea artificială se impune vreme mai îndelungată.

Materiale necesare:

- alimente pasate, cu consistență foarte redusă, la temperatura corpului;
- pâlnie sau seringi de cel puțin 20 - 50 ml;
- șervețele de hârtie;
- baghetă pentru împingerea alimentelor;
- material pentru protecția stomei;
- material pentru protecția patului.

Pregătirea pacientului și efectuarea procedurii:

- este instruit cum se poate alimenta singur;
- să-și spele mâinile;
- să îndepărteze pensa care închide sonda;
- să adapteze pâlnia la capătul liber al sondei sau să monteze siringa;
- se introduc pe rând alimentele fără să se depășească 100 ml odată, pentru a nu destinde stomacul și pentru ca alimentele să nu se scurgă în afară;
- se alternează introducerea lichidelor cu semisolidele;
- doza pentru o masă nu trebuie să depășească 400 ml;
- la sfârșitul mesei se administrează un lichid, pentru a spăla lumenul sondei;
- se închide sonda la sfârșitul alimentației;
- se fixează sonda în poziție verticală;
- pacientul rămâne în poziție șezândă sau semișezândă (poziția de decubit dorsal favorizează "regurgitarea" conținutului pe sondă);
- este ajutat să-și spele mâinile.

Îngrijirea pacientului

- se observă tegumentele din jurul stomei;
- se protejează pielea;
- se reface pansamentul din jurul stomei în cazul regurgitării sucului gastric.

Observații

- alimentarea poate fi făcută și de altă persoană instruită în acest sens;
- când indicația de alimentare prin gastrostomă nu mai este de actualitate, sonda se retrage și se așteaptă închiderea stomei. Plaga se îngrijește în condiții de asepsie și antisepsie.

14.11 Îngrijirea pacientului colostomizat - schimbarea pungii

Colostomia reprezintă deschiderea și fixarea colonului la suprafața peretelui abdominal printr-o intervenție chirurgicală.

Scop

Utilizarea unui dispozitiv etanș și discret pentru colectarea materiilor fecale și menținerea integrității cutanate, ceea ce permite pacientului să desfășoare o activitate fizică normală.

Stomiile pot fi făcute, după necesitate, în mai multe zone:

- gastrostomia, deschiderea la nivelul stomacului;
- ileostomia, deschiderea la nivelul intestinului subțire (ileon);
- colostomia, deschiderea colonului, care poate fi făcută în partea dreaptă, la nivelul colonului transvers sau în partea stângă, la nivelul colonului sigmoid.

Colostomia este provizorie sau definitivă.

Indicații:

Colostomie provizorie în pediatrie

- malformație ano-rectală înaltă și joasă;
- maladia Hirschsprung (dolicocolon);
- artrezia de colon;
- traumatisme.

Colostomia provizorie la adult

- polipoza familială;
- diverticuloza;
- cancer de colon.

Materiale necesare

- punga pentru colostomie (nevidanjabilă, cu filtru de protecție cutanată);
- monoloc (pungă și suport solidar) sau bibloc (pungă detașabilă de suport);
- mănuși sterile;
- comprese sterile;
- pudră cicatrizantă și absorbantă, dacă pielea peristomală este iritată;
- tăviță renală;
- doi saci colectori;
- foarfecă, un model pentru decupare (ghid de măsurare);
- apă și săpun neutru;
- pastă protectoare, pentru a asigura etanșeitatea;
- material pentru protecția patului.

Pregătirea pacientului

- se explică pacientului modul de desfășurare a îngrijirii;
- în primele două - trei zile, plaga abdominală se pansează ca orice plagă chirurgicală;
- în a doua - a treia zi, se poate elimina prin stomie un scaun păstos mirositor;
- pacientul trebuie avertizat și ajutat treptat să accepte noua imagine corporală;
- este anunțat că în a treia zi va purta o pungă;
- este susținut și ajutat pentru ca în viitor să fie capabil să se autoîngrijească (să-și schimbe singur punga);
- este așezat în poziție decubit la primele schimbări sau în poziție șezândă la următoarele, când este capabil să-și privească stoma și să-și schimbe punga singur.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile, se dezinfectează;
- se pun mănuși de unică folosință;
- se îndepărtează conținutul pungii, dacă punga este vidanjabilă;
- se desface încet punga de sus în jos, fără să se tragă, pentru a evita eviscerația: o mână fixează pielea abdominală, cealaltă detașează punga;
- se curăță tegumentele din jurul stomei cu apă și săpun neutru;
- se usucă foarte bine zona peristomală;
- se observă stoma care în mod normal trebuie să fie umedă, roșiatică spre roz;
- se aplică pudra cicatrizantă și absorbantă;
- se acoperă stoma cu o compresă;
- se selectează mărimea deschiderii stomei, folosindu-se ghidul de măsurare;
- se decupează cu ajutorul unei foarfeci porțiunea de aderare a dispozitivului stomic pe piele sub formă de cerc, astfel încât deschiderea să fie cu jumătate de milimetru mai mare decât stoma;
- se îndepărtează compresa;
- se îndepărtează hârtia din porțiunea de lipire a dispozitivului stomic și se aplică pe piele începând de la polul inferior și apăsând puțin până se lipește. Se continuă îndepărtarea hârtiei și lipirea dispozitivului;
- se lipește în continuare, prin apăsare uniformă, în sens circular, în jurul stomei, până se fixează;
- se colectează și se îndepărtează materialele folosite;
- se îndepărtează mănușile;
- se spală mâinile.

Îngrijiri ulterioare

- se așază pacientul în poziție șezândă sau decubit;

- se evaluează reacția după schimbare;
- se supraveghează să nu apară arsuri, iritații, necroze, eviscerații;
- se observă dacă punga este lipită;
- sistemul de colectare se schimbă la 5 zile, dacă nu se dezlipește.

14.12 Efectuarea irigației colice (clisma pe colestom)

Introducerea unei cantități de apă prin colostomia stângă, pentru golirea intestinului.

Scop/indicații:

- golirea completă a intestinului de gaze, mucus și materii fecale, pentru evitarea purtării unei pungi colectoare, astfel încât pacientul să-și poată efectua activitățile zilnice;
- prima clismă se face a 8-a - a 10-a zi postoperator și numai la recomandarea medicului;
- cea mai favorabilă perioadă este în convalescență, între 3 săptămâni și 2 luni după intervenția chirurgicală;
- se face la interval de 2 - 3 zile, întotdeauna la aceeași oră.

Materialul necesar

- un scaun decupat la mijloc, având dedesubt un colector;
- irigator pentru colostomie, tub adaptor;
- canulă colotip (sub formă conică, de pâlnie) folosită în acest scop;
- apă caldută 700 - 800 ml;
- vaselină;
- un deget de mănușă (din latex);
- un manșon de irigație;
- tampon obturator sau o pungă mică colectoare;
- mănuși de unică folosință, comprese nesterile;
- un prosop;
- aleză;
- apă, săpun pentru curățirea zonei;
- doi saci pentru colectarea deșeurilor.

Pregătirea pacientului

- se explică pacientului procedura;
- se instalează pacientul în poziția semișezând;
- se urmărește efectuarea educației pentru autonomie în viitor.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se îndepărtează dispozitivul aplicat de pe planul cutanat;
- se curăță pielea din jurul stomei cu apă și săpun neutru, se usucă foarte bine;
- se aplică manșonul (o pungă colectoare deschisă la cele două extremități);
- se închide extremitatea inferioară printr-un nod sau prin clampare, sau se introduce într-un recipient colector;
- folosind degetul de mână, se face un tușeu la nivelul stomei, pentru a repera poziția pâlniei (colotipului);
- se pregătește irigatorul cu apă călduță (700 - 800 ml), se suspendă pe un suport, aproximativ la înălțimea umărului pacientului;
- se elimină aerul din tubul irigatorului;
- se introduce colotipul lubrifiat la nivelul colostomei prin extremitatea superioară a manșonului;
- se deschide circuitul și apa se scurge în intestin în aproximativ 6 - 10 minute;
- la terminarea irigației, se îndepărtează colotipul, se închide partea superioară a manșonului cu o pensă și se îndepărtează;
- se așteaptă golirea totală a intestinului;
- evacuarea se face sub supravegherea asistentului;
- se curăță stoma cu apă și săpun;
- stoma se acoperă cu pansament;
- în timpul procedurii, pacientul este rugat să observe toate etapele, pentru a se putea autoîngriji.

Îngrijirea după procedură

- la nivelul stomei se face un pansament, se pune un tampon obturator sau o pungă mică opacă;
- pot apărea dureri abdominale, grețuri dacă golirea nu este completă;
- durerile pot fi produse și de viteza prea mare a lichidului de spălătură, iar acestea pot fi prevenite prin controlarea ritmului de scurgere.

CAPITOLUL 15

ÎNGRIJIRI ÎN URONEFROLOGIE

15.1 Examinarea radiologică a aparatului renal

Procedura este descrisă la capitolul 10 (10.1.e Pregătirea pacientului și participarea la examinarea radiologică a aparatului renal).

15.2 Examinarea endoscopică a vezicii urinare

Procedura este descrisă la capitolul 11 (11.7 Participarea asistentului medical la efectuarea cistoscopiei).

15.3 Examinarea ecografică

Procedura este descrisă la capitolul 10 (10.3 Participarea asistentului medical la examenul cu ultrasunete, ecografice).

15.4 Examinarea cu izotopi radioactivi. Scintigrafia renală

Procedura este descrisă la capitolul 10 (10.2 Rolul asistentului medical în efectuarea examenelor cu izotopi radioactivi, scintigrafie).

15.5 Puncția biopsică renală

Procedura este descrisă la capitolul 9 (9.9.b Participarea asistentului medical la efectuarea puncției biopsice).

15.6 Sondajul vezical

Procedura este descrisă la capitolul 8 (8.4 Sondajul vezical la femeie, 8.5 Sondajul vezical la bărbat).

15.7 Puncția vezicală

Procedura este descrisă la capitolul 9 (9.8 Participarea asistentului medical la efectuarea puncției vezicii urinare)

15.8 Spălătura vezicală

Procedura este descrisă la capitolul 8 (8.6 Spălătura vezicală).

15.9 Supravegherea pacientului cu sond permanent

Procedura se referă la montarea unei sonde permanente atunci când evacuarea vezicii urinare devine imposibilă, nu există controlul sfincterelor sau se impune o monitorizare strictă a funcției renale.

Scop

- golirea vezicii urinare în retenția urinară temporară, acută sau cronică (afecțiuni neurologice, comă);
- incontinența urinară invalidantă;
- intervenții chirurgicale pe aparatul genito-urinar (prostatactomie, operații pe vezică, pe perineu, histerectomie);
- traumatisme ale arborelui urinar;
- traumatisme ale măduvei (paraplegie);
- la pacienții arși, pentru evaluarea diurezei orare.

Materiale necesare:

- sonda Foley sterilă;
- apa distilată sau ser fiziologic, o fiolă (10 ml);
- seringă 10 ml;
- vaselină sterilă;
- gel anesteziant;
- mănuși sterile și nesterile;
- câmp steril cu deschidere centrală;
- comprese sterile;
- soluție antiseptică;
- punga vidanjabilă, gradată pentru colectarea urinei;
- material pentru protecția patului: aleză, mușama;
- tăviță renală, bazinet;
- colector pentru materialele folosite.

Pregătirea pacientului:

- este anunțat și i se explică necesitatea montării sondei;
- se asigură intimitatea;
- se informează (în mod deosebit bărbații) că introducerea sondei produce oarecare jenă;
- se instalează pacientul confortabil într-un pat pregătit cu aleză și mușama;
- se face o toaletă riguroasă a organelor genitale utilizând mănuși de unică folosință;
- la femei se curăță și se dezinfectează zona perianală, labiile mari și mici, meatul urinar;
- la bărbat se decalotează glandul și se curăță zona foarte bine insistând asupra meatului urinar.

Efectuarea procedurii:

- persoana care efectuează procedura se spală pe mâini cu săpun antiseptic sau se dezinfectează cu o soluție alcoolică după care îmbracă mănuși sterile (mănușile nu trebuie să conțină talc);
 - se acoperă regiunea genitală cu câmpul steril în așa fel încât meatul urinar să fie accesibil;
 - se introduce sonda lubrifiată cu vaselină aplicând tehnica sondajului evacuator simplu;
 - după pătrunderea în vezică se introduc în balonașul sondei 10 ml apă sterilă sau ser fiziologic pentru fixare;
 - se racordează sonda la punga colectoare.
- La bărbați prima sondă se montează de către medic.

Îngrijirea după procedură:

- deoarece există un risc crescut de infecție, toate manevrele se fac în condiții de strictă asepse și antisepsie;
- se verifică permeabilitatea sondei și etanșeitatea sistemului (sondă, pungă);
- se instruește pacientul să nu comprime sonda;
- pacientul este atenționat să susțină punga atunci când se deplasează;
- se verifică zilnic aspectul urinei eliminate, se notează cantitatea;
- se menține o bună igienă locală, având în vedere prezența unor eventuale scurgeri vaginale și eliminarea scaunului;
- se recomandă efectuarea toaletei locale de două ori pe zi;
- se observă aspectul meatului urinar, roșeața asociată cu jena locală fiind semn de infecție;
- dacă urina devine tulbure, la recomandarea medicului, se recoltează probă pentru urocultură;
- în cazul intervențiilor chirurgicale se respectă cu strictețe toate recomandările medicului.

CAPITOLUL 16

ÎNGRIJIRI ÎN BOLI METABOLICE

16.1 Glicemia capilară

Scop

- controlul rapid al glicemiei când se impun decizii;
- autocontrolul în cadrul monitorizării DZ insulino-dependent și insulino-necesar

Medicul specialist stabilește orarul și frecvența determinărilor glicemiei.

Indicații

- în DZ1 determinările se efectuează zilnic preprandial și postprandial (la 2 ore după masă) și ori de câte ori intervin evenimente neprevăzute care modifică orarul și dozele de insulină (în consecință alimentația);
- cel puțin o dată pe săptămână se face profil glicemic (determinări preprandial, postprandial și la 3 dimineața);
- în DZ2 determinările se fac săptămânal.

Pregătirea pacientului

- pacientul este instruit să-și determine singur glicemia folosind glucometrul;
- pacientul este avertizat că tehnica determinării poate varia ușor în funcție de aparat;

- dacă pacientul are tulburări de vedere (retinopatie) determinarea va fi făcută de un aparținător instruit sau de asistenta medicală.

Materiale necesare

- glucometru;
- teste reactive (bandelete, stripsuri);
- ace speciale atraumatice;
- tampoane uscate.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se șterge pentru a usca foarte bine pielea (pe pielea umedă nu se formează picătura);
- se înțepă lateral la nivelul ultimei falange;
- se șterge prima picătură cu un tampon uscat;
- se formează a doua picătură care este depusă cu precizie prin atingerea capătului reactiv al bandeletei;
- din momentul atingerii bandeletei cu picătura de sânge începe cronometrarea timpului;
- fiecare tip de bandelete reactive este însoțit de un protocol de lucru (pentru citire vizuală sau electronică).

Observații

- testele trebuie să fie în termen de valabilitate, data fiind înscrisă pe flacon;
- se păstrează între 2 - 30°;
- scoaterea fiecărei bandelete (test) este urmată de închiderea etanșă a flaconului, interiorul flaconului fiind menținut uscat;
- capătul reactiv al bandeletei nu trebuie atins;
- fiecare tip de bandeletă este specifică unui anumit tip de glucometru;
- glicemia recoltată din sânge capilar este cu aproximativ 20 mg mai mare decât cea recoltată din sângele venos.

VALORILE GLICEMICE NORMALE INDIFERENT DE MOMENTUL RECOLTĂRII SUNT CUPRINSE ÎNTRE 60 - 110 mg/dl

16.2 Testul toleranței la glucoză - oral (T.T.G.O)

Scop

- testarea toleranței la glucoză în vederea stabilirii diagnosticului de diabet zaharat la persoanele la care glicemia bazală (preprandială, a jeun) este între 110 - 126 mg%.

Indicații

- suspiciune de diabet zaharat (retinopatie, neuropatie, nefropatie), nivele ale glucozei serice "a jeun" sau postprandială la limită;
- antecedente familiale de diabet;
- obezitate importantă;
- istoric de infecții;
- gravidă (săpt. 24 - 28 de gestație) cu istoric familial de diabet sau avort spontan, făt macrosom (peste 4000 g) în antecedente.

Materiale necesare

- doză standard:
 - 75 g glucoză dizolvată în 300 ml apă pentru adulți;
 - 1,75 g/kg corp (greutatea ideală) pentru fără a depăși 75 gr. la copil;
- seringi, ace, flacoane sau vacuteinere pentru recoltarea sângelui (capac gri sau roșu pentru a evita hemoliza);
- flacoane pentru urină.

Pregătirea pacientului

- se explică necesitatea efectuării probei și modul de derulare;
- se informează că ingerarea soluției de glucoză se face în 5 minute;
- se obțin eventuale informații despre regimuri de slăbire;
- se evită stresul;
- se informează pacientul că este posibil să apară amețeli, tremor, anxietate, transpirații care trebuie semnalate;
- se instruește să nu mănânce cel puțin 10 ore, să nu fumeze, să nu bea ceai sau cafea;
- este atenționat că restricțiile se mențin pe timpul desfășurării probei;
- înaintea probei nu se impun restricții alimentare, pacientul consumă minim 150 g hidrocarbonate;
- în timpul probei, pacientul stă în repaus.

Efectuarea probei (orar de desfășurare 7,30 - 10,00)

- Ora 7,30: - se verifică dacă pacientul a respectat recomandările;
- se recoltează sânge pentru glicemia a jeun
 - se administrează soluția de glucoză (300 ml. apă + 75 g glucoză) pe care pacientul o bea în 5 minute;
 - se notează timpul din momentul primei înghițituri;
 - pacientul rămâne în repaus, nu consumă alimente, nu fumează. Poate să bea apă;

După 2 ore (9,30) - se recoltează sânge pentru glicemie;
- se etichetează probele și se trimit la laborator.

Notă: Recoltarea se poate face și la 1 oră dacă medicul solicită.

Îngrijirea pacientului după probă

- rămâne sub supraveghere;
- se verifică dacă apar transpirații, stare de anxietate, reacțiile fiind mai frecvente la supraponderali și sunt determinate de creșterea secreției de insulină stimulată de creșterea glicemiei;

Dacă manifestările apar în timpul probei, aceasta se întrerupe, pacientul primește mâncare.

Particularități la gravidă

- recoltarea sângelui se face la 1, 2 și 3 ore;
- femeile gravide care nu au prezentat alterarea toleranței la glucoză înaintea săptămânii 24 vor efectua un test cu 50 g glucoză/200 ml apă în săptămânile 24 - 28;
- dacă glicemia la 1 oră este egală cu 140 mg/dl se efectuează TTGO cu 100 g glucoză.

16.3 Determinarea hemoglobinei glicozilate (glicate)

Se referă la evaluarea pe termen lung a nivelelor serice medii ale glucozei.

Asistentul medical recoltează 5 ml sânge prin puncție venoasă într-un vacuum cu capac gri, la recomandarea medicului.

Pacientul poate solicita un serviciu de laborator să determine hemoglobina glicolizată pentru a evalua valorile medii ale glucozei pe o perioadă de 4 luni.

Valoarea nu este afectată de variații pe termen scurt (ex: mese, efort fizic, stres, medicamente hipoglicemiante).

16.4 Administrarea insulinei

Scop/indicații

- pentru asigurarea supraviețuirii cu diabet zaharat tip 1;
- pentru controlul glicemiilor la pacienții cu diabet zaharat tip 2 când antidiabeticele orale combinate cu dieta nu ating obiectivele terapeutice;
- episoade de stres metabolic acut (infarct miocardic, avc, infecții moderate sau severe);
- pre-, intra- și post operator când se suspendă medicația orală;
- insuficiența hepatică și renală când antidiabeticele orale sunt contraindicate;

- în diabetul zaharat gestațional care nu se rezolvă prin dietă;
- în urgențe hiperglicemice: cetoacidoză, hiperglicemie hiperosmolară.

Tipuri de insulină

- Insuline rapide cu acțiune scurtă, care se folosesc în situații de urgență metabolică singurele care se pot administra I.V. acționând în mai puțin de 10 minute (insuline prandiale care se injectează înaintea meselor);
- Insuline intermediare cu acțiune prelungită și insuline cu acțiune lungă (insuline bazale care se administrează dimineața și seara);
- Insuline premixate (bifazice) amestec în diferite proporții de insulină cu acțiune rapidă și insulină cu acțiune intermediară.

Responsabilități

Medicul: - stabilește dozele, tipul de insulină și orarul de administrare, locul administrării

Asistentul medical:

- administrează insulina conform indicațiilor;
- instruește pacientul cum să-și facă injecția cu insulină și îl asistă pentru stabilirea corectă a dozelor;
- instruește pacientul privind modul de păstrare a insulinei,
- instruește pacientul privind recunoașterea semnelor hipoglicemiei.

Materiale necesare

- insulină în flacoane, cartușe sau pen-uri preumplute;
- seringi pentru insulină (cu capac de 0.25 - 1 ml);
- ace de 12 mm, 8 mm, 6 mm.

Pregătirea pacientului

Se instruește pacientul cu privire la:

Modul de păstrare a insulinei:

- flacoane, cartușe, pen-uri nedeschise, se păstrează la frigider (departe de congelator, între 2 - 8 °C, până la data expirării);
- flacoane, cartușe pen-uri deschise, se păstrează în aceleași condiții cel mult 1 - 2 luni;
- flacoanele se pot păstra și la temperatura camerei (între 2 - 30 °C), fără să fie expuse la lumină, nu mai mult de 28 de zile. Dacă timpul este depășit, se pierde valabilitatea.

Verificarea aspectului insulinei

- insulinele rapide au aspect clar, limpede;
- insulinele intermediare sau lente au aspect lactescent, turbid, fără flocoane.

Insulina cu flocoane nu se administrează;

Pregătirea insulinei în vederea administrării;

- se scoate insulina din frigider cu 60 minute înainte, pentru a se încălzi la temperatura camerei;

- insulinele intermediare sau lente se omogenizează prin culcarea flaconului și rularea blândă între palme de 30 de ori. Agitarea flaconului în poziție verticală produce bule și imperfecțiuni la dozare. Dacă insulina nu se omogenizează, nu se administrează;

- nu se amestecă insuline cu concentrații diferite și nici tipuri de insulină diferite;

Alegerea locului administrării în concordanță cu tipul de insulină și cu recomandarea medicală:

- pentru insuline rapide - abdominal - cu excepția a 5 cm în jurul ombilicului;

- pentru insuline intermediare: coapsă, fese;

Factorii care influențează absorbția insulinei și, respectiv, orarul meselor.

- efortul fizic determină creșterea fluxului sangvin și, respectiv, a ratei absorbției;

- expunerea la căldură (baie, masaj, plajă) favorizează absorbția mai rapidă și glucidele se administrează cu câteva minute mai devreme;

- expunerea la frig produce vasoconstricție, încetinește absorbția, alimentele fiind administrate cu câteva minute mai târziu;

Tehnica administrării insulinei:

- nu este necesară dezinfectia cu alcool, dar trebuie realizată igienizarea locului;

- dacă se folosește totuși alcool, se așteaptă evaporarea;

- se încarcă seringă sau pen-ul cu numărul de unități recomandate;

- pen-urile au avantajul că produc un zgomot pentru fiecare unitate de insulină, permițând dozarea de către persoanele cu probleme de manualitate (tremurături) sau tulburări de acuitate vizuală, administrarea putându-se face cu ușurință indiferent de locul unde se află pacientul (în afara domiciliului);

- în regiunea abdominală sau fesieră, injectarea se face în pliul cutanat, înțeparea fiind realizată în unghi de 90° dacă țesutul subcutanat este bine dezvoltat sau în unghi de 45° la persoanele slabe și la copii;

- pentru pacienții slabi și copii, injectarea se face în zona deltoidiană sau coapsă, în unghi de 45°;

- se dă drumul pliului după retragerea acului;

- nu se masează locul, deoarece grăbește absorbția;

Importanța rotației locului de injecție

- rotația se face în aceeași arie, pentru a preveni lipodistrofia (lipohipertrofia = depunere excesivă de grăsime sau lipoatrofia = topirea țesutului gras subcutanat);

- următoarea injecție se face la minim 2 cm de injecția anterioară;

Respectarea regulilor care favorizează reducerea durerii la injecție

- soluția se injectează la temperatura camerei (se scoate din frigider cu 60 minute înainte);
- aerul se elimină corect;
- zona se spală sau se dezinfectează cu alcool și se așteaptă evaporarea;
- zona trebuie să fie relaxată;
- înțeparea tegumentului se face rapid;
- în timpul injectării nu se schimbă direcția acului;
- se folosesc ace adecvate, în funcție de grosimea țesutului subcutanat (6 - 8 - 12 - 16 mm);

Recunoașterea hipoglicemiei și cauzele care o determină:

Simptome în hipoglicemie:

- transpirații, piele rece și umedă;
- palpitații;
- tremur;
- respirație accelerată;
- creșterea presiunii arteriale;
- neliniște;
- paloare;
- greață.

Cauze:

- administrarea unei doze inadecvate de insulină;
- absorbția inadecvată a insulinei în zona cu hiperdistrofie (încetinește procesul);
- nerespectarea intervalului dintre administrarea insulinei și administrarea alimentelor (omiterea meselor, mai ales a celor de seară);

Măsuri de combatere a hipoglicemiei:

- se administrează 10 gr de hidrocarbonați absorbabili (suc de fructe, lapte sau fructe).

16.5 Rolul asistentului medical în cetoacidoza diabetică

Cetoacidoza este o stare patologică caracterizată prin perturbări grave ale metabolismului glucidic, lipidic, protidic și hidroelectrolitic.

Hiperglicemia este caracteristică cetoacidozei, valoarea depășește 250 - 300 mg/dl asociată glicozuriei (apare la glicemie peste 180 gr/dl) și poliurie care antrenează eliminarea de săruri.

Cetoacidoza se poate instala brutal sau lent.

Responsabilități

Medicul: - pune diagnosticul, stabilește planul terapeutic individualizat

Asistentul medical:

- recunoaște semnele hiperglicemiei;

- aplică tratamentul conform planului terapeutic stabilit de medic;
- supraveghează pacientul.

Îngrijirea pacientului:

Recunoașterea semnelor

- polidipsie;
- poliurie;
- scădere în greutate;
- deshidratare;
- grețuri, vărsături;
- halena acetanomică;
- respirație Kussmaul;
- tensiune arterială scăzută;
- tahicardie;
- tulburări ale stării de conștiență;
- comă în cetoacidozele neglijate.

Cauzele declanșatoare ale cetoacidozei și comei diabetice

- eroarea privind administrarea insulinei (oprirea bruscă, fără aviz medical);
- greșeli repetate de regim alimentar, consum în exces de glucide și grăsimi;
- creșterea nevoilor de insulină - în cazul unor infecții curențe (respiratorii, urinare, cutanate), stări febrile, stres, infarct de miocard, accident vascular cerebral;
- tratamente cu medicamente hiperglicemiante (corticoterapia);

Aplicarea recomandărilor medicale

- pacientul trebuie să ajungă urgent la spital;
- se montează o perfuzie cu ser fiziologic pentru a hidrata pacientul;
- în cetoacidozele incipiente, dacă există toleranță digestivă, se hidratează pacientul oral cu cantități mici, repetate cu insistență;
- medicul specialist instituie tratament cu insulină rapidă în 4 prize pe zi;
- administrarea insulinei rapide se face i.v., i.m. sau s.c. în funcție de rapiditatea cu care se dorește instalarea efectului și de valoarea glicemiei;
- se scot din alimentație lipidele și proteinele;
- administrarea hidraților de carbon (hc) se va face sub formă ușor digestibilă (semilichide, lichide), cuprinzând lactate, sucuri de fructe, fructe decojite și pasate, făinoase;
- doza de insulină, calea de administrare și ritmul sunt hotărâte de către medic;
- menținerea insulinelor rapide se face până când cetoacidoza dispare și cauza este înlăturată.

Supravegherea pacientului în timpul episodului cetoacidozic și după aceea, pentru prevenirea complicațiilor

- supravegherea perfuziei;

- durata perfuziei este dictată de reluarea toleranței digestive;
- lichidele sunt stabilite de medic.

Administrarea de O₂ la nevoie

- supravegherea diurezei (eventual sondaj vezical);
- recoltarea probelor de laborator în conformitate cu recomandarea medicului: glicemia, glicozuria, ionograma (poate apărea hipopotasemie);
- se supraveghează respirația, TA (risc de colaps, pulsul, stare de conștiență);
- încălzirea pacientului cu buiote, deoarece pacientul are tendința de hipotermie.

16.6 Rolul asistentului medical în hipoglicemie

Hipoglicemia reprezintă scăderea glicemiei sub 50 mg/dl asociată cu simptome caracteristice care dispar după administrarea de glucoză.

În cazul hipoglicemiei este important să cunoaștem:

- condițiile de apariție;
- manifestările clinice și probele de laborator;
- prevenirea și tratamentul.

Responsabilități

Medicul:

- stabilește diagnosticul de hipoglicemie;
- stabilește planul terapeutic.

Asistentul medical:

- recunoaște semnele hipoglicemiei și identifică cauzele,
- acordă primul ajutor în caz de hipoglicemie, conform protocoalelor existente și aplică planul terapeutic;
- supraveghează și îngrijește pacientul.

Îngrijirea pacientului cu hipoglicemie

a) Recunoașterea semnelor și simptomelor hipoglicemiei

Semne și simptome determinate de reacția sistemului nervos simpatic:

- transpirații, piele umedă și rece;
- palpitații;
- tremurături;
- respirație accelerată
- creșterea tensiunii arteriale;
- neliniște;
- paloare;
- greață uneori.

Semne și simptome de neuroglicopenie:

- foamea;
- astenia;
- senzația de cap greu;
- cefalee (frontală și retroorbitală);
- slăbiciune musculară;
- comportament agresiv, tulburări de comportament;
- stare de confuzie;
- amorțeli (parastezii la buze, limbă, uneori la degetele mâinilor);
- tulburări de vedere (vedere dublă, în ceață);
- convulsii;
- deficit motor;
- comă, deces.

Observații

Atrag atenția anturajului:

- paloarea;
- transpirațiile;
- tulburări de comportament;
- tremurăturile;
- contracțiile;
- dezorientarea;
- confuzia;
- coma.

b) Identificarea cauzelor hipoglicemiei

- excesul de insulină;
- lipsa hidrocarbonatelor sau ingestia insuficientă;
- neadaptarea dozei de insulină la efort sau lipsa consumului suplimentar de glucide;
- doza de insulină inadecvată repartizată pe mese;
- administrarea unor medicamente.

c) Aplicarea planului terapeutic și combaterea hipoglicemiei în conformitate cu protocoalele de îngrijire și de momentul apariției semnelor și simptomelor

Dacă glicemia are variații de 50 - 70 mg/dl are simptome discrete și apar cu puțin timp înaintea mesei sau gustării:

- se oferă pacientului sau se sfătuiește să ia 10 gr de glucide sub formă de tablete de glucoză sau zahăr/suc de fructe;
- se așteaptă 10 - 15 minute, apoi se servește masa sau gustarea programată.

Dacă hipoglicemia apare noaptea:

- se administrează 10 - 15 g glucoză sau zahăr;
- se continuă supravegherea atentă a pacientului;

Dacă glicemia scade sub 50 mg/dl cu stare de conștiență păstrată

- se administrează oral 10 - 20 gr glucoză sau zahăr dizolvate în apă și se va repeta la nevoie;

- hidrocarbonatele rapid absorbite care se administrează în hipoglicemie sunt în ordinea preferinței: tablete de glucoză, zahăr, sucuri de fructe îndulcite cu zahăr, băuturi răcoritoare cu zahăr (pepsi, coca-cola, fanta);

- la 15 - 20 minute, se măsoară glicemia și, dacă nu s-a restabilit, se repetă procedura până la rezolvarea episodului hipoglicemic;

Dacă pacientul diabetic cu hipoglicemie este confuz, apatic, prezintă lentoare în mișcări și vorbire:

- este supravegheat permanent de persoanele din anturaj;
- se va aplica tratamentul indicat: administrarea de glucoză sau glucagon.

Dacă pacientul prezintă trismus, nu poate deschide gura, soluția de glucoză sau zahăr se introduce în spațiul dintre obraz și arcadele dentare când pacientul are reflex de deglutiție.

- absența reflexului de deglutiție reclamă administrarea de urgență a tratamentului injectabil cu glucagon sau glucoză.

- se folosește soluție de glucoză 10 - 20% care se injectează strict intravenos de către o asistentă medicală sub supravegherea unui medic.

Administrarea glucagonului

- poate fi făcută intramuscular în cadranul supero-extern fesier;
- glucagonul (fiola de 1 mg) trebuie să fie în termen de valabilitate, se păstrează în frigider;
- fiola de glucagon este însoțită de flaconul cu solvent și seringă adecvată;
- se introduce aer în flaconul cu solvent;
- se aspiră solventul și se transferă în flaconul cu glucagon;
- se agită blând până se dizolvă;
- se aspiră soluția;
- se injectează.

d) Supravegherea și educația pacientului

Pacientul va fi instruit cum poate preveni hipoglicemia:

- să-și noteze într-un carnet simptomele care au avertizat hipoglicemia;
- să discute cu medicul cauzele hipoglicemiei care poate modifica schema de tratament;
- să-și testeze glicemia pentru o anumită perioadă de timp după hipoglicemie;
- să aibă permanent asupra lui tablete de glucoză sau zahăr și să consume când apar semne de hipoglicemie;

- să evite alimentele grase
 - dacă dimineța sunt semne de neuroglicopenie, se cercetează glicemia în timpul nopții;
 - să consume un supliment de glucide atunci când face un efort fizic susținut;
 - se ia o gustare mai târziu seara pentru a preveni hipoglicemia nocturnă;
 - să schimbe locul injectării pentru evitarea lipodistrofiei hipertrofice care împiedică absorbția insulinei;
 - să-și controleze glicemia când se urcă la volan sau pe bicicletă și să înceteze să conducă la cel mai mic semn de hipoglicemie.
- Pacientul trebuie atenționat că hipoglicemiile severe și prelungite pot conduce la afectarea ireversibilă a sistemului nervos.

CAPITOLUL 17

ÎNGRIJIRI ÎN BOLI DERMATOLOGICE

17.1 Prelevarea bacteriologică din pustule

Se face înainte de antibioterapie.

Materiale necesare

- ace subcutanate sterile;
- materiale de dezinfectare;
- mănuși de unică folosință;
- seringi 2 ml sterile;
- bon de cerere examen bacteriologic;
- sticlură, eprubete sterile.

Efectuarea procedurii

- se explică importanța și derularea procedurii;
- se instalează pacientul confortabil;
- se spală mâinile;
- se adaptează acul la seringă;
- se prelevează conținutul pustulei, fără să se atingă pielea din jur, se străpunge pustula cu acul și se aspiră conținutul în seringă;
- nu se detașează acul de la seringă;
- se dezinfectează leziunea;
- se etichetează produsul;
- se trimite repede la laborator.

Rezultatul se poate obține după o oră la examenul microscopic, după 24 ore pentru culturi și identificarea germenilor, după 40 ore pentru antibiograme.

17.2 Prelevarea produselor micotice de la nivelul mucoaselor

Recoltarea se face înainte de tratamentul antifungic sau cu o fereastră terapeutică de 4 săptămâni.

Respectarea condițiilor de asepsie este foarte importantă pentru rezultat corect

Materiale:

- tavă curată, dezinfectată și 2 tampoane sterile;
- tăviță renală;
- mănuși de unică folosință;
- mască;
- săculeț dublu pentru trimiterea la laborator cu buletinul;
- etichete;
- buletin de cerere corect completat.

Efectuarea procedurii

- Se spală mâinile;
- se pun mănușile;
- se scoate tamponul din ambalajul său fără să se atingă;
- se realizează prelevarea foarte precisă, din zona de leziune;
- se plasează tamponul în punga de origine, fără a atinge exteriorul ambalajului;
- se etichetează, se notează data și ora prelevării;
- se dezinfectează tava;
- se îndepărtează mănușile;
- se spală mâinile;
- se trimite produsul la laborator;
- se notează examenul în dosarul pacientului.

Recoltarea în micoza vaginală

- pacienta este așezată în poziție ginecologică;
- se montează un specul vaginal;
- prelevarea se face de pe mucoasa vaginală, cu ajutorul unui tampon de la nivelul colului și vaginului;
 - recoltarea nu este dureroasă și se recomandă ca înainte de recoltare să nu se facă toaleta vaginală, pentru că se modifică rezultatul;
 - la bărbat, recoltarea se face la nivelul meatului urinar și din leziuni, pacientul fiind în poziția așezat sau semișezând, de preferință dimineața înainte de micțiune.

În micoza anală: Recoltarea se va realiza de la nivelul marginii anale fără pătrundere în rect.

Educarea pacientei pentru evitarea recidivei micozei vaginale

- evitarea băilor calde în jacuzzi și piscină;
- se preferă dușul;
- evitarea hainelor sintetice;
- evitarea deodorantelor, spray-urilor și săpunurilor parfumate;
- evitarea gelului de duș;
- folosirea săpunului neutru;
- utilizarea prezervativului.

17.3 Prelevarea cutanată în dermatofitii

- se face înainte de începerea tratamentului sau după 4 săptămâni de la încetarea tratamentului cu antifungici;
- calitatea recoltării condiționează rezultatele;
- examenul direct relevă filamente miceliene între lamă și lamelă după adăugarea picăturilor de potasiu și trecerea prin flacăără;
- cultura realizată va prezenta o colonie între 10 - 20 zile.

Materiale

- tavă curată, decontaminată;
- chiureta sterilă pentru obținerea scuamelor, dacă leziunea este uscată;
- două tampoane sterile, dacă leziunea este umedă;
- pentru leziunile unghiilor, forfecuță sterilă;
- în caz de râie (scabie) se recoltează păr într-o cutie mică, sterilă;
- mănuși de unică folosință;
- mască, dacă este nevoie;
- sac dublu pentru transportul produsului recoltat;
- sticlucă cu numele pacientului;
- buletin de cerere.

Efectuarea procedurii

- se spală mâinile;
- se pun mănușile;
- pentru leziuni uscate, se raclează leziunea cu ajutorul chiuretei și se pun scuamele într-o cutie mică, sterilă;
- pentru leziuni umede, se recoltează cu tamponul în punga de origine, fără contact cu exteriorul ambalajului;
- se etichetează produsul recoltat, cuprinzând ora și data prelevării;
- se dezinfectează tava;
- se îndepărtează mănușile;
- se spală mâinile;

- produsele se duc la laborator;
- se notează în foaie recoltarea făcută.

Educația pacientului

În caz de recidivă măsurile prevăd:

- completarea declarației obligatorii;
- tratarea animalului contaminator;
- izolarea elevilor/copiilor din școli/grădinițe.

17.4 Biopsia cutanat

Este de competența medicului ajutat de asistenta medicală care pregătește materialele necesare.

Procedura constă în prelevarea unui fragment de piele mai mic de 3 mm sub anestezie locală.

Fragmentul recoltat se pune într-o soluție fixatoare recomandată, în funcție de examenul realizat.

Materiale necesare:

- măsuță de instrumente;
- materiale pentru anestezie: seringă sterilă cu ac steril conținând lidocaină 1% cu sau fără adrenalină (în funcție de cererea medicului), în funcție de locul biopsiei;
- comprese sterile, soluții antiseptice;
- material pentru biopsie: comprese sterile, antiseptice, mănuși sterile, câmp operator cu fereastră, bisturiu mecanic, foarfecă, o pensă cu gheare, fire pentru tegument, foarfecă și o pensă hemostatică;
- material pentru pansament;
- flacon cu soluție fixatoare;
- etichete.

Efectuarea procedurii

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea pentru biopsie;
- se așază pacientul în poziție confortabilă, se eliberează zona biopsiei, se face asepsie cutanată și se plasează deasupra câmpul cu fereastră;
- medicul discută cu pacientul pentru depistarea contraindicațiilor anesteziei;
- asistenta ajută medicul și supraveghează semnele vitale și toleranța pacientului;
- plaga se pansează, se ajută pacientul dacă prezintă stare de rău;
- produsul recoltat se trimite la laborator împreună cu buletinul de examen;
- se colectează deșeurile conform precauțiilor universale;

- se spală mâinile.

17.5 Îngrijiri în candidoza bucală

Scop

Suprimarea factorilor favorizanți, de proliferarea locală a candidiei: corectarea glicemiei, prezența protezei dentare, uscăciunea gurii, medicamente, mai ales antibiotice

Îngrijiri:

- echilibrarea diabetului;
- oprirea tratamentului favorizant, dacă este posibil;
- spălarea cavității bucale cu o suspensie antifungică, a protezei dentare;
- pacientul este instruit ca după spălarea protezei aceasta să fie ținută în soluție NAHCO₃;
- spălarea de 3 - 4 ori pe zi cu soluție de bicarbonat de sodiu pentru creșterea pH-ului bucal;
- administrarea tratamentului recomandat.

17.6 Îngrijiri în intertrigo micozic

- se face baie zilnică la picioare timp de 10 minute cu permanganat de potasiu diluat 1/10.000;
- se usucă bine cu prosop uscat;
- aplicarea de antifungice sub formă de cremă între degetele de la picioare;
- plasarea unor comprese rulate între degete pentru a permite pliurilor interdigitale să fie bine aerate.

Când sunt afectate plicile

- se dezinfectează pliurile cu comprese îmbibate cu soluție de clorhexidina sau dacă pliurile sunt foarte umede se va utiliza betadină sau nitrat de argint 1% în conformitate cu recomandarea medicală;
- se usucă plicile folosind comprese absorbante;
- se poate lăsa în plică o compresă uscată.

Recomandarea medicului:

- se schimbă hainele;
- îngrijirile sunt efectuate de două ori pe zi în cazul în care secrețiile sunt umede. Tratamentul durează în jur de 15 zile

Educarea pacientului

- igiena riguroasă;
- consiliere dietetică dacă pacientul pierde în greutate;
- pacientul poate să poarte șosete, folosește prosoape personale;
- suprimarea factorilor favorizanți atunci când se poate;

17.7 Îngrijirea pacientului cu ulcer de gambă

Leziunea reprezintă pierderea de substanță cutanată, de profunzime variabilă, putând ajunge la os.

Este complicația cea mai gravă a tulburărilor trofice ca urmare a dificultăților circulatorii locale, arteriale sau venoase.

Supravegherea tratamentului

- se evaluează durerea înainte și după pansament;
- se supraveghează:
 - aspectul ulcerului: înmugurirea (burjonarea) excesivă, necroza, extensie a leziunii, suprainfecția, culoarea verde și mirosul caracteristic arată o infecție cu piocianic) scurgeri/secreții;
 - moralul pacientului, starea nutrițională, mobilitatea pacientului;
 - se apreciază eficacitatea tratamentului/îngrijirii prin:
 - diminuarea durerii;
 - evoluție favorabilă a plăgii: absența secrețiilor, absența mirosurilor, epidermizarea, curățirea;
 - mobilizarea pacientului;
 - se observă efectele secundare: starea tegumentelor din jurul ulcerului, intoleranța pansamentului, semne de infecție.

Educația pacientului:

- să evite ortostatismul prelungit;
- să poarte haine lejere;
- să evite supragreutatea;
- să evite căldura.

Se sfătuiește pacientul:

- să țină picioarele puțin mai sus când este în decubit dorsal;
- să practice înotul, mersul pe jos;
- baie la duș cu apă caldă pentru a evita vasodilatația.

17.8 Îngrijirea picioarelor la un pacient cu erizipel

Prevenirea erizipelului face apel la o bună igienă corporală și la o folosire corectă a antisepticelor topice, pentru că o mică leziune poate fi poarta de intrare pentru streptococ responsabil de dermatoze infecțioase grave.

Educația pacientului

În legătură cu plăgile:

- antisepticele alese nu trebuie să fie iritante și hipersensibilizante pentru piele și mucoase;

În legătură cu igiena în îngrijirile propriu-zise:

- igiena picioarelor să se facă zilnic;
- se spală picioarele și spațiul interdigital cu apă caldă și săpun neutru;
- se clătesc bine și se usucă prin tamponare;
- în absența infecției se face o baie de picioare o dată pe săptămână, cu o durată de aproximativ 5 - 7 min.; depășirea poate predispuce la uscarea tegumentelor și la leziuni;

- unghiile trebuie tăiate drept, fără să fie foarte scurte, pentru a evita unghia încarnată;

- se hidratează pielea de pe picioare în fiecare zi cu o cremă nutritivă (fără lanolină, deoarece este alergizantă), evitând spațiile interdigitale;

- se preferă ciorapii de bumbac, pentru a se evita macerația și tulburările circulatorii;

- în cazul în care picioarele transpiră sau emană miros neplăcut, medicul recomandă un antiseptic și un antitranspirant specific pentru a preveni umezeala și încălzirea;

- schimbarea regulată a încălțăminte în funcție de activitățile cotidiene;
- alegerea încălțăminte astfel încât să nu jeneze circulația și să nu producă leziuni;

- evitarea plasturilor autocolanți și a spray-urilor deodorante, care deteriorează pielea;

- nu se merge în picioarele goale, pentru a evita rănirea;
- se evită toate sursele de căldură, care poate produce arsuri;
- se autoobservă picioarele și orice modificare (roșeață, edem, fisură, leziune, scurgere - se raportează medicului).

CAPITOLUL 18

ÎNGRIJIREA PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI NEUROLOGICE

18.1 Mielografia

Mielografia constă în explorarea radiografică a conținutului rahidian prin injectarea în spațiul subarahnoidian a unei substanțe de contrast iodată hidrosolubile.

Acest examen permite să se vizualizeze cu precizie structurile vertebrale și paravertebrale lombare (vertebre, discuri intervertebrale, ligamente musculare, măduva spinării). După introducerea scanner-ului și apoi a rezonanței magnetice, această tehnică este din ce în ce mai puțin utilizată.

Indicații

- sindroame neurologice determinate de o compresiune medulară sau radiculară;
- tumori cerebrale sau neuromeningiene (atunci când scanner-ul și IRM sunt neconcludente).

Contraindicații:

- alergie la substanța iodată;
- hipertensiune intracraniană;

Pregătirea pacientului

- se explică pacientului procedura;
- se obține consimțământul informat;
- se face anamneza pentru a exclude un eventual istoric de alergie la iod;
- se face fundul de ochi pentru a exclude semnele de hipertensiune intracraniană;
- se planifică la radiologie;
- se cere pacientului să rămână nemâncat în dimineața examinării;
- se montează un cateter/branulă pe o venă periferică;
- se injectează substanța iodată în canalul rahidian (Omnipaque) prin puncție rahidiană efectuată lombar, direct pe masa radiologică;
- după localizarea radiosopică a segmentului considerat suspect, se efectuează radiografii din 2 planuri: anteroposterior și profil;
- pentru efectuarea în bune condiții a mielografiei, se recomandă utilizarea unui aparat de radiodiagnostic prevăzut cu masă basculantă teleghidată, cu imagine amplificată prin amplificatorul de luminozitate cuplat cu un monitor TV și transmisă în cabina de comandă bine protejată contra radiațiilor X.

Rezultate

Mielografia pune în evidență:

- forma și dimensiunile canalului spinal;
- permeabilitatea acestuia, eventualele obstacole;
- forma, dimensiunile și, uneori, chiar natura obstacolului.

Pacientul va rămâne la pat până iodul va trece în circulația sistemică (5 - 6 ore).

18.2 Electroencefalografia (E.E.G)

Este o metodă de explorare funcțională bazată pe detectarea, amplificarea și înscrierea grafică a activității bioelectrice cerebrale cu ajutorul unor electrozi amplasați pe scalp și conectați la aparate electronice speciale, numite electroencefalografe.

Pregătirea pacientului

- se explică procedura, importanța acesteia pentru diagnostic;
- se obține consimțământul informat;
- se întrerupe cu 24 h înainte medicația care influențează activitatea cerebrală;
- se solicită pacientului să-și spele părul capului pentru a înlătura excesul de sebum ce poate parazita aparatul;
- se instruește pacientul să rămână relaxat în timpul înregistrării și să învețe pe cât posibil mișcările corpului și ale ochilor.

Efectuarea procedurii

- se fixează electrozii metalici pe pielea capului cu ajutorul unor benzi elastice, după o degresare prealabilă a acesteia (dacă este cazul);
- se așază la distanță egală (3 - 5 cm) simetric în regiunile frontale, parietale, occipitale, temporale, precum și pe ureche pentru derivațiile referențiale;
- biocurenții captați și amplificați de dispozitivul electronic de amplificare sunt înregistrați pe o hârtie specială, cu un oscilograf magnetic prevăzut cu o peniță inscripitoare.

Rezultate

- Pe o EEG pot fi înregistrate 3 unde normale (alfa, beta și theta) și o undă patologică în stare de veghe, dar normală pentru anumite faze de somn - unda delta;
- Undele α au o frecvență de 8 - 12 Hz și se înscriu la subiectul cu ochii închiși;
- Undele β se caracterizează printr-o frecvență de 14 - 30 Hz; se înscriu când subiectul este treaz și atent;
- Undele theta au o frecvență de 4 - 7 Hz. Incidența undelor theta crește progresiv pe măsura instalării fazelor de somn profund;
- În caz de tulburări circulatorii majore, EEG arată o scădere globală a activității corticale. Se produce o scădere a frecvenței și amplitudinii undelor alfa în principal;
- EEG poate să prezinte artefacte care sunt fenomene parazite de natură extracerebrală. Ele își au originea fie la pacient, fie în mediul înconjurător sau în aparatura utilizată. Cele mai frecvente artefacte sunt: mișcările oculare,

tremurăturile, hiperventilația, fotostimularea, instabilitatea electrozilor dată de o fixare insuficientă.

18.3 Electromiografia (EMG)

Electromiografia este un test folosit pentru înregistrarea activității electrice a mușchilor. Când mușchii sunt activi, aceștia produc impulsuri electrice direct proporționale cu nivelul activității musculare.

Indicații

EMG este recomandată în următoarele cazuri:

- pentru stabilirea cauzelor inexplicabile de slăbiciune (hipotonie) musculară;
- stabilirea diferențelor dintre hipotonia musculară provocată de miopatii și cea determinată de afecțiuni ale sistemului nervos;
- stabilirea diagnosticului diferențial între hipotonia determinată de afecțiunile musculare propriu-zise și cea determinată de imobilizare din cauza durerilor sau lipsei de motivație.

Pregătirea Pacientului

- în cazul adulților emg nu presupune pregătiri speciale;
- în cazul copiilor se recomandă o discuție deschisă cu aceștia pentru a-i familiariza cu procedura cerută de electromiografie.

Efectuarea Testului

- pentru efectuarea emg-ului se introduc ace - electrozi în piele până la nivelul mușchilor cu scopul înregistrării activității electrice a acestora;
- activitatea electrică este înregistrată vizual cu ajutorul unui osciloscop, iar acustic cu ajutorul unui speaker;
- pentru o înregistrare cât mai eficientă a activității electrice a mușchilor scheletici este necesară folosirea mai multor electrozi;
- prezența, mărimea și forma liniilor curbe (potențial de acțiune) afișate pe osciloscop furnizează informații despre capacitatea mușchilor de a răspunde la stimuli nervoși;
- fiecare mușchi care se contractă produce un potențial de acțiune;
- mărimea fibrei musculare influențează rata (frecvența formării unui potențial de acțiune) și amplitudinea potențialului de acțiune;
- în momentul introducerii acelor - electrozi până la nivelul mușchilor, pacientul resimte o senzație de disconfort fizic asemănătoare cu cea din injecțiile intramusculare;
- după efectuarea emg, durerea de la nivelul mușchilor testați va dispărea după câteva zile.

18.4 Scorul Glasgow (GCS)

Scorul Glasgow este destinat evaluării gravității în faza inițială a unui traumatism cranian, fiind un criteriu prognostic. Se utilizează pentru cuantificarea nivelului de conștiență în toate cazurile de confuzie, indiferent de etiologie.

În practica curentă, și în special în urgențe, scala Glasgow reprezintă un mijloc simplu și rapid de evaluare a pacientului comatos.

Descrierea Scorului Glasgow

Scorul Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS) a fost conceput de Teasdale și Jennett (1974) pentru a stadializa tulburările stării de conștiență. Scorul cuprinde trei categorii de răspuns (deschiderea ochilor, răspuns motor și răspuns verbal) a căror punctare însumată generează scorul total (minimum 3, maximum 15), ca în tabelul de mai jos:

PARAMETRI PUNCTAJ	CRITERII
4 p	1. DESCHIDEREA OCHILOR (O) - spontană
3 p	- la stimuli verbali
2 p	- la stimuli dureroși
1 p	- absentă, chiar la presiune supraorbitală
6 p	2. RĂSPUNSUL MOTOR (M) - la comandă simplă
5 p	- răspuns motor prin localizarea stimulului

		dureros	
4 p		- răspuns motor prin retragerea unui membru sau a ambelor, la stimulare dureroasă	
3 p		- răspuns motor prin flexie anormală (fără orientare spre locul dureros) a unui membru sau a ambelor membre superioare, la stimularea dureroasă	
2 p		- răspuns motor prin extensia membrului la stimularea dureroasă	
1 p		- niciun răspuns motor	
5 p		3. RĂSPUNS - adaptat, pacient orientat	
		VERBAL (V)	
4 p		- confuz (răspunsuri neclare, pacient dezorientat)	
3 p		- incoerent (cuvinte inteligibile)	
2 p		- neinteligibil	
1 p		- absent/fără răspuns verbal	

Interpretarea rezultatelor

Scor 15 (maximum) = normal

Scor 13 = injurie cerebrală ușoară

Scor 9 - 12 = injurie cerebrală moderată

Scor 8 = injurie cerebrală severă

Scor ≤ 7 = comă gravă

Scor 3 = moarte cerebrală

CAPITOLUL 19

ÎNGRIJIREA PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI OFTALMOLOGICE

19.1 Determinarea acuității vizuale (AV)

Acuitatea vizuală sau vederea centrală reprezintă aptitudinea ochiului de a percepe detalii spațiale. Acestea sunt măsurate prin unghiul sub care sunt văzute. Toate obiectele sunt văzute sub un unghi format din razele care pleacă din extremitățile obiectului și se încrucișează în punctul nodal al ochiului pentru a ajunge pe retină.

Pregătirea materialelor și instrumentelor necesare:

Pentru determinarea AV sunt necesare:

- optotipul snellen, care este un panou iluminat electric ce conține 10 rânduri de litere de mărimi diferite destinate a fi văzute sub un unghi vizual de 5° de la o anumită distanță. În dreptul fiecărui rând este precizată distanța de la care un ochi emetrop le citește. Pentru copii și analfabeți literele sunt înlocuite de figuri geometrice sau alte semne;
- trusa cu lentile pentru aprecierea dioptriei de corecție;
- ocluzor.

Pregătirea pacientului:

Psihică

- informarea pacientului privind derularea procedurii;
- obținerea acordului și a colaborării în timpul examinării.

Fizică

- se cercetează AV a fiecărui ochi în parte, acoperindu-se pe rând cu un ocluzor și apoi a ambilor ochi simultan;
- pacientul va fi așezat în față optotipului iluminat electric, pe un scaun, la o distanță de 5 m;

- în principiu, $AV = \frac{d}{---$, unde:

d = distanța de la care ochiul examinat a deosebit o literă

D = distanța de la care ochiul emetrop deosebește aceeași literă

- AV se consideră normală, de 1 (5/5) dacă pacientul recunoaște literele ultimului rând de la 5 m;
- dacă vederea este scăzută, pacientul vede numai rândurile cu litere mai mari, care în mod normal sunt văzute de la distanțe mai mari; dacă, de exemplu, vede de la 5 m rândul pe care ar trebui să-l vadă de la 20 m - $AV = 5/20 = 1/4$;
- dacă AV este mai mică decât 1/50, examinatorul plimbă degetele prin fața ochiului, exprimându-se AV prin numărarea degetelor (n.d.) la 1 m, 50 cm sau 20 cm (se notează $AV_{OD} = n.d. 1 m$);
- uneori pacientul percepe doar mișcarea mâinii (p.m.m.) sau numai lumina proiectată la nivelul ochiului ($AV = p.l.$), într-o cameră obscură.

Îngrijirea pacientului după procedură:

- nu necesită îngrijiri deosebite;
- este ajutat, în caz de AV redusă, să se deplaseze în salon sau până la aparținător (când se face ambulatoriu).

19.2 Tonometria oculară

Este o metodă de măsurare a presiunii intraoculare cu ajutorul unui aparat numit tonometru.

Există mai multe tipuri de tonometrii care au la bază același principiu: măsurarea deformării corneei sub acțiunea unei forțe externe.

Indicații:

- control oftalmologic de rutină, mai ales la persoanele cu vicii de refracție;
- monitorizarea tratamentului antiglaucomatos.

Pregătirea materialelor necesare:

- tonometru manual (Schiotz) pentru tonometria prin indentație (presiune) sau tonometru electronic care afișează pe un monitor valoarea tensiunii intraoculare (TIO);
- soluții anestezice oculare;
- comprese sterile.

Pregătirea pacientului:

Psihică

- informarea pacientului privind derularea procedurii;
- obținerea acordului și a colaborării în timpul examinării.

Fizică:

- nu bea mai mult de 400 - 500 ml lichid înainte de test;
- nu consumă alcool cu cel puțin 12 ore înainte de test;
- nu fumează;
- se îndepărtează lentilele de contact, la nevoie;
- se așază pacientul în decubit dorsal pe o canapea, fără pernă;
- se instilează în ambii ochi câte 1 - 2 picături de soluție anestezică indicată de medicul specialist;
- se cere pacientului să rămână nemișcat, să nu tușească, să nu clipească sau să strângă pleoapele deoarece orice mișcare de acest tip poate mări presiunea intraoculară;
- pacientul va fi rugat să-și fixeze privirea asupra unui punct fix de pe tavan în timp ce medicul va apăsa ușor corneea cu tija tonometrului pentru câteva secunde;
- se notează valoarea TIO indicată de tonometru.

Îngrijirea pacientului după procedură :

- se anunță pacientul că s-ar putea să aibă o senzație de furnicătură la nivelul ochiului în următoarele 24 ore;
- se interzice purtarea lentilelor de contact cel puțin 2 ore după efectuarea testului.

19.3 Oftalmoscopia direct

Este un procedeu optic de examinare a polului posterior al globului ocular (corp vitros, corp ciliar, papila nervului optic, retină, coroidă).

Indicații:

- boli sistemice: HTA, AVC;
- boli oculare: glaucom, retinopatie diabetică etc.

Pregătirea pacientului:

Psihică:

- informarea pacientului privind derularea procedurii;
- obținerea acordului și a colaborării în timpul examinării.

Fizică:

- se instilează o soluție midriatică (atropină, mydrum) pentru dilatarea pupilei;
- se conduce pacientul în camera obscură pentru examinare.

Efectuarea procedurii:

- medicul se așază aproape de pacient și cu oftalmoscopul la ochi (oftalmoscop electric); se apropie la 5 cm de ochiul pacientului, proiectând fasciculul luminos prin pupilă;

- se examinează ochiul drept al pacientului cu ochiul drept al medicului oftalmolog și ochiul stâng cu ochiul stâng al examinatorului;

- imaginea obținută este mărită de 15 - 20 ori;

- se cercetează papila nervului optic, vasele retiniene, regiunea peripapilară, regiunea maculară și periferia retinei.

Îngrijirea pacientului după procedură:

- se explică pacientului că din cauza pupilei mărite s-ar putea să vadă dublu până la resorbția soluției midriatice;

- să poarte ochelari fumurii pentru că are fotofobie;

- să evite șofatul și expunerea la soare (dacă examenul este făcut ambulatoriu).

19.4 Determinarea câmpului vizual

Câmpul vizual este reprezentat de totalitatea punctelor din spațiu pe care un ochi imobil le poate percepe.

Câmpul vizual monocular, teoretic circular, este limitat de proeminențele osoase ale feței.

Limitele medii ale câmpului vizual monocular sunt:

- temporal - 80 - 90°

- nazal - 50 - 60°

- superior - 45 - 55°

- inferior - 60 - 70°

Câmpul vizual binocular este reprezentat de spațiul perceput de ambii ochi imobilizați în poziție înainte. Este mai întins și corespunde spațiului explorat de ambii ochi în mișcare, depinzând de amplitudinea mișcărilor oculare.

Cu ajutorul câmpului vizual subiectul se poate orienta în spațiu, poate aprecia existența și morfologia diferitelor elemente mobile sau fixe care-l înconjoară.

Indicații

Determinarea câmpului vizual este indicată pentru:

- detectarea leziunilor nervului optic la cei cu glaucom;

- afecțiuni ale pleoapelor frecvent ptosisul;

- diagnosticarea bolilor nervului optic;

- diagnosticarea unor afecțiuni care afectează transmiterea informației de la ochi la cortexul occipital al creierului, unde informația este procesată ca vedere.

Contraindicații

- copii mici;
- bătrâni;
- pacienți psihici prin lipsa de cooperare.

Lărgimea câmpului vizual este foarte importantă pentru desfășurarea activităților zilnice.

Îngustarea lui afectează calitatea vieții cotidiene, ducând la grave probleme de orientare și uneori la accidente.

Pregătirea materialelor, a pacientului, și efectuarea procedurii

Aparatele utilizate în studiul câmpului vizual se pot clasifica:

- după suprafața fondului pe care se proiectează testul, în ecrane campimetrice (care sunt plane) și perimetre (care sunt cupole);
- după maniera de lucru pot fi manuale sau automate.

Campimetrul este un ecran plan, de culoare neagră, al cărui centru este marcat de un punct pe care subiectul trebuie să-l fixeze tot timpul examinării. Iluminarea fondului trebuie să fie standardizată. Campimetrul utilizează un ecran de 1 - 2 m² plasat la 1 sau 2 metri de subiect.

Testul alb de 1 - 3 mm (punctul pe care trebuie să-l fixeze tot timpul subiectul) este marcat pe o baghetă port-test, care are aceeași culoare cu ecranul.

Pentru efectuarea acestui test, pacientul nu necesită pregătire specială.

Cooperarea pacientului este foarte importantă pentru a nu compromite valoarea înregistrării.

Întrucât fatigabilitatea scade cooperarea pacientului, este bine ca determinarea să se facă dimineața când pacientul este odihnit, relaxat.

I se va explica că examinarea durează puțin și este nedureroasă. Subiectul va fi plasat la o distanță de 1 sau 2 metri în fața ecranului, în funcție de campimetrul folosit, cu corecție adecvată pentru această distanță.

În cazul examinării cu perimetrul (aparat mult mai performant și computerizat), pe baza unui algoritm controlat de computer, se studiază sensibilitatea la lumină a ochiului pentru fiecare zonă din câmpul vizual.

Pentru această metodă, un ochi este acoperit, iar pacientul este rugat să-și sprijine capul pe un suport. Când pacientul vede lumini și mișcări de diferite intensități, trebuie să apese un buton. În toate testele standard, prima dată se testează ochiul drept, apoi cel stâng.

Prezentarea rezultatelor

Rezultatele sunt afișate sub forma unor hărți în tonuri de gri (punctele mai întunecate arată zonele mai afectate de boală) și hărți cu date numerice care sunt prelucrate statistic și comparate cu cele care apar la pacienții sănătoși. Se

calculează, de asemenea și alți indicatori globali care oferă o imagine complexă asupra câmpului vizual.

Observații:

Testul pentru determinarea câmpului vizual necesită foarte puțin timp și nu implică stres pentru persoanele relativ sănătoase, însă poate fi obositor și stresant pentru pacienții în vârstă și pacienți.

Prin câmp vizual computerizat se poate diagnostica glaucomul cu cca. 3 - 4 ani mai devreme decât metodele vechi de perimetrie.

Investigarea câmpului vizual prin metoda computerizată permite memorarea rezultatelor și urmărirea precisă a modificărilor apărute în timp, la examinări succesive ale aceluiași pacient.

19.5 Determinarea simțului cromatic

Simțul cromatic este facultatea retinei de a percepe diferitele radiații monocromatice din spectrul vizibil, emise sau reflectate de obiectele din jur.

Vederea cromatică normală:

Obiectele sunt văzute colorate, în măsura în care ele reflectă mai mult anumite radiații monocromatice și le absoarbe pe celelalte; obiectele roșii reflectă radiații roșii, cele verzi reflectă radiații verzi etc. Obiectele albe reflectă toate culorile, în timp ce obiectele negre le absorb.

Variațiile culorilor sunt în funcție de calitățile caracteristice fiecărei culori în parte: tonul/nuanța, luminozitatea și saturația (gradul de puritate al culorii). Prin combinarea acestor caracteristici se poate obține o mare gamă de culori, din care ochiul distinge numai o parte.

Pentru a se explica cromatismul ochiului, se admite că în retina diurnă ar exista 3 feluri de conuri, conținând fiecare din ele un pigment fotosensibil pentru o anumită culoare fundamentală: unul pentru roșu, altul pentru verde și altul pentru violet. Orice culoare din natură se poate obține prin amestecul celor trei culori fundamentale, variind cantitatea, luminozitatea și saturația.

Zona privilegiată a retinei în elaborarea mesajului colorat este la nivelul maculei.

Anomaliile senzației de culoare se manifestă prin confuzia culorilor de către persoanele afectate care socotesc asemănătoare sau identice culori ce sunt diferențiate de ochiul normal.

Indicații:

Determinarea simțului cromatic se face pentru diagnosticarea:

- discromaziilor congenitale: anomalia DALTON (lipsa de percepție a senzației de roșu); lipsa senzației de verde (denteranopie); lipsa senzației de violet (tritanopie);

- cromatopsiilor - tulburări dobândite ale senzației cromatice în urma unor intoxicații exogene sau prin perturbarea mediilor transparente (cataractă, afakie, hemoragii în corpul vitros).

Metode de testare:

În funcție de principiul de testare a simțului cromatic sunt:

- colorimetrele și anomaloscoapele - reprezintă aparatura utilizată în cercetare sau centre specializate și are ca principiu obținerea unei senzații cromatice identice cu aceea a unei plăje de referință, prin amestecul altor culori pentru care se cunosc anumiți parametri. Aceste egalizări se pot realiza și pe calculator;

- probele de asortare și clasificare presupun recunoașterea de către subiect a unor eșantioane colorate cu tonalități diferite și clasificarea lor în ordinea tonalităților; eșantioanele pot fi bucăți de lână sau pioni colorați;

- metodele de confuzie - sunt cele mai cunoscute. Se numesc astfel pentru că se bazează pe confundarea tonalităților la străluciri identice de către subiecții cu vedere cromatică deficitară; există mai multe tipuri de tabele pseudoizocromatice, cele mai cunoscute fiind Ishihara și Rabkin; aceste tabele reprezintă planșe în care anumite simboluri (cifre, litere, figuri geometrice) sunt formate din plăje colorate de aceeași tonalitate, saturație și luminozitate diferite, pe un fond format din alte tonalități de aceeași saturație și luminozitate cu simbolurile.

Shinobu Ishihara a fost oftalmolog și profesor al Universității din Tokyo. El a inventat testele care-i poartă numele pentru verificarea recruților în armată, cu ajutorul medicului său asistent care era discromat, și le-a publicat în 1917. De atunci acestea au devenit principalele teste pentru depistarea anomaliilor de percepție a culorii.

Testul original cu planșe de hârtie/carton se face într-o cameră luminată adecvat de soare, fără raze directe sau lumină artificială.

Discromații (persoanele cu alterări ale simțului cromatic) identifică după luminozitate tonurile pe care nu le văd, de cele pe care le văd. Testul este cu atât mai sensibil, cu cât diferențele între tonuri sunt mai mici.

Există planșe de contraprobă, percepute doar de către discromați nu și de către subiecții normali, ușoara diferență între semne și fond e dată de componenta albastră și mascată de roșu și verde).

De asemenea, există și planșe de demonstrație - pentru înțelegerea principiului - percepute și de către normali și de către discromați.

Timpul de recunoaștere al simbolului prezentat este de 15 sec.

- Probe de denumire: din această categorie fac parte lanternele colorate (sau cromatoscoapele). Metoda constă în prezentarea de stimuli colorați subiectului, de diferite mărimi ce trebuiesc recunoscuți la distanța de 5 m, subiectul trebuind să precizeze tonul (culoarea). Intensitatea culorilor se poate modifica cu ajutorul unor filtre, simulând modificarea culorii în funcție de condițiile atmosferice.

Importanța depistării discromaziilor:

Omul percepe lumea cu cele cinci organe de simț ale sale. Dintre acestea cele mai multe informații le primește prin intermediul vederii. La omul modern transmiterea informației prin organele de simț se face astfel: Văz 90%; Auz 5%; Pipăit 2%; Gust 2%; Miros 1%.

De aceea nu e totuna dacă exploatăm la maximum posibilitățile existente în vedere. Pierderile de informație în cazul percepției culorilor diminuează calitatea vieții, degradează siguranța prelucrării informațiilor și prin acestea influențează în mod negativ timpul de reacție a recunoașterii.

Dintre discromaziile congenitale, daltonismul sau lipsa de percepție a senzației de roșu este cea mai importantă prin consecințele pe care le are.

- se cunosc mai mult de o sută de ocupații unde daltonismul creează o situație defavorabilă, de exemplu: doctor, dentist, tehnician dentar, coafor, cosmetician, pantofar, vitrinier, ceramist, industria textilă, fabrici de vopsea, producția de medicamente, industria alimentară etc.;

- daltonismul este dezavantajos mai ales în copilărie. La această vârstă copilul este într-o situație defavorabilă la învățatură și în aprecierea de sine. Copiii de vârstă între 4 - 10 ani de exemplu pot să coloreze iarba cu roșu, acoperișul cu verde și din această cauză pot să primească note rele, iar după toate acestea ceilalți râd de ei. Nu văd bine figurile colorate din manuale, creta colorată de pe tablă, liniile colorate ale hărților;

- în circulație daltoniștii sunt extraordinar de periculoși atât pentru propria persoană cât și pentru ceilalți. Persoanele cu percepere cromatică corectă observă de departe luminile semafoarelor și a lămpilor de stop. Sunt dese accidente în care daltoniști trec peste șine în pofida indicatorului roșu de la barieră;

- din păcate la vânătoare tocmai pentru daltoniști este cel mai greu să diferențieze cu siguranță culorile. Aici ochelarii de corecție pot ajuta foarte mult;

- bărbații daltoniști se îmbracă în culori neașteptate și nepotrivite, de la caz la caz, își pun șosete desperecheate;

- la cumpărături ilustrațiile și inscripțiile colorate de pe ambalaj pot devia de la normal.

19.6 Îngrijiri pre și post operatorii în afecțiuni oculare chirurgicale

Îngrijiri preoperatorii

- se pregătește pacientul pentru intervenția chirurgicală (dacă medicul indică și pacientul își dă acordul) astfel:
 - se pregătește pacientul psihic (informare, explicare, obținerea consimțământului informat);
 - se face pregătirea preoperatorie locală prin: tunderea genelor cu o forfecuță unsă cu vaselină, în timp ce pacientul stă în poziție semișezândă pe scaunul oftalmologic, cu ochii închiși ca atunci când doarme; verificarea permeabilității canalului lacrimal prin injectarea unei soluții saline (ser fiziologic) prin orificiul intern inferior al canalului lacrimal, cu un ac bine adaptat la o seringă de 1 - 2 ml; spălarea ochiului prin instilarea repetată a unei soluții izotone (ser fiziologic) pentru îndepărtarea cililor și a secrețiilor oculare;
 - se măsoară și se notează funcțiile vitale și vegetative: T°, P, TA;
 - se măsoară tensiunea intraoculară în caz de glaucom;
 - se administrează soluții miotice local iar pe cale generală, diuretice indicate de medic;
 - se sistează alimentația cu cel puțin 12 ore înainte de operație (în caz de anestezie generală);
 - se face clismă evacuatoare dacă medicul indică (în seara premergătoare intervenției);
 - se recoltează produse biopatologice pentru examene de laborator: glicemie, uree, TS, TG, examen-sumar de urină, examen citobacteriologic al secreției oculare;
 - se perfuzează i.v. Manitol 10%, în dimineața zilei intervenției, la indicația medicului.

Îngrijiri preoperatorii

- se supraveghează și se ajută pacientul în desfășurarea activităților de bază: alimentare, igienă, eliminare întrucât există riscul de accidentare mai ales la cei cu binoclu;
- se schimbă pansamentul ocular la indicația medicului;
- se face tratamentul topic prescris, cu soluții sau unguente pentru a preveni infecțiile, a reduce inflamația și a stimula vederea;
- se verifică AV și presiunea intraoculară și se recomandă ochelari, de regulă cu dioptrii mai mici decât înainte de operație;
- în cazul intervențiilor prin facoemulsionare, se face o incizie foarte mică prin care se introduce cristalinul foldabil (transplant de cristalin), iar pacientul nu necesită internare în spital. Se recomandă revenirea la control a doua zi și apoi la intervale fixate de medic, în funcție de evoluția locală.

CAPITOLUL 20

ÎNGRIJIRI ÎN ORL

20.1 Manevra Heimlich

Este o manevră neinstrumentală (manuală) de dezobstrucție a căilor aeriene, efectuată în mod "reflex" la toți pacienții suspecti de o inhalație de corp străin.

Indicații

- toate stările de sufocare prin inhalare de corpi străini solizi;
- cel mai adesea este vorba de un corp străin blocat la nivelul laringelui;
- obstrucția căilor aeriene poate antrena un stop cardio-respirator.

Descrierea manevrei

Principiul este de a crea o hipertensiune abdominală bruscă, vizând împingerea diafragmei în sus. Presiunea astfel transmisă aerului din aparatul respirator permite mobilizarea corpului străin obstruent, care este practic ejectat ca un "dop de șampanie", întrucât inhalarea corpului străin se realizează prin aspirația accidentală, având plămâni plini cu aer.

Semnele de recunoaștere a obstrucției căilor respiratorii prin inhalare de corp străin

- a) pacientul este în picioare sau așezat, conștient, dar nu poate respira sau vorbi;
- b) se agită pentru a atrage atenția celor din jur și își pune mâinile în "v" pe piept;
- c) tirajul, semn al efortului inspirator, este prezent la nivelul mușchilor cervicali;
- d) victima este căzută, inconștientă și în stop respirator.

Efectuarea tehnicii

Când pacientul este conștient, în picioare sau așezat:

- salvatorul se plasează în spatele victimei, în contact cu ea;
- una dintre mâini este plasată cu policele în jos, în punctul "piston" situat între ombilic și apendicele xifoid, iar cealaltă mână o acoperă pe prima;
- se efectuează 4 - 5 tracțiuni bruște în sus și în adâncime pentru a crește presiunea abdominală și a ridica diafragma;
- manevra se poate repeta de câte ori este nevoie.

Când pacientul este în decubit dorsal sau este inconștient:

- salvatorul se plasează deasupra victimei, în genunchi, de o parte și de alta a coapselor victimei și comprimă brusc epigastrul, totdeauna cu o mișcare ascendentă;

- se execută 4 - 5 compresări abdominale scurte;
- pacientului inconștient, plasat în decubit dorsal lateral stâng, i se pot aplica lovituri toracice posterioare.

Când victima este un sugaar sau un copil mic

- se prinde sugarul de picioare, cu capul în jos;
- se aplică 3 - 4 lovituri, în regiunea toracală posterioară între omoplați sau se culcă copilul cu capul în jos peste genunchii salvatorului;
- se aplică 3 - 4 lovituri la nivelul toracelui posterior;
- în cazul în care corpul străin nu este ejectat în afară, se caută la nivelul orofaringelui de unde este îndepărtat.

20.2 Spălătura auriculară

Spălarea conductului auditiv extern pentru îndepărtarea secrețiilor sau a corpiilor străini.

Indicații:

- dop de cerumen sau dop epidermic;
- corpi străini intraauriculari;
- otite cronice.

Pregătirea materialelor

Se pregătesc pe o măsuță rulantă:

- seringă guyon cu capacitate de 150 - 200 ml, sterilă;
- lichid de spălătură: apă sterilă încălzită la 37 °C;
- soluția medicamentoasă prescrisă de medic;
- tăviță renală;
- un prosop de unică folosință, eventual din material impermeabil;
- tampoane auriculare.

Efectuarea procedurii

- se anunță pacientul și se explică scopul procedurii, precum și modul de derulare, pentru a obține colaborarea sa;
- se așază pacientul în poziție șezândă;
- se aplică prosopul sub bărbia pacientului;
- se invită pacientul să țină tăvița renală sub urechea afectată și să încline ușor capul spre tăviță pentru ca lichidul să se scurgă în aceasta;
- asistenta medicală se spală pe mâini și își pune mănuși de unică folosință;
- se verifică temperatura lichidului de spălătură și se aspiră în seringă guyon;
- se solicită pacientului să deschidă gura, pentru lărgirea conductului auditiv;

- se trage pavilionul urechii în sus și înapoi cu mâna nedominantă;
- cu mâna dominantă se injectează lichidul de spălătură în conduct, spre peretele posterosuperior și se așteaptă evacuarea;
- se repetă operațiunea de mai multe ori, până când lichidul este curat;
- se usucă conductul auditiv extern cu tampoane auriculare;
- se pune ușor în meatul conductului auditiv un tampon de vată;
- se solicită pacientului să stea în repaus, în decubit dorsal, pentru câteva minute și să evite curentul de aer;
- se verifică lichidul de spălătură;
- se reorganizează locul de muncă și se colectează materialele folosite în recipiente speciale;
- se spală mâinile;
- se notează procedura în fișa pacientului;
- se supraveghează pacientul după spălătură;
- se anunță medicului eventualele incidente: amețeli, dureri, vărsături de cauză centrală.

20.3 Teste auditive (audiometria)

Audiometria face parte din examinarea urechii și evaluează capacitatea unei persoane de a auzi, prin măsurarea abilității sunetelor de a ajunge la creier. Sunetele sunt, de fapt, vibrații aflate în mediul înconjurător, de frecvențe și intensități diferite. Aerul din canalele și oasele de la nivelul urechii și al craniului ajută aceste vibrații să parcurgă drumul dintre ureche și creier, unde sunt "auzite".

Indicații

Testele auditive sunt efectuate pentru:

- screeningul sugarilor și copiilor pentru problemele auditive ce pot interfera cu abilitatea acestora de a învăța, vorbi sau de a înțelege limbajul;
- screeningul copiilor și adolescenților pentru a evita o posibilă pierdere a auzului; auzul ar trebui verificat la fiecare vizită la medic; la copii, un auz normal este important pentru o dezvoltare corespunzătoare a vorbirii, o parte din problemele de vorbire, învățare sau de comportament ale copiilor fiind determinate de tulburări ale auzului; academia americană de pediatrie recomandă efectuarea unui test auditiv la vârstele de 4, 12, 15 și 18 ani;
- ca parte a examinării fizice de rutină, în general, dacă nu se suspectează o hipoacuzie este suficient numai testul în care se șoptesc cuvintele;
- a evalua o posibilă pierdere a auzului la o persoană ce a observat o problemă persistentă auditivă la una sau la ambele urechi, sau care are dificultăți de a înțelege cuvintele dintr-o conversație;

- screeningul problemelor auditive al adulților; deseori este diagnosticată greșit o diminuare a capacității mentale la vârstnici ca urmare a hipoacuziei (de exemplu, dacă o persoană pare să nu asculte sau să răspundă la o conversație);
- screeningul persoanelor ce sunt supuse în mod repetat la zgomote intense sau care iau anumite antibiotice precum gentamicina;
- determinarea tipului și gravității hipoacuziei (conductivă, neurosenzorială sau ambele)
- în hipoacuzia conductivă, transmiterea sunetelor (conducerea) este blocată și nu poate trece spre urechea internă;
- în hipoacuzia neurosenzorială, sunetele ajung la nivelul urechii interne, dar o problemă a nervilor auditivi sau, mai rar, a creierului, împiedică auzul.

Pregătirea pacientului pentru testele auditive

- evitarea zgomotelor puternice cu aproximativ 16 ore înainte de testare
- verificarea și îndepărtarea dopului de cerumen din canalul auditiv extern;
- îndepărtarea cerceilor, ochelarilor sau agrafelor de păr în testul cu căști, deoarece aceste accesorii împiedică poziționarea corectă a căștilor;
- verificarea presiunii exercitate de căști pe urechea externă și a posibilității de închidere a conductului auditiv prin apăsare pe ureche; în acest caz, se va plasa, înainte de testare, un tub subțire de plastic care va menține canalul auditiv deschis;
- îndepărtarea protezei auditive (acolo unde este cazul) înainte de testare;
- spălarea urechii înainte de efectuarea testului cu potențiale evocate auditive.

Efectuarea testelor auditive

Testele auditive pot fi efectuate în laboratoare specializate, de către un specialist (audiolog) sau în cabinetul medical de la școală sau de la locul de muncă, de către o asistentă medicală, un psiholog, logoped sau de către un tehnician. Testele auditive evaluează pierderea auzului.

Testul cuvintelor șoptite

În testul cuvintelor șoptite, medicul va cere pacientului să-și acopere una din urechi cu degetul. Apoi acesta se va poziționa întâi la 30 cm, apoi la 60 cm în spatele pacientului și va șopti o serie de cuvinte. Pacientul trebuie să repete cuvintele pe care le aude. Dacă acesta nu percepe cuvintele la o șoptire ușoară, medicul va rosti cuvintele din ce în ce mai tare, până când pacientul le va putea auzi. Fiecare ureche va fi testată separat.

Audiograma cu ton pur

Audiograma cu ton pur utilizează un aparat denumit "audiometru" ce rulează o serie de tonuri prin intermediul unor căști. Aceste tonuri variază ca nivel

(frecvență, măsurată în Hertzi) și putere (intensitate, măsurată în decibeli). Medicul va controla volumul tonului reducând puterea până când nu mai este auzit de către pacient. Apoi va mări din nou puterea tonului, până când acesta va putea fi auzit din nou. Pacientul va trebui să semnalizeze, prin ridicarea mâinii sau prin apăsarea unui buton, de fiecare dată când aude un ton, chiar și atunci când acesta este foarte vag. Medicul va repeta de câteva ori această operațiune, folosind un ton cu o frecvență din ce în ce mai mare. Fiecare ureche este testată separat. Apoi căștile vor fi îndepărtate, iar pe osul din spatele urechii va fi plasat un dispozitiv ce vibrează. Pacientul va trebui să semnalizeze de fiecare dată când aude un ton.

Testul diapazonului

Diapazonul este un dispozitiv metalic, în formă de furculiță, ce produce un ton atunci când vibrează. Medicul va lovi diapazonul pentru a-l face să vibreze și să emită, astfel, un ton. Acest test stabilește cât de bine circulă sunetele prin ureche. În funcție de cât de bine aude pacientul sunetele, medicul va stabili dacă există o problemă a nervilor sau de conducere a sunetelor către nervi.

Testul de recepție a vorbirii și de recunoaștere a cuvintelor

Testul de recepție a vorbirii și de recunoaștere a cuvintelor măsoară abilitatea de a auzi și de a înțelege o conversație normală. În aceste teste, pacientul este rugat să repete o serie de cuvinte simple, spuse la grade diferite de putere. Se mai poate efectua un test ce determină capacitatea pacientului de a repeta o serie de cuvinte familiare, alcătuite din două silabe. Acest test face diferența între hipoacuzia de transmisie și cea neurosenzorială.

Evaluarea emisiei otoacustice

Testul emisiei otoacustice este folosit deseori pentru screeningul hipoacuziei la nou-născuți. Acesta este efectuat prin plasarea unui microfon mic în canalul auditiv extern al copilului. Sunetele sunt introduse apoi printr-o sondă mică și flexibilă în urechea copilului. Microfonul detectează răspunsul urechii interne la sunete. Această investigație nu face însă diferența dintre hipoacuzia de conducere și cea neurosenzorială (hipoacuzia de percepție).

Audiograma cu potențiale evocate

Pentru audiograma cu potențiale evocate sunt plasați niște electrozi la nivelul pielii capului și pe fiecare lob al urechii. Prin intermediul unor căști sunt trimise zgomote asemănătoare unor clicuri și este înregistrat răspunsul. Această investigație diagnostichează hipoacuzia neurosenzorială.

În mod normal, aceste testări nu implică niciun disconfort.

Interpretarea rezultatelor

Sunetul este descris în funcție de frecvență și intensitate. Limita auzului este dată de cât de tare trebuie să fie un sunet de o anumită frecvență pentru a fi auzit. Frecvența sau nivelul (indiferent dacă sunetul este jos sau înalt) este măsurată în vibrații pe secundă sau hertzi (Hz). Urechea umană poate auzi în mod normal frecvențe de la foarte joase, în jurul a 16 Hz, până la foarte înalte, în jur de 20 000 Hz. Frecvența unei conversații normale, ce se desfășoară într-un loc liniștit, se întinde pe o plajă de la 500 Hz la 2000 Hz. Intensitatea sau puterea este măsurată în decibeli (dB). Intervalul normal (limita inferioară) al auzului este între 0 și 25 dB. În cazul copiilor, intervalul normal minim este între 0 și 15 dB. Un rezultat normal arată că auzul ambelor urechi se încadrează în aceste intervale.

Limita auzului limbajul în decibeli	Gradul de severitate al hipoacuziei	Capacitatea de a auzi
0 - 25 dB	Niciunul	Fără dificultate
26 - 40 dB care se	Ușor	Dificultate la un discurs aude vag sau de la distanță
41 - 55 dB conversație	Moderat	Dificultate în a auzi o
56 - 70 dB tare; conversația	Moderat-sever	Discursul trebuie să fie dificultate de a auzi într-un grup
71 - 90 dB discurs cuvinte	Sever	Dificultate de a auzi un vorbit tare; înțelege numai țipate sau amplificate

91+ db discurs	Profund	Poate să nu înțeleagă un amplificat

Legătura dintre intensitatea sunetelor și gradul hipoacuziei la adulți este redată în tabelul de mai jos:

Normal	e) Pacientul aude cuvinte șoptite
	f) Aude la fel în ambele urechi tonurile
de	g) Poate să repete 90 - 95% din cuvintele spuse la testul recunoaștere
testul	h) Microfonul detectează emisiile urechii interne la emisiilor otoacustice
normală a	i) Audiograma potențialelor evocate arată o funcție nervilor auditivi
Anormal cu o	j) Nu poate auzi cuvinte șoptite, sau le poate auzi numai ureche
	k) Aude în mod diferit tonurile în cele două urechi
decibeli	l) Poate auzi numai anumite sunete, la un număr crescut de
emisiilor	m) Poate auzi sunetele, dar nu poate înțelege cuvintele
	n) Nu sunt detectate emisii în urechea internă în țesutul ortoacustice
auditivi nu	o) Audiograma potențialelor evocate arată că nervii funcționează normal

-
- Factorii care pot influența acuratețea sau rezultatul testului sunt:
- imposibilitatea de a coopera, urma instrucțiunilor sau de a înțelege suficient de bine limbajul pentru a răspunde în timpul testelor; este dificilă efectuarea testelor auditive la copiii mici sau la adulții care au inabilități fizice sau mentale;
 - probleme ale aparatului, precum căști separate sau care nu se potrivesc, un audiometru neechilibrat sau prezența zgomotului de fond;
 - dificultate de a vorbi sau de a înțelege limbajul celui care efectuează testarea;
 - viroze respiratorii sau o infecție a urechii recentă.

CAPITOLUL 21

Îngrijiri în afecțiuni chirurgicale

21.1 Îngrijiri preoperatorii

Ansamblul îngrijirilor care se efectuează la toți pacienții înainte de a fi supuși intervenției chirurgicale.

Primirea pacientului:

Constă în liniștirea pacientului explicând derularea intervenției, etapele operatorii, anestezia.

Asistenta medicală trebuie să-și arate disponibilitatea de a răspunde întrebărilor pacientului.

Pregătirea cutanată a operatului:

Scop

Diminuarea la maxim a florei bacteriene tranzitorii prezente pe pielea viitorului operat pentru a evita infecția în timpul inciziei și contaminarea mediului din blocul operator.

Igiena corporală

- seara și în dimineața intervenției, pacientul va face duș cu săpun antiseptic (tip betadine sau clorhexidină dacă este alergic la iod);
- se va insista la nivelul pliurilor de flexiune, regiunilor inghinale, ombilicului și picioarelor. Această procedură este realizată de pacient după ce este informat cum trebuie să procedeze;
- dacă pacientul este dependent, igiena corporală va fi efectuată de infirmieră, la pat, sau în camera de baie;

- după efectuarea igienei corporale, pacientul va îmbrăca pijamale curate și se va schimba lenjeria de pat.

Depilarea

Nu este o procedură sistematică, ci este în funcție de tipul, locul, modul de intervenție și de protocoalele secției/serviciului.

Depilarea este realizată de asistentă sau de infirmieră.

Două metode pot fi utilizate:

a) Crema depilatoare

- în prealabil, se efectuează un test de toleranță în seara dinaintea intervenției
- se spală pielea și se usucă
- se aplică apoi crema depilatoare
- se clătește, apoi se usucă pielea

b) Tunsoarea

Raderea mecanică este interzisă fiindcă crește riscul de efracție cutanată a zonei operatorii.

Se recomandă tunderea pilozităților cu mașina de tuns, apoi se face duș pacientului.

Bilanțul preoperator

Se efectuează prelevări de sânge pentru: grup sanguin și factor Rh, ionogramă sanguină, uree, creatinină, TS, TC, HLG și alte examene prescrise de medic.

Pentru intervențiile importante, se realizează și alte examene:

- radiografia pulmonară și ECG;
- se notează constantele vitale: P, T, TA, diureză;
- se aplică recomandările anestezistului;
- reanimator: o eventuală transfuzie, antibioterapie, reechilibrare hidro-electrolitică.

În ziua intervenției:

- se liniștește pacientul, se susține psihic;
- se verifică să fie nemâncat, să nu bea, să nu fumeze;
- se verifică igiena corporală și depilarea zonei operatorii;
- se verifică absența lacului de pe unghiile de la mâini și de la picioare;
- se îndepărtează protezele dentare, ochelarii, bijuteriile, lentilele de contact;
- se notează constantele vitale pentru a avea date de referință, pe parcursul operației;
- se administrează premedicația conform prescripției medicale;
- se verifică dosarul pacientului, să fie complet cu rezultatele examenelor efectuate, tipul de anestezie, tipul de operație, datele de identificare.

21.2 Îngrijiri postoperatorii

Ansamblul îngrijirilor acordate unui pacient care a suferit o intervenție chirurgicală

La reîntoarcerea de la blocul operator

- se informează pacientul despre tipul și mediul de derulare a intervenției;
- se revede protocolul operator și schema intervenției practicate;
- se instalează pacientul în pat în funcție de tipul de anestezie și de intervenție;
- se observă starea pansamentului, se controlează și se notează sistemele de drenaj;
- se racordează sonda de aspirație digestivă la o pungă colectoare, se administrează O₂ la nevoie;
- până la revenirea stării de cunoștință a pacientului se vor supraveghea din 15 în 15 minute:
 - P, T.A., saturația O₂, R, diureza;
 - gradul de cunoștință;
 - caracteristicile și volumul pierderilor exteriorizate prin drenaj;
 - starea pansamentului.

Supraveghere și îngrijiri după trezirea operatului

În caz de aspirație digestivă

- se informează pacientul și anturajul său despre necesitatea de a rămâne nemâncat: orice aport alimentar este interzis;
- sonda este menținută până la reluarea tranzitului intestinal (apariția gazelor sau a materiilor fecale) numai cu acordul chirurgului;
- se mobilizează și se fixează sonda la nivelul obrazului pentru a evita ulcerația aripilor nazale;
- se verifică permeabilitatea sondei și se controlează eficacitatea sistemului de aspirație; se schimbă zilnic borcanul, punga și racordul;
- se notează zilnic în foaia de observație volumul aspirat;
- în timpul probei de clampare a sondei, înainte de îndepărtare, se notează apariția grețurilor, vărsăturilor, balonărilor.

În caz de perfuzie intravenoasă

- se verifică locul punționat, traiectul venos;
- se sistează perfuzia dacă apare o inflamație;
- se administrează numai medicamentele prescrise de medic;
- se face bilanțul intrări-ieșiri, cotidian:
 - intrări: toate intrările parenterale;
 - ieșiri: diureză + aspirație digestivă - drenaje.

Prevenirea complicațiilor de decubit

- se mobilizează gambele și se supraveghează moletele;
 - se administrează anticoagulante sub cutanat conform prescripției;
 - se ridică, dacă e posibil, pacientul în fotoliu, comprimând plaga operatorie (pansamentul, bandajul);
 - se aplică îngrijiri Nursing pentru prevenirea escarelor: igienă, schimbarea poziției, masarea punctelor de sprijin;
 - se aspiră secrețiile, se fac aerosoli sau kinesiterapie respiratorie dacă e nevoie.
- Îngrijiri locale, aseptice
- se reface pansamentul zilnic sau la 2 zile numai la indicația medicală;
 - se scot firele, începând cu un fir sau două;
 - pansamentul tuburilor de drenaj se va reface zilnic și vor fi îndepărtate atunci când drenajul va fi minim, la indicația medicului.

Supravegherea clinică și paraclinică

Se supraveghează:

- starea de cunoștință;
- P, T.A., T° și frecvența respiratorie;
- starea plăgii: aspectul pierderilor exteriorizate prin drenuri sau prin pansament;
- reluarea tranzitului;
- constantele biologice la indicația medicului.

Realimentarea

- se face după reluarea tranzitului intestinal pentru materii fecale, în general după 3 - 4 zile; sonda gastrică se clampează după o probă de clampaj;
- reluarea alimentației se face într-o manieră progresivă în funcție de intervenția realizată, cu ajutorul dieteticianului.

21.3 Prima mobilizare

Prima mobilizare a unui pacient este decisă de medicul chirurg, după o intervenție chirurgicală sau după o perioadă lungă de imobilizare.

Obiectivul post operator este, în general, acela de a asigura o mobilizare precoce pentru a preveni orice complicații legate de decubit. Amânarea este în funcție de tipul de intervenție, de starea generală a pacientului și nu poate fi decisă decât de echipa medicală.

Indicații

- după orice intervenție chirurgicală;
- după o perioadă lungă de imobilizare (de ex. coma).

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul despre data și ora primei mobilizări;
- i se explică derularea procedurii;
- i se explică, de asemenea, recomandările medicale care însoțesc prima mobilizare;
- se acordă timp pentru a-l asculta;
- se instalează pacientul în poziția semișezândă;

Pregătirea materialelor

- un tensiometru;
- un fotoliu în apropiere;
- un sprijin pentru picioare.

Realizarea îngrijirii

- pentru asigurarea securității pacientului, prima mobilizare va fi efectuată de două persoane;
- se măsoară T.A. a pacientului culcat;
- se insuflă pacientului încredere în sine;
- se ajută pacientul să se sprijine în cot și să se ridice pe marginea patului în poziția așezat;
- se cere să rămână în această poziție și să privească drept înainte;
- se acordă timp pentru a exprima ceea ce simte înainte de a depista vreun semn de stare de rău;
- se ajută pacientul să meargă până la fotoliu și să se instaleze confortabil;
- se cere pacientului să verbalizeze sentimentele legate de această primă mobilizare;
- se notează procedura în dosarul de îngrijire;
- se transmite oral medicului modul de derulare, dificultățile sau complicațiile apărute.

21.4 Tehnica generală a pansamentului

Pansamentul aseptice simplu constă în protejarea plăgii împotriva oricărui agent nociv extern, absorbția exudatului din plagă și favorizarea cicatrizării.

Obiective

- să evite șocul;
- să protejeze plaga de mediul extern;
- să diminueze amplitudinea mișcărilor.

Pregătirea materialelor

Este nevoie de un cărucior rulant, cu două etaje decontaminate.

Pe etajul superior, se va pregăti tot ce este steril și curat pentru pansarea plăgilor:

- trusă de pansamente de unică folosință conținând:

- o tavă medicală;
- 2 pense tip Kocher;
- comprese sterile;
- un câmp steril;
- un flacon cu săpun antiseptic;
- un antiseptic iodat (betadină);
- ser fiziologic;
- mănuși de cauciuc nesterile;
- material de protecție a patului;
- o pereche de mănuși sterile;
- benzi adezive sau feșe romplast;

Pe etajul inferior se pun:

- tăvița renală;
- saci pentru colectarea deșeurilor.

Realizarea procedurii

- se previne pacientul și se precizează durata îngrijirii;
- se verifică prescripția medicală;
- se instalează pacientul confortabil, respectând pudoarea, în funcție de localizarea plăgii;
 - se instalează măsuța pentru pansamente în salon respectând regulile ergonomice;
 - se spală mâinile (spălare simplă);
 - se deschide setul/kit-ul pentru pansamente sterile și se pregătesc toate materialele necesare îngrijirii;
 - se îndepărtează pansamentul murdar folosind mănușile de cauciuc;
 - se observă starea pansamentului: prezintă secrețiile, cantitatea, aspectul, culoarea, mirosul;
 - se observă starea pielii: prezența congestiei, starea cicatricii;
 - se aruncă pansamentul și mănușile în punga colectoare;
 - se spală mâinile (spălare antiseptică);
 - se îmbracă mănușile de cauciuc sterile;
 - se curăță tegumentele din jurul plăgii cu soluție antiseptică pentru piele, prin mișcări circulare sau centripete;
 - se badijonează plaga cu soluție antiseptică (betadină pentru plagă, alcool iodat);
 - se acoperă plaga cu comprese sterile;

- se fixează cu benzile adezive sau prin bandajare folosind un procedeu adaptat regiunii (circular, în spică, în spirală etc.);
- se îndepărtează mânușile;
- se reinstalează pacientul;
- se pun, la nevoie, instrumentele folosite într-o soluție pentru decontaminare timp de 15 - 20 minute;
- se curăță măsura de pansamente;
- se spală mâinile;
- se notează procedura în dosarul pacientului notând starea pansamentului și a plăgii.

21.5 Ablajia firelor de sutură sau agrafelor

Ablajia firelor de sutură cutanată este un act medical prescris de medic, realizat la nivelul unei plăgi cicatrizate.

Decizia de îndepărtare a firelor de sutură o ia medicul după 3 - 10 zile de la operație, în funcție de localizarea și evoluția plăgii, precum și de tehnica de sutură utilizată (fire sau agrafe)

Pregătirea pacientului

- se informează pacientul despre procedură pentru a obține cooperarea acestuia;
- se instalează confortabil;
- se asigură pacientul că procedura este indoloreă, poate să resimtă o foarte ușoară pișcătură;
- se solicită pacientului să semnaleze orice durere apărută în timpul procedurii și să nu pună mâinile pe plaga suturată.

Pregătirea materialelor

Se pregătesc:

- un câmp steril;
- o pereche de pense sterile tip Kocher;
- un scalpel sau o foarfece mică sterilă;
- o pensă pentru scos agrafe, sterilă în cazul îndepărtării agrafelor;
- o pereche de mânuși sterile;
- un flacon cu ser fiziologic;
- un flacon cu soluție iodată (tip betadină);
- bandele autoadezive sterile;
- o tăviță renală pentru colectarea materialelor folosite.

Realizarea procedurii

- se verifică prescripția medicală, încă o dată pentru a ne asigura asupra datei de îndepărtare a firelor de sutură sau a agrafelor precum și a metodei de realizare (de către asistenta medicală de la sala de pansamente);

- se spală mâinile;

- se îmbracă mănuși sterile de cauciuc;

- se îndepărtează pansamentul și mănușile utilizate;

- se spală din nou mâinile;

- se observă aspectul plăgii pentru a decela eventuale puncte de infecție și/sau o cicatrizare proastă;

- se avertizează medicul în caz de cel mai mic dubiu;

- se deschide trusa cu materiale sterile conservându-se sterilitatea acestora;

- se îmbracă mănuși sterile de cauciuc;

- se curăță plaga cu comprese sterile îmbibate într-o soluție antiseptică conform prescripției medicului și se lasă liberă.

În caz de sutură în puncte separate

- se localizează primul fir, menținând nodul cu o pensă sterilă și decolându-se ușor de piele;

- se secționează capătul firului puțin mai sus de piele;

- se trage ușor firul totdeauna spre centrul plăgii;

- se pune firul pe o compresă uscată pentru a ne asigura de îndepărtarea totală a firelor;

- se procedează în aceeași manieră pentru fiecare fir pus;

- la sfârșit, se poate aplica o bandetă autoadezivă pentru a consolida cicatrizarea plăgii dacă aceasta pare fragilă în momentul îndepărtării firelor.

În caz de sutură cu agrafe

- ablația se realizează progresiv, ea necesitând în prealabil desfacerea acestora;

- se îndepărtează numai o agrafă din două;

- pentru aceasta, se fixează agrafa cu o pensă sterilă ținută într-o mână, iar cu cealaltă mână (de regulă mâna dominantă) se ține pensa de pus agrafe astfel încât să poată fi deschisă;

- se fixează ușor pensa Michel pe mijlocul agrafei apoi se închide/strânge delicat;

- extremitățile agrafei trebuie apoi să se extragă din piele fără durere pentru pacient;

- se pune agrafa pe o compresă uscată și se procedează în aceeași manieră pentru fiecare din agrafele restante;

- se verifică apoi ablația în totalitate a agrafelor recomandate de medic.

Recomandări

- se supraveghează plaga în cursul îndepărtării materialului de sutură (semne de infecție, dezunirea marginilor suturate, durerea pacientului);
- se instruește pacientul să facă duș în zilele următoare și nu baie în cadă;
- se educă pacientul să supravegheze plaga și igiena după întoarcerea la domiciliu;

21.6 Drenajul

Drenajul constă în scurgerea lichidelor conținute într-o plagă, într-un organ sau într-o cavitate patologică cu ajutorul unui dren, unor meșe care se lasă pe loc sau a unor laniere în scopul obținerii unei cicatrizări rapide.

Drenul este un tub suplu sau rigid, din cauciuc, material plastic, care servește la evacuarea lichidelor patologice dintr-o plagă.

Lanierele sunt din cauciuc, ondulate, sterile și sunt plasate într-o regiune unde se produce o colecție.

Meșa este o bandă fină din pânză de bumbac care se introduce într-o plagă sau într-o fistulă, pentru a împiedica închiderea printr-o cicatrizare prea rapidă și a facilita astfel scurgerea serozității.

Indicații

- drenarea puroiului, a unei infecții, colecții;
- epanșamente pleurale;
- evacuarea lichidului în perioada post operatorie.

Materiale

Este nevoie de un cărucior supraetajat, curat și decontaminat.

Pe etajul superior se așază tot ce este steril și curat:

- trusă pentru pansamente conținând:
 - pense Kocher;
 - comprese sterile;
 - câmp steril;
 - soluții antiseptice iodate tip Betadină;
 - ser fiziologic;
 - mănuși nesterile;
 - material protector pentru pat;
 - benzi adezive;
 - un bisturiu sau o foarfece sterilă;
 - un ac de siguranță steril în caz de lanieră;
 - o pereche de mănuși sterile.

Pe etajul inferior

- tăvițe renale;

- saci pentru colectarea deșeurilor;
- un container pentru ace.

Realizarea procedurii

- se îndepărtează pansamentul murdar cu o pensă sau cu o mănușă de unică folosință;
 - cu o foarfecă sterilă, se despică compresele în "Y", cu condiția să fie puse apoi într-o pungă sterilă;
 - se îndepărtează acul de siguranță vechi astfel:
 - se prinde acul cu o pensă anatomică;
 - se fixează cu pensa Kocher și apoi se deschide cu pensa anatomică;
 - se depun pensa Kocher și acul de siguranță în recipientul rezervat;
 - se curăță și se dezinfectează plaga începând cu partea cea mai curată;
 - se curăță în jurul drenului prin mișcări circulare sau centrifuge;
 - se fixează drenul, se trece acul de siguranță prin dren și se închide apoi cu o pensă anatomică;
 - se taie segmentul de dren aflat deasupra acului de siguranță;
 - dacă trebuie să se injecteze un antibiotic:
 - se dezinfectează drenul;
 - se clampează apoi drenul cu o pensă Kocher;
 - se înțepă drenul pe partea laterală, sub pensă și se injectează soluția;
 - se îndepărtează seringă și acul, se declampează tubul de dren;
 - se înconjoară drenul cu comprese sterile crestate pe mijloc;
 - se acoperă apoi partea de deasupra drenului cu alte comprese necrestate;
 - se fixează prin bandajare sau cu benzi adezive hipoalergice;
 - se observă zilnic aspectul lichidului, cantitatea, și se notează în foaia de observație;
- Îndepărtarea drenului se face la recomandarea medicului, atunci când nu se mai scurge lichid.

CAPITOLUL 22

ÎNGRIJIRI ÎN AFECȚIUNI GINECOLOGICE

22.1 Recoltarea secrețiilor cervicovaginale pentru examene de

Procedura este descrisă la capitolul 5 (5.8 Recoltarea secrețiilor cervicovaginale)

22.2 Participarea asistentului medical la puncția fundului de sac Douglas (Puncția vaginal sau Culdocenteza)

Pătrunderea transvaginală cu ajutorul unui ac în fundul de sac Douglas.

Scop/indicații:

- investigarea și stabilirea diagnosticului de sarcină ectopică;
- stabilirea diagnosticului în chistul de ovar, în piosalpinx.

Materiale necesare:

- specul sau valve vaginale sterile;
- soluții dezinfectante;
- tampoane, comprese;
- pense pentru col;
- pense porttampon;
- seringă de 10 ml;
- ace lungi de 10 - 15 cm și groase de 0.8 - 1 mm;
- sedativ;
- material pentru anestezie locală;
- eprubete pentru recoltarea lichidului.

Pregătirea pacientei

- se anunță și se explică necesitatea;
- se respectă pudoarea pacientei;
- se solicită pacientei să-și golească vezica;
- se obține consimțământul;
- cu 30 minute înainte se administrează o fiolă de mialgin;
- se așază în poziție ginecologică pe masă;
- dacă se face anestezie, este recomandat să nu mănânce;
- se aplică speculul sau valvele;
- se face dezinfecția vaginală;
- se fixează colul uterin pentru a evidenția fundul de sac;
- se face anestezia locală prin infiltrație;
- se face puncția trecând prin peretele vaginal al fundului de sac vaginal posterior;
 - asistenta urmărește permanent starea pacientei deoarece sunt riscuri de declanșare ale unor reflexe care pot produce lipotimie, sincopă - zona fiind foarte bogat inervată;
 - aspirația se face lent;
 - lichidul extras se pune în eprubete care se etichetează pentru a fi trimis la laborator;
 - se observă aspectul lichidului care poate fi seros, purulent, sanghinolent;
 - se face dezinfecție, se retrage acul, se îndepărtează pensa și valvele (speculul);
 - pacienta este ajutată să coboare de pe masă și condusă la pat.

Îngrijirea după puncție

- pacienta rămâne în repaus până dispăre efectele anesteziei;
- se supraveghează tamponul vulvar e posibil ca locul să sângereze;
- se urmărește temperatura.

Incidente/Accidente

- puncția negativă;
- sincopa;
- lezarea anselor intestinale a vezicii urinare.

Interpretarea rezultatelor

- lichidul seros poate fi de origine inflamatorie, neoplazică sau poate proveni dintr-un chist de ovar;
- lichidul purulent va fi analizat din punct de vedere citologic și bacteriologic - arată o infecție;
- lichidul serosanghinolent sugerează o endometrioză pelvină, ruperea unui chist de ovar sau sarcină extrauterină;
- dacă sângele nu coagulează demonstrează existența hemoperitoneului iar dacă are microcheaguri de sânge sugerează sarcină ectopică;
- puncția albă nu exclude sarcina ectopică.

22.3 Participarea asistentului medical la efectuarea histeroscopiei și colposcopiei

a) Histeroscopia

Se referă la examinarea endoscopică a cavității uterului, aparatul fiind introdus prin colul uterin.

Scop/indicații:

- diagnosticarea cancerului de endometru, polipilor intrauterini, uterului fibromatos, malformațiilor uterine;
- identificarea cauzelor în: sângerări anormale interne, infertilitate, avorturi spontane repetate;
- biopsia de endometru;
- mici intervenții chirurgicale.

Materiale necesare:

- specul vaginal sau valve vaginale sterile;
- histerometru, histeroscop, dilatatoare pentru col;
- pense pentru col;

- material pentru anestezie locală, regională sau generală în funcție de scop;
- soluție dezinfectantă, comprese, pense porttampon;
- flacoane pentru fragmentele recoltate;
- mănuși de unică folosință.

Pregătirea pacientei

- la femeile menstruate se recomandă efectuarea examenului în zile 8 - 14 ale ciclului;
- recomandarea nu e valabilă în urgențe și la femeile care iau contraceptive orale;
- la femeile în menopauză se recomandă administrarea de etinilestradiol cu 8 - 10 zile înaintea examenului sau se pune un ovul de prostaglandină pentru a ușura dilatarea colului. Nu mănâncă cel puțin 8 ore;
- se îndepărtează pilozitatea vulvară, se face toaleta externă și eventual vaginal;
- pacienta se așază pe masă în poziție ginecologică;
- se anunță că procedura durează aproximativ 30 minute.

Participarea la procedură

- medicul montează speculul și face dezinfecția locală (externă și vaginală);
- se efectuează anestezia locală. Dacă e nevoie de anestezie generală se cere sprijinul medicului anestezișt:
- măsoară cavitatea uterină cu histerometru;
- realizează dilatarea colului cu dilatatoare de dimensiuni progresive;
- introduce histeroscopul mai întâi în col apoi în cavitate, manevra fiind urmărită pe monitor:
- pentru vizualizare, cavitatea uterină trebuie destinsă prin introducerea unui lichid transparent sau gaz:
- asistenta urmărește permanent pacienta;
- sub supraveghere, administrează anestezicul intravenos;
- servește și primește materialele necesare efectuării examenului. Trimite materialele la laborator.

Îngrijirea pacientei după histeroscopie

- examenul se poate efectua și ambulator, excepție făcând cazurile în care se practică intervenții;
- pacienta este ținută sub supraveghere;
- este avertizată că poate prezenta dureri sub formă de crampe și ușoară sângerare 1 - 2 zile;
- dacă sângerarea este importantă, se asociază febră și durerile abdominale, se anunță medicul.

b) Colposcopia

Este vizualizarea vaginului, cervixului (colului) și vulvei cu ajutorul unui microscop binocular special.

Scop/indicații:

- evaluarea leziunilor cervicale vaginale sau vulvare;
- testul Papanicolau anormal;
- monitorizarea cancerului intraepitelial.

Materiale necesare:

- specul vaginal;
- pense porttampon lungi;
- pense pentru col;
- pense pentru biopsie;
- chiurete pentru col;
- tamponade de vată, comprese, mese;
- materiale de dezinfectație soluții necesare explorării suplimentare (colposcopie lărgită) acid acetic 3%, soluție de lugol;
- lamă, spatule pentru recoltarea secrețiilor;
- flacon cu fixator pentru biopsie;
- aparat de electrocoagulare.

Pregătirea pacientei:

- examenul se execută pe un col netraumatizat motiv pentru care se evită:
 - toaleta vaginală, raportul sexual cu 5 zile înainte examinării;
 - explorări endouterine (chiuretaje, histroscopie, histerosalpingografie)
 - biopsia cervicală;
- examinarea se face la femeile menstruate în zile 8 - 13 ale ciclului; la femeile în menopauză medicul recomandă 7 zile administrarea a 25 gr/zi ethinyl estradiol pentru a asigura troficitatea mucoasei;
- examenul nu e traumatizant;
- se informează pacienta cu privire la derularea procedurii.

Participarea asistentului medical la efectuarea examenului

- pacienta este așezată pe masa ginecologică;
- se montează speculul (nu se folosește lubrifiant);
- se observă și se recoltează secreție vaginală;
- se observă colul;

- se șterg secrețiile cu un tampon de vată, eventual cu ser fiziologic, se examinează colul;
- se badijonează colul cu acid acetic 3%, (testul Hinselmann) permite evidențierea în 15 - 30 secunde a imaginilor modificate;
- în continuare se face testul Lahm-Schiller care constă în aplicarea soluției Lugol. Evidențiază zone care nu fixează iodul și numesc zone iod negative și care atestă o leziune;
- mucoasă normală se colorează în castaniu interpretarea imaginilor colposcopice se face de către medic;

Asistentul medical

- urmărește pacienta în timpul examenului;
- servește medicului materialele de care are nevoie;
- preia produsele recoltate (secreții, fragmente de țesut);
- pregătește probele pentru expedierea la laborator.

Îngrijirea pacientei după procedură

Nu necesită îngrijire specială, procedura durează 15 minute.

Dacă s-a făcut biopsie pot apărea sângerări vaginale.

Se recomandă:

- folosirea absorbantelor igienice și monitorizarea pierderilor;
- interzicerea contactului sexual până la vindecarea locului de biopsie;
- interzicerea folosirii tampoanelor intravaginale.

22.4 Examinarea radiologică - histerosalpingografia (HSG)

Examinarea radiosopică a canalului endocervical, cavității uterine și trompelor prin injectarea pe cale intracervicală a unei substanțe radioopace (omnipaque/histeropaque).

Scop/indicații

- studierea permeabilității trompelor;
- verificarea reușitei intervenției chirurgicale după intervenții plastice pentru restabilirea permeabilității;
- decelarea unor anomalii uterine sau tubare, precizarea sediului și gradului obstrucției;
- în sângerarea internă, când alte examene nu sunt edificatoare sau posibile: se pot diagnostica polipi endometriali, fibroame submucoase pediculare sau sesile, adenomioza uterină, cancerul de endometru.

Materiale necesare

- aparat Schultze (format dintr-o seringă etanșă de 20 cm³ la care se atașează o canulă pentru introducerea substanței și un manometru pentru verificarea presiunii);

- mănuși de unică folosință;
- substanță de contrast radioopacă (omnipaque, histeropaque sau alt produs recomandat de medic);
- materiale de dezinfecție: soluție de betadină, tampoane, pensa porttampon;
- pensa pentru col Pozzi;
- specul vaginal sau valve vaginale;
- tavă/cărucior pentru materiale;
- tăviță renală;
- medicamente sedative, seringi pentru administrare (dacă este cazul).

Pregătirea pacientei

- se explică necesitatea și modul de desfășurare a examenului;
- la femeia sexual activă examenul se face după menstruație înaintea ovulației (între zilele 6 - 12 ale ciclului) pentru a evita orice risc de lezare a unei sarcini;
- la femeile în menopauză se administrează cu 6 - 8 zile înaintea examenului 25 micrograme ethinyl-estradiol pentru a crește permeabilitatea colului;
- la pacientele mai anxioase, cu 30 de minute înainte se poate administra un antispastic și un sedativ;
- pacienta este avertizată că în momentul injectării va simți o oarecare presiune/jenă;
- înainte de a merge la radiologie este rugată să-și golească vezica.

Efectuarea procedurii

- se identifică pacienta;
- se verifică recomandarea medicală;
- se obține consimțământul;
- este condusă la serviciul de radiologie unde urmează să se efectueze examenul;
- asistenta efectuează toaleta vulvară externă;
- se montează speculul sau valvele;
- se servește medicului pensa pentru col Pozzi cu care prinde buza anterioară lăsând vizibil orificiul uterului;
- se servește apoi pensa porttampon pentru dezinfecția cavității vaginale;
- se scoate aerul din aparat și se înmânează medicului pentru a introduce substanța de contrast;
- medicul introduce canula aparatului prin orificiul extern, aproximativ 2 cm;

- se face primul film înainte de injectarea substanței de contrast (se pot evidenția ganglionii calcificați de cele mai multe ori de origine tuberculoasă, calcificări intrapelvine indicând prezența unui fibrom calcificat, sterilet, modificări osoase);

- se injectează substanța de contrast și se observă pe rând cavitatea uterină, istmul apoi trompele uterine după 15 - 20 minute de la injectare (pacienta se poate deplasa în acest timp, fiind chiar indicat) se face proba Cotte care arată permeabilitatea tubară deoarece substanța iodată ajunge în mod normal în cavitatea peritoneală, difuzarea fiind simetrică (Cotte pozitiv).

Uneori pacienta este chemată la serviciul de radiologie după 24 ore, când proba Cotte este negativă, existând posibilitatea ca substanța de contrast să pătrundă mai greu în trompe până în cavitatea peritoneală.

Îngrijirea pacientei după examen

- se supraveghează pacienta deși incidentele sunt rare și fără mari consecințe:
 - hemoragiile puțin abundente de scurtă durată cedează la repaus;
 - lipotimia poate apărea la pacientele anxioase, regresează la măsurile obișnuite;
 - alergia la iod se combate cu antihistaminice și cortizonice;
 - pot apărea contracții uterine dureroase asociate cu balonarea care pot evoca o inflamație pelviană. Se anunță medicul, se administrează antibiotice conform prescripției.

Imagini normale

- cavitate uterină triunghiulară cu o bază de 30 - 35 cm, vârful situat la nivelul orificiului intern, margini laterale concave spre exterior;
- coarnele uterine fac unghiuri obtuze cu unghiul uterin;
- istmul are aspectul unui defileu lung de 10 mm și larg de 3 - 4 mm;
- trompele prezintă porțiunea interstițială (situată în miometru) lungă de 1 cm și largă de 0.3 mm;
- porțiunea istmică măsoară 2 - 4 cm; porțiunea ampulare este mai largă 5 - 8 mm;
- lumenul trompelor în totalitate este permeabil.

Imagini anormale

- deformarea marginilor cavității uterine. Leziunile uterine alungesc, tracionează și curbează contururile cavității;
- la nivelul endometrului se pot observa imagini lacunare regulate (polipi, fibroame, submucoase) sau neregulate (cancere, sinechii, hiperplazie endometrială);

- calificările pot fi determinate de fibroame uterine chiste dermoide, tuberculoză genitală, ganglioni;
- modificările cavității uterine (contur, dimensiuni, formă) pot arăta o malformație.
- imaginile anormale ale trompelor pot exprima obstrucții, endometrioză, tuberculoză, polipi, sarcina extrauterină și tumori.

22.5 Spălătura Vaginală

Scop

- curățirea regiunii vaginale de secreții;
- îndepărtarea mirosului;
- prevenirea iritațiilor și escoriațiilor;
- prevenirea infecțiilor;
- asigurarea igienei și a confortului.

Materiale necesare

- canulă vaginală cu duza perforată (pentru reducerea presiunii lichidului);
- soluție (cantitatea și tipul soluției sunt recomandate de medic);
- irigator (bazin) curat;
- aleză, mușama;
- pled;
- mănuși sterile;
- gel pentru lubrifiere;
- tub de cauciuc sau tub din material plastic cu clemă;
- tampon de vată;
- stativ pentru suspendarea irigatorului.

Pregătirea pacientei

- se informează pacienta despre necesitatea procedurii;
- se cere pacientei ca pe durata procedurii să fie liniștită, relaxată, și să comunice eventuale senzații neplăcute;
- se asigură intimitatea;
- se instruește pacienta să își golească vezica înainte de procedură.

Efectuarea procedurii

- se verifică recomandarea medicală;
- se assemblează echipamentul;
- se verifică temperatura lichidului;
- se explică pacientei modul de derulare a procedurii;

- se așază pacienta pe masa ginecologică;
- se fixează mușamaua și se învelește pacienta cu un pled;
- se spală mâinile;
- se umple tubul și se ajustează temperatura soluției (la temperatura corpului);
- se declampeză tubul, se evacuează aerul, și se reclampeză;
- se îmbracă mănuși sterile;
- se spală perineul cu tampoane de vată umezite cu apă caldă: sensul de curățire este dinspre partea anterioară spre cea posterioară, folosind tamponul o singură dată;
- canula se lubrifică cu gel sau vaselină;
- se agață irigatorul pe stativ la o înălțime de 50 - 70 cm de la simfiza pubiană;
- cu o mână se îndepărtează labiile, iar cu cealaltă mână se introduce canula în vagin, înclinând-o spre față, apoi spre spatele pacientei. Se introduce aproximativ 8 - 10 cm;
- se îndepărtează pensa pentru a permite soluției să curgă (prin forța gravitației);
- se rotește încet canula în timpul irigației;
- se clampeză tubul înainte de terminarea lichidului și se îndepărtează încet canula;
- pacienta rămâne pe masă câteva minute pentru a se elimina lichidul în totalitate;
- se spală regiunea vulvară cu apă și săpun;
- se usucă regiunea vulvară cu un prosop.

22.6 Administrarea medicamentelor pe cale vaginală

Procedura este descrisă la capitolul 6 (6.15 Administrarea medicamentelor pe cale vaginală)

CAPITOLUL 23

ÎNGRIJIRI ÎN PEDIATRIE

23.1 Supravegherea funcțiilor vitale la copil, și a altor parametri

a) Măsurarea temperaturii corporale

Scop

- supravegherea sistematică în cadrul unei spitalizări;
- supravegherea unui sindrom infecțios.

Materiale necesare

- termometrul electronic;

- comprese, soluție dezinfectantă;
- capișoane pentru protecția termometrului;
- carnet pentru notarea valorilor.

Pregătirea copilului

- măsurarea se face dimineața și seara sau conform recomandării medicale;
- pentru supravegherea în timpul spitalizării măsurarea se face înainte ca pacientul să se ridice din pat.

Tehnica măsurării

Măsurarea în plici (axilar sau inghinală)

- se aplică captatorul termometrului implicat în plica axilară având grijă să se asigure un contact bun cu pielea;
- termometrul trebuie să fie bine poziționat;
- se așteaptă 30 secunde când se aude semnalul sonor se citește temperatura afișată;
- se adaugă 0 - 5 grade pentru a obține temperatura reală.

Măsurarea rectală

- termometrul se introduce în rect depărtând fesele copilului;
- introducerea se face prin mișcări de rotație după ce termometrul a fost capișonat;
- în timpul măsurării termometrul se susține la copilul sugar;
- repetarea măsurării poate favoriza apariția ulcerărilor la nivelul peretelui rectal;
- măsurarea se face în repaus, la aceeași oră din zi;
- în cazul infecțiilor măsurarea se face în frison în timpul convulsiilor în transpirație;

- se scoate termometru se citește;

- se îndepărtează capișonul.

Măsurarea în cavitatea bucală

- sonda termometrului se introduce într-un capișon din material plastic;
- se plasează sublingual;
- se menține termometrul până sună;
- se scoate, se citește temperatura se îndepărtează capișonul.

Măsurarea în conductul auditiv

- captatorul este protejat de un capișon de unică folosință, se introduce în urechea pacientului;
- se rotește ușor fiind adus cât mai aproape de timpan;
- măsurarea se face înainte de sculare, copilul fiind în poziție de decubit.

b) Măsurarea pulsului

Scop:

- stabilirea ratei pulsului;
- depistarea unor modificări patologice.

Tehnica măsurării

- la nou născut și la sugar în primele luni de viață pulsul se poate măsura în timpul somnului la nivelul fontanelei;
- pulsațiile se pot percepe și număra aplicând mâna pe regiunea precordială;
- la copii mai mari măsurarea se poate face prin comprimarea unei artere pe un plan dur: radială, cubitală, temporală, pedioasă, humerală, femurală, carotidă;
- la copilul supravegheat sistematic în timpul unei spitalizări măsurarea se face de 2 ori pe zi dimineața și seara odată cu temperatura;
- în timpul măsurării copilul trebuie să fie liniștit deoarece agitația și plânsul accentuează bătăile inimii;
- valori normale:
 - nou-născut = 130/140 pe minut;
 - un an = 100/120 pe minut;
 - 2 ani = 100/110 pe minut;
 - 3 - 4 ani = 90/110 pe minut;
 - 5 - 7 ani = 80/100;
 - 8 - 10 ani = 80/90 pe minut;
 - 11 - 16 = 80 pe minut.

c) Măsurarea și supravegherea respirației

Scopul: depistarea modificărilor apărute în afecțiuni respiratorii.

Tehnica măsurării

- se face prin inspecție/observație în timpul somnului;
- se dezbracă fața anterioară toracelui și a abdomenului;
- se aplică mâna pe toracele copilului;
- se așteaptă 1 - 2 minute după atingerea copilului;
- se cronometrează, se numără mișcările de ridicare a toracelui;
- în afară de frecvență se mai urmărește:
 - simetria mișcărilor toracice;
 - ritmul și amplitudinea respirației;
 - prezența unor zgomote;
- se observă libertatea căilor respiratorii;

- măsurarea se face dimineața și seara sau după un orar stabilit de medic în funcție de starea copilului.

Valori normale:

- nou-născut = 45 - 55/minut;

- 1 an = 30 - 40/minut;

- 3 ani = 30/minut.

Respirația trebuie să fie suplă fără geamăt sau însoțită de zgomot.

Fața copilului trebuie să fie normal colorată.

d) Măsurarea tensiunii arteriale

Nu face parte dintre măsurările de rutină.

Atunci când este cazul măsurarea se face cu aparate pentru copii care au manșeta îngustă adaptată mărimii brațului.

Tehnica măsurării este asemănătoare cu cea de la adult. (procedura este descrisă la capitolul 4, 4.3 Măsurarea și notarea presiunii sângelui).

e) Observarea și supravegherea scaunului la sugar și copilul mic

Aspectul și culoarea scaunului diferă în funcție de vârsta copilului, alimentație și stare de sănătate.

Scop:

- aprecierea modului de funcționare a aparatului digestiv;

- depistarea unor boli însoțite de diaree sau de constipații.

În situații fiziologice:

- în primele 2 - 3 zile de la naștere, scaunul este verde-brun închis (meconiu);

- sugarul alimentat la sân elimină scaune de culoare galben aurie care în contact cu aerul capătă o tentă verzuie din cauza oxidării bilirubinei;

- numărul scaunelor la început este frecvent apoi scade fiind de 3 - 4 în jurul vârstei de 6 luni;

- are miros acru;

- aderă la scutece;

- numărul scaunelor este de 1 - 2 în 24 ore;

- când alimentația se diversifică scaunul își schimbă culoarea.

Copilul alimentat artificial elimină un scaun consistent, galben deschis, care nu aderă la scutece.

În situații patologice

Scaunul prezintă modificări privind consistența, cantitatea, compoziția, culoarea:

- poate conține elemente patologice;

- se însoțește de dureri, borborisme, tenesme;

- scaunele mucogrunjoase au consistență neomogenă, semilichidă, cu particule solide și mult mucus în formă de filamente și flocoane, culoare galben-verzuie.

Numărul poate ajunge la 5 - 10 în 24 ore;

Scaunele lichide și semilichide:

- au aspect spumos;
- sunt eliminate în jet;
- pot conține grunji și mucus;
- numărul lor ajunge la 30 în 24 ore.

Scaunele mucoase:

- sunt lichide cu mucus sub formă de grămezi vâscoase, gălbui cenușiu, asemănătoare unor plăgi;

Scaunele mucopurulente:

- conțin mucus și puroi;
- au culoare galben-verzui;

Scaune mucosanghinolente:

- conțin: mucus grunzul de materii fecale, sânge în cantități variabile sau numai mucus și sânge.

Notarea scaunului

Numărul și aspectul scaunului eliminat se notează folosind semne convenționale:

- Scaun normal (|)
- Scaun semiconsistent/semilichid (/)
- Scaun apos (-), grunjos (z); mucus (x)
- Scaun cu sânge (s) și se notează cu roșu

Când scaunul conține mai multe elemente se folosesc toate simbolurile de exemplu (xz) mucogrunjos; (xs) mucosanghinolent etc.

23.2 Prelevarea probelor pentru laborator la sugar și copilul mic

a) Prelevarea sângelui pentru examenul de laborator la sugar

Recoltarea sângelui prin înțeparea călcâiului

Scop:

- obținerea unei mostre de sânge pentru determinarea glucozei și hematocritului;
- efectuarea testelor de laborator pentru fenilcetonurie, galactozemie, hipotiroidism.

Material necesar:

- lame și lamele de laborator;
- alcool de 70 grade;
- pipeta (vas capilar);
- comprese sterile;
- ac pentru înțepătură sau lamă pentru scarificare;
- mănuși de unică folosință.

Pregătirea copilului

- se verifică identitatea copilului;
- se verifică recomandarea medicală;
- se așază copilul într-o poziție comodă;
- se dezvelește piciorul ales pentru recoltare.

Efectuarea procedurii

- se examinează locul (marginea lateroexternă a călcâiului);
- se spală mâinile și se pun mănuși;
- se dezinfectează locul cu un tampon cu alcool;
- se șterge surplusul de spirt cu o compresă uscată;
- se scarifică zona cu lama sau se înțeapă cu un ac steril;
- prima picătură de sânge se șterge cu un tampon uscat;
- se colectează sângele cu ajutorul pipetelor capilare;
- la sfârșit se aplică un tampon apoi un pansament steril;
- se etichetează și se trimite proba la laborator;
- se liniștește copilul după recoltare.

Recoltarea sângelui prin puncție venoasă

Scop:

Obținerea unei cantități mai mari de sânge pentru examene de laborator.

Material necesar:

- pătura pentru înfășurarea (imobilizarea) copilului;
- seringi/ace de unică folosință;
- vacutainere;
- material de dezinfecție: alcool 70 grade;
- tampoane sterile;
- mănuși de unică folosință.

Pregătirea copilului

- se înfașă copilul după tehnica mumiei care permite imobilizare fără să jeneze și se lasă acces la zona jugulară.

Efectuarea procedurii

- se identifică pacientul;
- se verifică recomandarea medicală;
- se stabilește locul
 - vena jugulară externă, copilul fiind așezat cu capul mai jos decât corpul folosind un prosop rulat sau marginea mesei;
 - vena femurală "poziția broaștei" copilul fiind fixat la nivelul genunchilor cu mâna evitând presiunea pe coapse;
- se dezinfectează locul și se face puncția venoasă;
- după recoltare pe locul înțepăturii se aplică un tampon cu care se face compresie;
- speciamentele recoltate se trimit la laborator.

Observații

- puncția poate fi efectuată de către medic sau de un asistent medical special instruit pe baza unui protocol elaborat și semnat de către medic.

b) Prelevarea probelor de urină la copil

- se face toaleta organelor genitale;
- se fixează în jurul perineului sau vulvei o pungă sterilă din material plastic;
- în lipsa pungii se urmărește atent copilul pentru a surprinde momentul micțiunii.

Materialele pentru recoltare, recipiente sterile, trebuie să fie permanent pregătite.

c) Prelevarea probelor din scaun la copil

- pentru examenul coproparazitologic se recoltează din scaunul emis spontan fără supozitor;

- prelevarea se face din zone care prezintă mucus, fragmente nedigerate cantitatea fiind aproximativ 5 gr;
 - dacă scaunul nu prezintă modificări, recoltarea se face din mai multe zone;
 - pentru coprocultură recoltarea se face direct din rect cu sonda melaton sterilă.
- Materialele pentru recoltare, recipiente sterile, trebuie să fie permanent pregătite.
- Procedura de recoltare este descrisă la capitolul 5 (5.3 Recoltarea materiilor fecale pentru examenele de laborator, a) Recoltarea materiilor fecale pentru examen coproparazitologic).

23.3 Îngrijirea plăgii ombilicale

Scop: mumificarea cordonului și prevenirea infecției.

Îngrijirile încep la maternitate și se continuă la domiciliu. Se execută de personal de specialitate sau de către mamă/substitut matern la domiciliu după o prealabilă informare/instruire.

Îngrijiri înainte a căderii bontului ombilical

- normal bontul ombilical se mumifică după 6 - 8 zile de la naștere și se detașează;
- în primele ore se controlează pansamentul pentru a depista eventuale hemoragii;
- în zilele următoare se reface pansamentul și se observă evoluția (eventuale semne de infecții: roșeață, secreții, febră);
- pentru prevenirea infecției și grăbirea mumificării peste bont se aplică comprese sterile îmbibate în alcool;
- se anunță medicul dacă bontul devine moale, apare secreția.

Îngrijirea plăgi